Manual BennuGD2 (comparado con Bennu v1.0 de Osk)

Documento generado automáticamente comparando el manual v1.0 (PDF de Osk) con las funciones realmente exportadas por BennuGD2 en este repositorio.

Generado: 2026-03-19 23:54

577	Overloads exportados
439	Funciones únicas BennuGD2
151	Funciones detectadas también en v1.0
288	Funciones nuevas respecto a v1.0

Índice

Leyenda de firmas Comparativa v1.0 vs BennuGD2 Pantalla y Gráficos Sonido y Música Entrada (Teclado/Ratón/Mandos) Archivos y Directorios Cadenas y Texto Matemáticas y Geometría Memoria y Estructuras Sistema y Procesos Red Depuración

Leyenda de firmas Bennu

Las firmas de parámetros se leen de izquierda a derecha:

- `I`: INT (64-bit)
- `i`: INT32 (32-bit)
- `W`: WORD (16-bit)

- `B`: BYTE (8-bit)
- `S`: STRING
- `P`: POINTER
- `D`: DOUBLE
- `F`: FLOAT
- `N`: NULO/VOID

Nota: una misma función puede aparecer varias veces con distinta firma (sobrecargas).

Comparativa v1.0 vs BennuGD2

Funciones detectadas en el manual v1.0 pero no exportadas con ese nombre en BennuGD2

- `BLENDOP_NEW`
- `DELETE_TEXT` → sugerencia actual: `WRITE_DELETE`
- `DRAWING_ALPHA`
- `FADE_MUSIC_OFF` → sugerencia actual: `MUSIC_FADE_OFF`
- `GET_MODES` → sugerencia actual: `SCREEN_GET / DESKTOP_GET_SIZE`
- `GET_RGB`
- `GET_TEXT_COLOR` → sugerencia actual: `WRITE_GET_RGBA`
- `LOAD_FNT`
- `LOAD_FPG` → sugerencia actual: `FPG_LOAD`

- `LOAD_PNG` → sugerencia actual: `MAP_LOAD`
- `LOAD_SONG` → sugerencia actual: `MUSIC_LOAD`
- `LOAD_WAV` → sugerencia actual: `SOUND_LOAD`
- `MOVE_TEXT` → sugerencia actual: `WRITE_MOVE`
- `PATH_GETXY`
- `PLAY_SONG` → sugerencia actual: `MUSIC_PLAY`
- `PLAY_WAV` → sugerencia actual: `SOUND_PLAY`
- `SAVE_FPG` → sugerencia actual: `FPG_SAVE`
- `SAVE_MAP` → sugerencia actual: `MAP_SAVE`
- `SAVE_PNG` → sugerencia actual: `MAP_SAVE`
- `SET_CHANNEL_VOLUME` → sugerencia actual: `CHANNEL_SET_VOLUME`
- `SET_GLYPH`
- `SET_ICON` → sugerencia actual: `WINDOW_SET_ICON`
- `SET_TEXT_COLOR` → sugerencia actual: `WRITE_SET_RGBA`
- `SET_TITLE` → sugerencia actual: `WINDOW_SET_TITLE`
- `SET_WAV_VOLUME` → sugerencia actual: `SOUND_SET_VOLUME / CHANNEL_SET_VOLUME`
- `START_SCROLL` → sugerencia actual: `SCROLL_START`
- `STOP_SCROLL` → sugerencia actual: `SCROLL_STOP`
- `STOP_SONG` → sugerencia actual: `MUSIC_STOP`

- `UNLOAD_FPG` → sugerencia actual: `FPG_UNLOAD`

- `UNLOAD_MAP` → sugerencia actual: `MAP_UNLOAD`

Criterio usado

- Se toma como fuente de verdad de BennuGD2 los `functions_exports` de `modules/*/*_exports.h`.

- La presencia en v1.0 se detecta por aparición del nombre de función seguido de `(` en el texto extraído del PDF.

- La lista de funciones antiguas ausentes se filtra para evitar términos de ejemplo/no-función.

Pantalla y Gráficos

Entradas: **220** (overloads). Funciones únicas: **151**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
`ADVANCE`	`D`	DOUBLE	`INT`	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_advance` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
`BDF_LOAD`	`S`	STRING	`INT`	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: FUNC("BDF_LOAD" , "S" , TYPE_INT , libmod_gfx_load_bdf),	`libmod_gfx` `libmod_gfx_load_bdf` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
`BDF_LOAD`	`SP`	STRING, POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: FUNC("BDF_LOAD" , "SP" , TYPE_INT , libmod_gfx_bgload_bdf),	`libmod_gfx` `libmod_gfx_bgload_bdf` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

BOX_GET	IIIPPPPP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_box modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_GET	IPPPPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: use my instance_graph	libmod_gfx libmod_gfx_get_box2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_GET_BY_POS	IIIPPPPPP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_box_by_p modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_GET_BY_POS	IPPPPPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: use my instance_graph	libmod_gfx libmod_gfx_get_box_by_p modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_GET_REAL_VERTEX	IIIIPP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: with instance	libmod_gfx libmod_gfx_get_real_box modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_GET_REAL_VERTEX	IIIPP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: use my instance, but need graph	libmod_gfx libmod_gfx_get_real_box modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_GET_REAL_VERTEX	IPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: use my instance_graph	libmod_gfx libmod_gfx_get_real_box modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_REMOVE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: use my instance_graph	libmod_gfx libmod_gfx_remove_box2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_REMOVE	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_remove_box modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

BOX_SET	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: use my instance_graph	libmod_gfx libmod_gfx_set_box2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
BOX_SET	IIIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_set_box modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
CENTER_SET	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_set_center modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
COLLISION	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_collision modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
COLLISION	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_collision2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DESKTOP_GET_SIZE	PP	POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_desktop_ modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_BLENDMODE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_BLENDMODE	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_BLENDMODE	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_BLENDMODE	IIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_COLOR	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

DRAWING_COLOR	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_MAP	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_RGBA	BBBB	BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_RGBA	IBBBB	INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_Z		sin parámetros	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_Z	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAWING_Z	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_drawing modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_ARC	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_arc modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_ARC_FILLED	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_arc_fil modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_CIRCLE	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_circle modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_CIRCLE_FILLED	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_circle_ modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_COORDS	IPPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_getcoor modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

DRAW_CURVE	IIIIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_bezier modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_DELETE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_delete_ modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_ELLIPSE	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_ellipse modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_ELLIPSE_FILLED	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_ellipse modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_GET_THICKNESS		sin parámetros	FLOAT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_get_thi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_GET_THICKNESS	I	INT (64-bit)	FLOAT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_get_thi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_LINE	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_line modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_LINES	IP	INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_lines modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_MOVE	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_move_dr modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_POINT	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_point modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_POINTS	IP	INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_points modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

DRAW_POLYGON	IP	INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_polygon modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_POLYGON_FILLED	IP	INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_polygon modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_POLYLINE	IPI	INT (64-bit), POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_polylin modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_RECTANGLE	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_rectang modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_RECTANGLES	IP	INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_rectang modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_RECTANGLES_FILL	IP	INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_rectang modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_RECTANGLE_FILL	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_rectang modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_RECTANGLE_ROUN	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_rectang modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_RECTANGLE_ROUN	IIIIII ED	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_rectang modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_SECTOR	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_sector modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_SECTOR_FILLED	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_sector_ modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

DRAW_SET_THICKNESS	F	FLOAT	FLOAT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_set_thi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_SET_THICKNESS	IF	INT (64-bit), FLOAT	FLOAT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_set_thi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_TRIANGLE	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_triangl modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
DRAW_TRIANGLE_FILLE	IIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Dibuja primitivas o formas en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_draw_triangl modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FADE	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_fade modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FADE	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_fade_region modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FADE_OFF	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_fade_off modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FADE_OFF	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_fade_off_reg modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FADE_ON	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_fade_on modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FADE_ON	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_fade_on_regi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FNT_LOAD	S	STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre fuentes FNT.	libmod_gfx libmod_gfx_load_fnt modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FNT_LOAD	SP	STRING, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre fuentes FNT.	libmod_gfx libmod_gfx_bgload_fnt modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

`FNT_NEW`		sin parámetros	`INT`	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_fnt_new` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
`FNT_NEW`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_fnt_new_char` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
`FNT_NEW`	`IIIIIIII`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_fnt_new_from` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
`FNT_NEW`	`IIIIIIIIIIII`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_fnt_new_from` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
`FNT_NEW`	`IIIIIIIIIIIIII`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_fnt_new_from` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
`FNT_NEW`	`IIIIIIIIIIIIIIII`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_fnt_new_from` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

FNT_NEW	IIIIIIIIIIIIS	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	libmod_gfx libmod_gfx_fnt_new_from modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FNT_NEW	IIIIIIIIIIIIISIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), STRING, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	libmod_gfx libmod_gfx_fnt_new_from modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FNT_NEW	IIIIIIIIS	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	libmod_gfx libmod_gfx_fnt_new_from modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FNT_NEW	IIIIIIIISIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), STRING, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre fuentes FNT.	libmod_gfx libmod_gfx_fnt_new_from modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FNT_SAVE	IS	INT (64-bit), STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre fuentes FNT. Nota: FUNC("FNT_SAVE" , "IS" , TYPE_INT , libmod_gfx_save_fnt),	libmod_gfx libmod_gfx_save_fnt modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

FNT_UNLOAD	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre fuentes FNT.	libmod_gfx libmod_gfx_unload_fnt modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_ADD	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG.	libmod_gfx libmod_gfx_fpg_add modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_DEL	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG.	libmod_gfx libmod_gfx_unload_fpg modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_EXISTS	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG.	libmod_gfx libmod_gfx_fpg_exists modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_LOAD	S	STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG.	libmod_gfx libmod_gfx_load_fpg modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_LOAD	SP	STRING, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG.	libmod_gfx libmod_gfx_bgload_fpg modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_NEW		sin parámetros	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG.	libmod_gfx libmod_gfx_fpg_new modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_SAVE	IS	INT (64-bit), STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG. Nota: FUNC("FPG_SAVE" , "IS" , TYPE_INT , libmod_gfx_save_fpg),	libmod_gfx libmod_gfx_save_fpg modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
FPG_UNLOAD	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre contenedores de gráficos FPG.	libmod_gfx libmod_gfx_unload_fpg modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GET_ANGLE	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_gfx libmod_gfx_get_angle modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

GET_ANGLE	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_gfx libmod_gfx_get_angle2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GET_DIST	I	INT (64-bit)	DOUBLE	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_gfx libmod_gfx_get_dist modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GET_DIST	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	DOUBLE	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_gfx libmod_gfx_get_dist2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GET_REAL_POINT	IDDPP	INT (64-bit), DOUBLE, DOUBLE, POINTER, POINTER	INT	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_gfx libmod_gfx_get_real_poi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GET_REAL_POINT	IIPP	INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER	INT	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_gfx libmod_gfx_get_real_poi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GET_REAL_POINT	IPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER	INT	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_gfx libmod_gfx_get_real_poi modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GLYPH_GET	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_glyph modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GLYPH_SET	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_set_glyph modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GRAPHIC_INFO	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_graphic_info modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
GRAPHIC_SET	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_graphic_set modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_BLOCK_COPY	IIIIIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_block_co modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

MAP_BLOCK_COPY	IIIIIIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_block_co modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_BLOCK_COPY	IIIIIIIIIIIBBBB	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_block_co modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_BLOCK_COPY	IIIIIIIIIIIBBBBI	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_block_co modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_BLOCK_COPY	IIIIIIIIIIIBBBBIIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_block_co modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

MAP_BUFFER	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	POINTER	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap). Nota: FUNC("MAP_BUFFER" , "II" , TYPE_POINTER , libmod_gfx_map_buffer),	libmod_gfx libmod_gfx_map_buffer modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_CLEAR	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_clear modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_CLEAR	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_clear2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_CLEAR	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_clear3 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_CLEAR	IIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_clear4 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_CLONE	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_clone modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_DEL	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_unload_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_EXISTS	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_exists modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_GET_PALETTE	IIIIP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_get_palette modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_GET_PIXEL	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_get_pixe modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

MAP_INFO	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_graphic_info modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_INFO	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_graphic_set modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_INFO_SET	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_graphic_set modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_LOAD	S	STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_load_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_LOAD	SP	STRING, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_bgload_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_NAME	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_name modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_NEW	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_new_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_NEW	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_new_map_exte modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_PUT	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_put modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_PUT	IIIIIIIIIIBBBB	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_put2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

MAP_PUT	IIIIIIIIIIBBBBI	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_put3 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_PUT	IIIIIIIIIIBBBBIIIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_put4 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_PUT_PIXEL	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_put_pixe modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_SAVE	IIS	INT (64-bit), INT (64-bit), STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_save modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_SET_NAME	IIS	INT (64-bit), INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_map_set_name modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_SET_PALETTE	IIIIP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_set_palette modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
MAP_UNLOAD	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones sobre mapas/imágenes (bitmap).	libmod_gfx libmod_gfx_unload_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

MEDIA_GET_DURATION	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_get_du modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_GET_MUTE	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_get_mu modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_GET_STATUS	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_get_st modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_GET_TIME	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_get_ti modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_GET_VOLUME	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_get_vo modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_LOAD	SP	STRING, POINTER	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_load modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_LOAD	SPI	STRING, POINTER, INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_load2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_PAUSE	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_pause modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_PAUSE	PI	POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_pause_ modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_PLAY	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_play modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_RESUME	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_resume modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_SET_MUTE	PI	POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_set_mu modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_SET_VOLUME	PI	POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_set_vo modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
MEDIA_STOP	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_stop modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo

MEDIA_UNLOAD	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_media_unload modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
PATH_DESTROY	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Gestión de caminos/pathfinding.	libmod_gfx libmod_gfx_path_destroy modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
PATH_FIND	PIIIII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	POINTER	Vigente desde v1	Gestión de caminos/pathfinding.	libmod_gfx libmod_gfx_path_find modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
PATH_FIND	PIIIIIII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	POINTER	Vigente desde v1	Gestión de caminos/pathfinding.	libmod_gfx libmod_gfx_path_find2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
PATH_FREE_RESULTS	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Gestión de caminos/pathfinding.	libmod_gfx libmod_gfx_path_free_re modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
PATH_NEW	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Gestión de caminos/pathfinding.	libmod_gfx libmod_gfx_path_new modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
POINT_GET	IIIPP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_point modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
POINT_GET_TOTAL	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_point_to modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
POINT_SET	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_set_point modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
REGION_DEFINE	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_define_regio modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
REGION_OUT	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_out_region modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
RGB	BBB	BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_rgb modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

RGB	IIBBB	INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_rgb_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
RGBA	BBBB	BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_rgba modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
RGBA	IIBBBB	INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_rgba_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
RGBA_GET	IIIPPPP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_rgba_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
RGBA_GET	IPPPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_rgba modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
RGB_GET	IIIPPP	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_rgb_map modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
RGB_GET	IPPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_rgb modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SCREEN_GET		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_screen modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SCROLL_MOVE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_scroll_move modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SCROLL_START	IIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_scroll_start modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

SCROLL_START	IIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_scroll_start modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SCROLL_START	IIIIIIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_scroll_start modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SCROLL_STOP	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_scroll_stop modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SET_FPS	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Configura FPS objetivo y lógica de temporización.	libmod_gfx libmod_gfx_set_fps modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SET_MODE	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Configura modo de vídeo (resolución/profundidad/opciones).	libmod_gfx libmod_gfx_set_mode modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SET_MODE	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Configura modo de vídeo (resolución/profundidad/opciones).	libmod_gfx libmod_gfx_set_mode_ext modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SHADER_CREATE	SS	STRING, STRING	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_creat modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SHADER_CREATE_PARAMS	I	INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_creat modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SHADER_FREE	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_free modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SHADER_FREE_PARAMS	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_free_ modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SHADER_GETATTRIBUTEIPSCATION		POINTER, STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_getat modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
SHADER_GET_LANGUAGE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_get_l modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

SHADER_GET_MAX_VERSION		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_get_m modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_GET_MIN_VERSION		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_get_m modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_GET_PARAM	PIPP	POINTER, INT (64-bit), POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_getpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_GET_PARAM	PIPPP	POINTER, INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_getpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_GET_PARAM	PIPPPPPP	POINTER, INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_getpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_GET_PARAM_LOCATION		POINTER, STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_getun modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_SET_PARAM	PIIF	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), FLOAT	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_setpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_SET_PARAM	PIII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_setpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_SET_PARAM	PIIIII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_setpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_SET_PARAM	PIIIP	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_setpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
SHADER_SET_PARAM	PIIPIIII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_shader_setpa modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo

TEXTURE_SET_QUALITY	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_set_texture_ modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
TEXT_HEIGHT	IS	INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_text_height modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
TEXT_WIDTH	IS	INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_text_width modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_GET_POS	PP	POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_window_p modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_GET_SIZE	PPPPPP	POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_get_window_s modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_HIDE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_hide_window modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_MAXIMIZE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_maximize modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_MINIMIZE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_minimize modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_MOVE	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_move_window modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_RAISE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_raise_window modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_RESTORE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_restore_wind modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_SET_ICON	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Cambia el icono de la ventana.	libmod_gfx libmod_gfx_set_icon modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_SET_POS	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_move_window modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WINDOW_SET_TITLE	S	STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Cambia el título de la ventana.	libmod_gfx libmod_gfx_set_title modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

WINDOW_SHOW		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_gfx libmod_gfx_show_window modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE	IIIIIS	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_write2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE	IIIIS	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_write modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE_DELETE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_delete modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE_GET_RGBA	IPPPP	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_get_rgb modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE_IN_MAP	IIIIISI	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), STRING, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_write_i modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE_IN_MAP	ISI	INT (64-bit), STRING, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_write_i modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE_MOVE	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_move modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE_MOVE	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_move2 modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp
WRITE_SET_RGBA	IBBBB	INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	libmod_gfx libmod_gfx_text_set_rgb modules/libmod_gfx/libmod_gfx_exp

`WRITE_VALUE`	`IIIIIIP`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_text_write_v` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
`WRITE_VALUE`	`IIIIIP`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_text_write_v` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
`WRITE_VAR`	`IIIIIV++`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), V, +, +	`INT`	Vigente desde v1	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_text_write_v` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
`WRITE_VAR`	`IIIIV++`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), V, +, +	`INT`	Vigente desde v1	Escritura de texto o valores en pantalla/mapa.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_text_write_v` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo
`XADVANCE`	`ID`	INT (64-bit), DOUBLE	`INT`	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	`libmod_gfx` `libmod_gfx_xadvance` modules/libmod_gfx/libmod_gfx_expo

Sonido y Música

Entradas: **88** (overloads). Funciones únicas: **65**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
`CHANNEL_SET_DISTANCI`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Control de canales de audio.	`libmod_sound` `libmod_sound_set_distan` modules/libmod_sound/libmod_soun
`CHANNEL_SET_EXPIRE`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Control de canales de audio.	`libmod_sound` `libmod_sound_expire_cha` modules/libmod_sound/libmod_soun
`CHANNEL_SET_EXPIRE`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Control de canales de audio.	`libmod_sound` `libmod_sound_expire_cha` modules/libmod_sound/libmod_soun
`CHANNEL_SET_PANNING`	`III`	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Control de canales de audio.	`libmod_sound` `libmod_sound_set_pannin` modules/libmod_sound/libmod_soun

CHANNEL_SET_VOLUME	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de canales de audio.	libmod_sound libmod_sound_set_channe modules/libmod_sound/libmod_soun
CHANNEL_SET_VOLUME	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de canales de audio.	libmod_sound libmod_sound_set_channe modules/libmod_sound/libmod_soun
GET_MUSIC_DECODER	I	INT (64-bit)	STRING	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
GET_NUM_MUSIC_DECODERS		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_sound libmod_sound_get_num_mu modules/libmod_sound/libmod_soun
HAS_MUSIC_DECODER	S	STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_has_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_FADE_IN	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_fade_music modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_FADE_IN	IIID	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), DOUBLE	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_fade_music modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_FADE_OFF	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_fade_music modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_ALBUM_TAG		sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_ALBUM_TAG	I	INT (64-bit)	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_ARTIST_TAG		sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun

MUSIC_GET_ARTIST_TAG	INT (64-bit)	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_COPYRIGHT_TAG	sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_COPYRIGHT_TAG	INT (64-bit)	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_DURATION	sin parámetros	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_DURATION_I	INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_LOOP_END	sin parámetros	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_LOOP_END_I	INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_LOOP_LEN	sin parámetros	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_LOOP_LEN_I	INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun

MUSIC_GET_LOOP_START		sin parámetros	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_LOOP_START	I	INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_PLAYBACK_POSITION		INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_TIME_POSITION		INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_TITLE		sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_TITLE	I	INT (64-bit)	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_TITLE_TAG		sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_TITLE_TAG	I	INT (64-bit)	STRING	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_TYPE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_GET_TYPE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun

MUSIC_GET_VOLUME	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo. Nota: require SDL2_Mixer >= 2.6.0	libmod_sound libmod_sound_get_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_IS_FADING		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_is_fading_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_IS_PAUSED		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_is_paused_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_IS_PLAYING		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_is_playing modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_LOAD	S	STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_load_music modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_LOAD	SP	STRING, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_bgload_mus modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_PAUSE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_pause_musi modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_PLAY	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_play_music modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_PLAY	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_play_music modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_RESUME		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_resume_mus modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_REWIND		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_music_rewi modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_SET_PLAYBACK_POSITION		DOUBLE	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_set_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_SET_TIME_POSITION		DOUBLE	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_set_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_SET_VOLUME	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_set_music_ modules/libmod_sound/libmod_soun

MUSIC_STOP		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_stop_music modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_UNLOAD	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_unload_mus modules/libmod_sound/libmod_soun
MUSIC_UNLOAD	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Control de música de fondo.	libmod_sound libmod_sound_unload_mus modules/libmod_sound/libmod_soun
RESERVE_CHANNELS	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_sound libmod_sound_reserve_ch modules/libmod_sound/libmod_soun
REVERSE_STEREO	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_sound libmod_sound_reverse_st modules/libmod_sound/libmod_soun
SET_DISTANCE	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Configura un valor de estado o propiedad.	libmod_sound libmod_sound_set_distan modules/libmod_sound/libmod_soun
SET_MASTER_VOLUME	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Configura un valor de estado o propiedad.	libmod_sound libmod_sound_set_master modules/libmod_sound/libmod_soun
SET_PANNING	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Configura un valor de estado o propiedad.	libmod_sound libmod_sound_set_pannin modules/libmod_sound/libmod_soun
SET_POSITION	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Configura un valor de estado o propiedad.	libmod_sound libmod_sound_set_positi modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUNDSYS_INIT		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_sound libmod_sound_init modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUNDSYS_QUIT		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_sound libmod_sound_quit modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_FADE_IN	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_fade_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_FADE_IN	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_fade_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_FADE_OFF	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_fade_chann modules/libmod_sound/libmod_soun

SOUND_GROUP_AVAILABLE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_group_avai modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_GROUP_CHANNEL	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_group_chan modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_GROUP_CHANNELS	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_group_chan modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_GROUP_COUNT	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_group_coun modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_GROUP_FADE_OUT	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_fade_out_g modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_GROUP_HALT	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_halt_group modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_GROUP_NEWER	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_group_newe modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_GROUP_OLDEST	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_group_olde modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_IS_FADING	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_is_fading_ modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_IS_PAUSED	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_is_paused_ modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_IS_PLAYING	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_is_playing modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_LOAD	S	STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_load_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_LOAD	SP	STRING, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_bgload_sou modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_PAUSE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_pause_soun modules/libmod_sound/libmod_soun

SOUND_PLAY	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_play_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_PLAY	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_play_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_PLAY	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_play_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_PLAY	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_play_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_RESUME	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_resume_sou modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_SET_LOCATION	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_set_positi modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_SET_SPATIAL_POSITION	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_set_positi modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_SET_VOLUME	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_set_sound_ modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_SET_VOLUME	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_set_sound_ modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_STOP	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_stop_sound modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_UNLOAD	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_unload_sou modules/libmod_sound/libmod_soun
SOUND_UNLOAD	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Control de efectos de sonido (SFX).	libmod_sound libmod_sound_unload_sou modules/libmod_sound/libmod_soun

Entrada (Teclado/Ratón/Mandos)

Entradas: **47** (overloads). Funciones únicas: **28**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
`GET_JOY_BUTTON`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_bu` modules/libmod_input/lib mod_input_
`GET_JOY_BUTTON`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_bu` modules/libmod_input/lib mod_input_
`GET_JOY_POSITION`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_po` modules/libmod_input/lib mod_input_
`GET_JOY_POSITION`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_po` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_AXES`		sin parámetros	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad). Nota: Alternative (deprecated)	`libmod_input` `libmod_input_joy_axes` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_AXES`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad). Nota: Alternative (deprecated)	`libmod_input` `libmod_input_joy_axes_s` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_BUTTONS`		sin parámetros	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad). Nota: Alternative (deprecated)	`libmod_input` `libmod_input_joy_button` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_BUTTONS`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad). Nota: Alternative (deprecated)	`libmod_input` `libmod_input_joy_button` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETACCEL`	`IPPP`	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_ac` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETACCEL`	`PPP`	POINTER, POINTER, POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_ac` modules/libmod_input/lib mod_input_

`JOY_GETAXIS`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_po` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETAXIS`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_po` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETBALL`	`IIPP`	INT (64-bit), INT (64-bit), POINTER, POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_ba` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETBALL`	`IPP`	INT (64-bit), POINTER, POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_ba` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETBUTTON`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Vigente desde v1	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_bu` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETBUTTON`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Vigente desde v1	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_bu` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETHAT`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_ha` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETHAT`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_ha` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETPOSITION`	`I`	INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad). Nota: Alternative (deprecated)	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_po` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_GETPOSITION`	`II`	INT (64-bit), INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad). Nota: Alternative (deprecated)	`libmod_input` `libmod_input_joy_get_po` modules/libmod_input/lib mod_input_
`JOY_IS_ATTACHED`		sin parámetros	`INT`	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	`libmod_input` `libmod_input_joy_is_att` modules/libmod_input/lib mod_input_

JOY_IS_ATTACHED	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_is_att modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NAME		sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_name modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NAME	I	INT (64-bit)	STRING	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_name_s modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMAXES		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_axes modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMAXES	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_axes_s modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMBALLS		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_balls modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMBALLS	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_balls_ modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMBER		sin parámetros	INT	Vigente desde v1	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad). Nota: Alternative (deprecated)	libmod_input libmod_input_joy_num modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMBUTTONS		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_button modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMBUTTONS	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_button modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMHATS		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_hats modules/libmod_input/libmod_input_

JOY_NUMHATS	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_hats_s modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_NUMJOYSTICKS		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_num modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_QUERY	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_query modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_QUERY	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_query_ modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_QUERY	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_query_ modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_SELECT	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_select modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_SET	IIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_set_sp modules/libmod_input/libmod_input_
JOY_SET	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Consulta/control de dispositivos de mando (joystick/gamepad).	libmod_input libmod_input_joy_set_sp modules/libmod_input/libmod_input_
KEY	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Consulta si una tecla está pulsada.	libmod_input libmod_input_key modules/libmod_input/libmod_input_
KEYDOWN	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Devuelve evento de pulsación de tecla (flanco de bajada).	libmod_input libmod_input_key_down modules/libmod_input/libmod_input_
KEYUP	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Devuelve evento de liberación de tecla.	libmod_input libmod_input_key_up modules/libmod_input/libmod_input_
KEY_DOWN	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_input libmod_input_key_down modules/libmod_input/libmod_input_

KEY_UP	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_input libmod_input_key_up modules/libmod_input/libmod_input_
NUMBER_JOY		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_input libmod_input_joy_num modules/libmod_input/libmod_input_
SELECT_JOY	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_input libmod_input_joy_select modules/libmod_input/libmod_input_

Archivos y Directorios

Entradas: **44** (overloads). Funciones únicas: **38**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
CD		sin parámetros	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_cd modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CD	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_chdir modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CHDIR	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_chdir modules/libmod_misc/libmod_misc_e
DIRCLOSE	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_close modules/libmod_misc/libmod_misc_e
DIROPEN	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_open modules/libmod_misc/libmod_misc_e
DIRREAD	I	INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_read modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FCLOSE	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fclose modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FEOF	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_feof modules/libmod_misc/libmod_misc_e

FEXISTS	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_exists modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FFLUSH	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fflush modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FGETS	I	INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fgets modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FGET_ANGLE	DDDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_math_fget_a modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FGET_DIST	DDDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_math_fget_d modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FILE	S	STRING	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_file modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FIND	SS	STRING, STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_string_strf modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FIND	SSI	STRING, STRING, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_string_strf modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FINITE	D	DOUBLE	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_math_finite modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FLENGTH	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_filele modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FLOOR	D	DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_math_floor modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FMOD	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_math_fmod modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FMOVE	SS	STRING, STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_move modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FOPEN	SI	STRING, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fopen modules/libmod_misc/libmod_misc_e

FORMAT	D	DOUBLE	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_string_form modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FORMAT	DI	DOUBLE, INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_string_form modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FORMAT	I	INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_string_form modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FPUTS	IS	INT (64-bit), STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fputs modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FRAC	D	DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_math_frac modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FREAD	IV++	INT (64-bit), V, +, +	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fread modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FREAD	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_freadC modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FREE	P	POINTER	INT	Vigente desde v1	Libera o elimina recursos asociados.	libmod_misc libmod_misc_mem_free modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FREMOVE	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_remove modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FREWIND	I	INT (64-bit)	UNDEFINED	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_frewin modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FSEEK	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fseek modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FTELL	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_ftell modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FTIME	SI	STRING, INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_ftime modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FTOA	D	DOUBLE	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_string_ftos modules/libmod_misc/libmod_misc_e

FWRITE	IV++	INT (64-bit), V, +, +	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fwrite modules/libmod_misc/libmod_misc_e
FWRITE	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_file_fwrite modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GLOB	S	STRING	STRING	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_glob modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LOAD	SV++	STRING, V, +, +	INT	Vigente desde v1	Carga un recurso desde disco o memoria.	libmod_misc libmod_misc_file_load modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MKDIR	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_mkdir modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RM	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_rm modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RMDIR	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Operación de E/S de archivos o directorios.	libmod_misc libmod_misc_dir_rmdir modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SAVE	SV++	STRING, V, +, +	INT	Vigente desde v1	Guarda un recurso en disco.	libmod_misc libmod_misc_file_save modules/libmod_misc/libmod_misc_e

Cadenas y Texto

Entradas: **30** (overloads). Funciones únicas: **27**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
ASC	S	STRING	BYTE	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_asc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ATOF	S	STRING	DOUBLE	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_stof modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ATOI	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_stoi modules/libmod_misc/libmod_misc_e

CHR	I	INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_chr modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ITOA	I	INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_itos modules/libmod_misc/libmod_misc_e
JOIN	SPI	STRING, POINTER, INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_regex_join modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LCASE	S	STRING	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_strl modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LEN	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_strl modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SPLIT	SSPI	STRING, STRING, POINTER, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_regex_split modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRCASECMP	SS	STRING, STRING	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_strc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_DELA	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: in: &string *	libmod_misc modstring_string_delete modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_DEL_ARRAY	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: in: &string *	libmod_misc modstring_string_delete modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_DUMP		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc modstring_string_dump modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_NEWA		sin parámetros	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc modstring_string_new_ar modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_NEWA	I	INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc modstring_string_new_ar modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_NEW_ARRAY		sin parámetros	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc modstring_string_new_ar modules/libmod_misc/libmod_misc_e

STRING_NEW_ARRAY	I	INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc modstring_string_new_ar modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_RESIZEA	PI	POINTER, INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: in: &string *	libmod_misc modstring_string_resize modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_RESIZE_ARRAY	PI	POINTER, INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: in: &string *	libmod_misc modstring_string_resize modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_SIZEA	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: in: string *	libmod_misc modstring_string_size_a modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRING_SIZE_ARRAY	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente. Nota: in: string *	libmod_misc modstring_string_size_a modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRLEN	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_strl modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRREV	S	STRING	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_strr modules/libmod_misc/libmod_misc_e
STRTOK	SS	STRING, STRING	STRING	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_tok modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SUBSTR	SI	STRING, INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_subs modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SUBSTR	SII	STRING, INT (64-bit), INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_subs modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TOLOWER	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc modstring_string_tolowe modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TOUPPER	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc modstring_string_touppe modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TRIM	S	STRING	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_trim modules/libmod_misc/libmod_misc_e

UCASE	S	STRING	STRING	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_string_stru modules/libmod_misc/libmod_misc_e

Matemáticas y Geometría

Entradas: **46** (overloads). Funciones únicas: **40**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
ABS	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_abs modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ACOS	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_acos modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ASIN	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_asin modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ATAN	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_atan modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ATAN2	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_atan2 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CEIL	D	DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_ceil modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CLAMP	DDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_clamp_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CLAMP	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_clamp modules/libmod_misc/libmod_misc_e
COS	I	INT (64-bit)	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_cos modules/libmod_misc/libmod_misc_e
DEG	D	DOUBLE	INT	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_deg modules/libmod_misc/libmod_misc_e

DIST	DDDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_fget_d modules/libmod_misc/libmod_misc_e
DISTANCE	DDDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_fget_d modules/libmod_misc/libmod_misc_e
EXP	D	DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_exp modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_DISTX	ID	INT (64-bit), DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_math_get_di modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_DISTY	ID	INT (64-bit), DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_math_get_di modules/libmod_misc/libmod_misc_e
INVLERP	DDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_invert modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LERP	DDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_lerp modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LOG	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_log modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LOG10	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_log10 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MAG	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_mag modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MMOD	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_modulu modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MODULUS	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_modulu modules/libmod_misc/libmod_misc_e
NEAR_ANGLE	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_near_a modules/libmod_misc/libmod_misc_e
NORMALIZE	DDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_normal modules/libmod_misc/libmod_misc_e

NORMALIZE	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_normal modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ORTHO	DDDDDDPP	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, POINTER, POINTER	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_orthog modules/libmod_misc/libmod_misc_e
POW	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_pow modules/libmod_misc/libmod_misc_e
PROJECT	DDDDDDPP	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, POINTER, POINTER	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_normal modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RAD	I	INT (64-bit)	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_rad modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RAND	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_rand_std modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RAND_SEED	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_rand_seed modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RANGECHK	DDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	INT	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_check_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RANGECHK	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_check_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
REMAP	DDDDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_remap_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
REMAP	IIIII	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_remap modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ROUND	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_round modules/libmod_misc/libmod_misc_e

SGN	D	DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_sgn modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SGN	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_sgn2 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SIGNAL	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_proc_signal modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SIGNAL_ACTION	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_proc_signal modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SIGNAL_ACTION	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_proc_signal modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SIN	I	INT (64-bit)	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_sin modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SQRT	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_sqrt modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TAN	I	INT (64-bit)	DOUBLE	Vigente desde v1	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_tan modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TRUNC	D	DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_trunc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
WRAP	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función matemática o geométrica.	libmod_misc libmod_misc_math_wrap modules/libmod_misc/libmod_misc_e

Memoria y Estructuras

Entradas: **38** (overloads). Funciones únicas: **35**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
ALLOC	I	INT (64-bit)	POINTER	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_mem_alloc modules/libmod_misc/libmod_misc_e

CALLOC	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	POINTER	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_mem_calloc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISORT	PIIIBB	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit), BYTE (8-bit), BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_sort_quicks modules/libmod_misc/libmod_misc_e
KSORT	V++V++	V, +, +, V, +, +	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_sort_ksort modules/libmod_misc/libmod_misc_e
KSORT	V++V++I	V, +, +, V, +, +, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_sort_ksort_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_CREATE		sin parámetros	POINTER	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_create modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_CREATE	I	INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_create modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_EMPTY	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_empty modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_FREE	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_free modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_INSERTITEM	PP	POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_insert modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_REMOVEITEM	PP	POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_remove modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_SIZE	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_size modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LIST_WALK	PP	POINTER, POINTER	POINTER	Nueva en BennuGD2	Gestión de listas dinámicas.	libmod_misc libmod_misc_list_walk modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMCMP	PPI	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memcmp modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMCOPY	PPI	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memcopy modules/libmod_misc/libmod_misc_e

MEMMOVE	PPI	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memmove modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMORY_FREE		sin parámetros	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memory_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMORY_TOTAL		sin parámetros	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memory_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMSET	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMSETD	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset3 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMSETI	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset6 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEMSETW	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset1 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_ALLOC	I	INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_alloc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_AVAILABLE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memory_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_CALLOC	II	INT (64-bit), INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_calloc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_CMP	PPI	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memcmp modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_COPY	PPI	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memcopy modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_FREE	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_free modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_MOVE	PPI	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memmove modules/libmod_misc/libmod_misc_e

MEM_REALLOC	PI	POINTER, INT (64-bit)	POINTER	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_realloc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_SET	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_SETD	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset3 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_SETI	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset6 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_SETW	PII	POINTER, INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memset1 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MEM_TOTAL		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de memoria (reservar/copiar/mover/rellenar)	libmod_misc libmod_misc_mem_memory_ modules/libmod_misc/libmod_misc_e
REALLOC	PI	POINTER, INT (64-bit)	POINTER	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_mem_realloc modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SORT	V++	V, +, +	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_sort_sort modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SORT	V++I	V, +, +, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Función del módulo correspondiente.	libmod_misc libmod_misc_sort_sort_n modules/libmod_misc/libmod_misc_e

Sistema y Procesos

Entradas: **51** (overloads). Funciones únicas: **42**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
BETWEEN	DDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_betwee modules/libmod_misc/libmod_misc_e
BETWEEN	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_betwee modules/libmod_misc/libmod_misc_e

CRYPT_DECRYPT	IPPPI	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_crypt_decry modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CRYPT_DECRYPT	PPPI	POINTER, POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_crypt_decry modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CRYPT_DEL	P	POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_crypt_del modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CRYPT_ENCRYPT	IPPPI	INT (64-bit), POINTER, POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_crypt_encry modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CRYPT_ENCRYPT	PPPI	POINTER, POINTER, POINTER, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_crypt_encry modules/libmod_misc/libmod_misc_e
CRYPT_NEW	IP	INT (64-bit), POINTER	POINTER	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_crypt_new modules/libmod_misc/libmod_misc_e
DECIMAL	D	DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_decima modules/libmod_misc/libmod_misc_e
EXEC	ISIP	INT (64-bit), STRING, INT (64-bit), POINTER	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_sys_exec modules/libmod_misc/libmod_misc_e
EXISTS	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_proc_runnin modules/libmod_misc/libmod_misc_e
EXIT		sin parámetros	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_proc_exit_0 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
EXIT	S	STRING	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_proc_exit_1 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
EXIT	SI	STRING, INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_proc_exit modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GETENV	S	STRING	STRING	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_sys_getenv modules/libmod_misc/libmod_misc_e

GET_BASE_PATH		sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_dir_get_bas modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_ID	I	INT (64-bit)	INT	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_proc_get_id modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_PREF_LANGUAGE		sin parámetros	STRING	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_sys_get_pre modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_PREF_PATH	SS	STRING, STRING	STRING	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_dir_get_pre modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_STATUS	I	INT (64-bit)	QWORD	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_proc_get_st modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_TIMER		sin parámetros	QWORD	Vigente desde v1	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_get_timer modules/libmod_misc/libmod_misc_e
GET_TYPE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Obtiene un valor de estado o propiedad.	libmod_misc libmod_misc_proc_get_ty modules/libmod_misc/libmod_misc_e
INTERSECT	DDDDDDDDPP	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_inters modules/libmod_misc/libmod_misc_e
INTERSECT_CIRCLE	DDDDDDPPPP	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_inters modules/libmod_misc/libmod_misc_e
INTERSECT_LINE_CIRC	DDDDDDDDPPPP	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE, POINTER, POINTER, POINTER, POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_inters modules/libmod_misc/libmod_misc_e

ISALNUM	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc modstring_string_isalnu modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISALPHA	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc modstring_string_isalph modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISINF	D	DOUBLE	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_isinf modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISNAN	D	DOUBLE	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_isnan modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISNUM	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc modstring_string_isnum modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISSPACE	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc modstring_string_isspac modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISWORDCHAR	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc modstring_string_isword modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISWORDFIRST	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc modstring_string_isword modules/libmod_misc/libmod_misc_e
ISXNUM	B	BYTE (8-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc modstring_string_isxnum modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LET_ME_ALONE		sin parámetros	INT	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_proc_let_me modules/libmod_misc/libmod_misc_e
LPAD	SI	STRING, INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_string_lpad modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MAX	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_max modules/libmod_misc/libmod_misc_e
MIN	DD	DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_min modules/libmod_misc/libmod_misc_e
PAUSE		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de reproducción/ejecución.	libmod_misc libmod_misc_proc_pause0 modules/libmod_misc/libmod_misc_e

PAUSE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de reproducción/ejecución.	libmod_misc libmod_misc_proc_pause1 modules/libmod_misc/libmod_misc_e
REGEX	SS	STRING, STRING	INT	Vigente desde v1	Evaluación o sustitución mediante expresiones regulares.	libmod_misc libmod_misc_regex_regex modules/libmod_misc/libmod_misc_e
REGEX_REPLACE	SSS	STRING, STRING, STRING	STRING	Vigente desde v1	Evaluación o sustitución mediante expresiones regulares.	libmod_misc libmod_misc_regex_regex modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RESUME		sin parámetros	INT	Nueva en BennuGD2	Control de reproducción/ejecución.	libmod_misc libmod_misc_proc_resume modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RESUME	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Control de reproducción/ejecución.	libmod_misc libmod_misc_proc_resume modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RFIND	SS	STRING, STRING	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_string_strr modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RFIND	SSI	STRING, STRING, INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_string_strr modules/libmod_misc/libmod_misc_e
RPAD	SI	STRING, INT (64-bit)	STRING	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_string_rpad modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TIME		sin parámetros	QWORD	Vigente desde v1	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_time modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TOWARDS	DDD	DOUBLE, DOUBLE, DOUBLE	DOUBLE	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_toward modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TOWARDS	III	INT (64-bit), INT (64-bit), INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_math_toward modules/libmod_misc/libmod_misc_e
UPTIME		sin parámetros	QWORD	Nueva en BennuGD2	Utilidad general del sistema/procesos.	libmod_misc libmod_misc_get_timer modules/libmod_misc/libmod_misc_e

Red

Entradas: **10** (overloads). Funciones únicas: **10**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
`NET_CLOSE`	`P`	POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_close` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_GETAVAILABLEBYTES`	`P`	POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_getavailable` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_GETRECEIVEBUFFERSIZE`	`P`	POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_getReceiveBu` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_GETREMOTEADDR`	`P`	POINTER	`STRING`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_getremoteadd` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_IS_MESSAGE_INCOMING`	`P`	POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_is_message_i` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_IS_NEW_CONNECTION`	`P`	POINTER	`INT`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_is_new_conne` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_OPEN`	`IISI`	INT (64-bit), INT (64-bit), STRING, INT (64-bit)	`POINTER`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_open` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_RECV`	`PPI`	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_recv` modules/libmod_net/libmod_net_exp
`NET_SEND`	`PPI`	POINTER, POINTER, INT (64-bit)	`INT`	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	`libmod_net` `libmod_net_send` modules/libmod_net/libmod_net_exp

NET_WAIT	PIP	POINTER, INT (64-bit), POINTER	INT	Nueva en BennuGD2	Operaciones de red (apertura, envío, recepción y espera).	libmod_net libmod_net_wait modules/libmod_net/libmod_net_exp

Depuración

Entradas: **3** (overloads). Funciones únicas: **3**.

Función	Firma	Parámetros	Retorno	Compat.	Qué hace	Módulo / Implementación
SAY	S	STRING	UNDEFINED	Vigente desde v1	Escribe texto en consola de depuración.	libmod_misc libmod_misc_say_say modules/libmod_misc/libmod_misc_e
SAY_FAST	S	STRING	UNDEFINED	Vigente desde v1	Escribe texto en consola con menor sobrecarga.	libmod_misc libmod_misc_say_say_fas modules/libmod_misc/libmod_misc_e
TRACE	I	INT (64-bit)	INT	Nueva en BennuGD2	Genera traza de depuración.	libmod_debug libmod_debug_trace modules/libmod_debug/libmod_debu