

Plan y Checklist de Pruebas End-to-End

Módulo Distribuidor — Portal de Distribución de Vehículos

VERSIÓN 1.3 — AUTOREG COMPLETO (Con Administración)

Preparado por:	Kevin Morales (Motorambar) + Equipo QA Autoreg
Fecha:	14 de julio de 2026
Estatus:	Pendiente de aprobación
Versión:	1.3 — Incluye Reglas de Completitud y Liberación + Administración completa
Audiencia:	Autoreg (Soporte y QA Interno)

 Tabla de Contenido

1. Propósito y alcance
2. Instrucciones de ejecución
3. Prerrequisitos y datos de prueba
4. FASE 1: Importación de datos e historiales (33 escenarios)
5. FASE 2: Grid de Vehículos Importados e integración PDV (42 escenarios)
6. FASE 3: CO, reportes y Dashboard Ejecutivo (21 escenarios)
7. FASE 4: Regresión end-to-end y escenarios transversales (14 escenarios)
8. FASE 5: Reglas de Completitud y Liberación (26 escenarios)
 - 8.1 Administración de Reglas (8 escenarios)
 - 8.2 Comportamiento de Liberación (18 escenarios)
9. Criterios de entrada y salida
10. Gestión de defectos
11. Proceso de estabilización
12. Resumen de ejecución
13. Aprobaciones

1. Propósito y alcance

Este plan de pruebas End-to-End tiene como objetivo validar el funcionamiento completo del **Módulo Distribuidor** en el Portal de Distribución de Vehículos de Motorambar, asegurando que todos los flujos críticos de negocio operen correctamente en conjunto.

Alcance funcional (según las pantallas del portal):

- **Dashboard Ejecutivo:** Visualización de KPIs, estadísticas de vehículos y accesos rápidos
- **Vehículos Importados:** Grid con búsqueda, filtros avanzados, vistas personalizadas, acciones individuales y batch
- **Importar Vehículos:** Carga masiva desde archivo Excel/CSV con validación en tiempo real
- **Historial de Importaciones:** Registro completo de importaciones de vehículos realizadas
- **Importar CPA:** Flujo multi-step para importación de Certificados de Pre-Autorización (batch PDF)
- **Historial de CPA:** Registro histórico de importaciones de CPA con detalle expandible
- **Ver/Editar Vehículo:** Pantalla de detalle con modo vista y modo edición según permisos
- **Generación de CO:** Creación, edición y regeneración de Certificados de Origen
- **Reportes:** Generación y exportación de reportes desde diferentes contextos
- **Integración con PDV:** Sincronización y envío de datos hacia Portal de Vehículos
- **Administración (SysAdmin):** Usuarios, Plantillas, Reglas de Completitud, Firma Digital, Favoritos, Notificaciones

- **Escenarios transversales:** Multi-idioma (ES/EN), Dark Theme, notificaciones, auditoría, concurrencia

Roles involucrados:

- **Distribuidor:** Rol principal — acceso a Dashboard, Vehículos, Importaciones, CPA, Historiales, Reportes
- **Cliente (Dealer/Banco):** Rol de consulta — acceso limitado a vehículos liberados
- **SysAdmin:** Todas las pantallas + sección de Administración completa

2. Instrucciones de ejecución

1. **Ambiente:** Ejecutar en <https://motorambartest.portaldevehiculos.com>
2. **Secuencia:** Seguir el orden de las fases (1 → 2 → 3 → 4 → 5)
3. **Prerequisitos:** Verificar la sección 3 antes de iniciar cada fase
4. **Evidencia:** Capturar screenshots de resultados esperados, especialmente para estados visuales (▲ 🕒 ✅)
5. **Defectos:** Reportar en Azure DevOps con plantilla del Anejo A
6. **Estatus:** Marcar cada escenario como **PASSED** o **FAILED** en la columna correspondiente

⚠ **Nota importante:** Los escenarios marcados como "*si aplica*" dependen de reglas de negocio o configuraciones específicas del tenant — ejecutar solo si están habilitadas en el ambiente de pruebas.

3. Prerrequisitos y datos de prueba

-  Acceso al portal con usuarios de rol Distribuidor, Cliente (Dealer/Banco) y SysAdmin
-  Archivos de prueba preparados:
 - Excel/CSV de vehículos (válido, con errores, corrupto)
 - PDFs de CPA (individuales y batch)
-  Catálogos y parámetros configurados (localidades, instituciones, estatus, campos CO)
-  Reglas de Completitud configuradas por tenant (CO, CPA, Factura, Agrupar CL#)
-  Vehículos existentes con diferentes estados ( Pendiente,  Completado esperando,  Liberado)
-  Credit Letters de prueba (algunas liberadas, otras pendientes)

FASE 1: Importación de datos e historiales

1.1 Importación Automatizada de Vehículos (7 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
IMP-AUTO-01	Importación automática exitosa desde archivo válido	Vehículos importados correctamente, notificación de éxito		
IMP-AUTO-02	Importación con archivo que contiene errores de validación	Registro de errores, vehículos válidos importados, inválidos rechazados		
IMP-AUTO-03	Importación con VINs duplicados	Sistema detecta duplicados, muestra advertencia, permite sobrescribir o cancelar		
IMP-AUTO-04	Importación con archivo corrupto o formato incorrecto	Error claro indicando problema de formato, no se importa nada		
IMP-AUTO-05	Importación que falla por error de servidor	Mensaje de error técnico, rollback de transacción, integridad de datos preservada		
IMP-AUTO-06	Reintentar importación fallida	Sistema permite reintento, nueva importación exitosa		
IMP-AUTO-07	Importación masiva (1000+ vehículos)	Proceso completo exitoso, performance aceptable, sin timeouts		

1.2 Importar Vehículos desde pantalla (8 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
IMP-UI-01	Acceder a pantalla Importar Vehículos desde menú	Pantalla carga correctamente con botón "Seleccionar archivo"		
IMP-UI-02	Seleccionar archivo Excel válido	Archivo seleccionado, preview de columnas, botón "Importar" habilitado		
IMP-UI-03	Iniciar importación y validar progreso en tiempo real	Barra de progreso actualizada, % completado visible, logs en vivo		
IMP-UI-04	Completar importación exitosa	Mensaje "X vehículos importados", link a Grid, opción de descargar reporte		
IMP-UI-05	Cancelar importación en progreso	Confirmación, proceso detenido, rollback de registros parciales		
IMP-UI-06	Importar con validaciones de negocio (campos requeridos faltantes)	Errores listados por fila, opción de corregir archivo y reintentar		
IMP-UI-07	Importar archivo CSV (además de Excel)	Sistema acepta CSV, parsea correctamente, importación exitosa		
IMP-UI-08	Validar mapeo de columnas según Plantilla de Importación del tenant	Columnas mapeadas correctamente, valores por defecto aplicados, sin errores de mapeo		

1.3 Historial de Importaciones (5 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
HIST-IMP-01	Acceder a Historial de Importaciones desde menú	Grid muestra todas las importaciones previas con fecha, usuario, estatus		
HIST-IMP-02	Filtrar historial por rango de fechas	Grid actualizado mostrando solo importaciones en el rango seleccionado		
HIST-IMP-03	Ver detalle de importación exitosa	Modal/panel con resumen: X vehículos, archivo original, sin errores		
HIST-IMP-04	Ver detalle de importación con errores	Lista de errores por fila, opción de descargar log de errores		
HIST-IMP-05	Descargar reporte de importación histórica	Archivo Excel/PDF descargado con detalle completo de esa importación		

1.4 Importar CPA (batch PDF) (9 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
CPA-IMP-01	Acceder a pantalla Importar CPA (Step 1)	Pantalla muestra paso 1 de 3, botón "Seleccionar archivo"		
CPA-IMP-02	Seleccionar archivo PDF válido (batch)	Archivo cargado, indicador visual (nombre archivo, tamaño), botón "Siguiente"		
CPA-IMP-03	Avanzar a Step 2 y validar progreso de procesamiento	Barra de progreso con %, texto "Procesando CPAs...", contador de CPAs detectados		
CPA-IMP-04	Completar procesamiento y avanzar a Step 3 (resumen)	Resumen: "X CPAs importados correctamente", tabla con VINs y CPAs asociados		
CPA-IMP-05	Importar CPA con VIN que no existe en sistema	Warning visible, CPA no asociado, listado en "Errores" con razón		
CPA-IMP-06	Importar CPA duplicado (VIN ya tiene CPA)	Sistema detecta duplicado, opción de sobrescribir o cancelar		
CPA-IMP-07	Cancelar importación en Step 2	Confirmación, proceso detenido, sin CPAs guardados		
CPA-IMP-08	Validar que CPA importado actualiza estado de completitud del vehículo	Si regla requiere CPA: vehículo cambia de Pendiente a Completado o Liberado según agrupación CL		
CPA-IMP-09	Importar archivo PDF corrupto o inválido	Error claro: "Archivo no válido", sin cambios en sistema		

1.5 Historial de CPA (4 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
HIST-CPA-01	Acceder a Historial de CPA desde menú	Grid con importaciones de CPA, fecha, usuario, cantidad procesada		
HIST-CPA-02	Expandir fila de historial para ver detalle	Tabla detalle con VINs, CPAs asociados, errores si los hubo		
HIST-CPA-03	Descargar PDF original de importación histórica	Archivo PDF descargado (mismo que se importó)		
HIST-CPA-04	Filtrar historial por rango de fechas	Grid actualizado con importaciones del rango seleccionado		

FASE 2: Grid de Vehículos Importados e integración PDV

2.1 Grid: búsqueda, filtros y vistas (9 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
GRID-01	Acceder a Grid de Vehículos Importados	Grid carga con vehículos, paginación, filtros visibles		
GRID-02	Búsqueda por VIN	Grid actualizado mostrando solo vehículos que coinciden con VIN		
GRID-03	Aplicar filtros combinados (fecha, estado, localidad)	Grid refleja todos los filtros aplicados correctamente		
GRID-04	Filtrar por "All Localities"	Grid muestra vehículos de todas las localidades configuradas		
GRID-05	Crear vista personalizada con filtros guardados	Vista guardada en dropdown, se puede seleccionar posteriormente		
GRID-06	Aplicar vista personalizada guardada	Grid carga con filtros de la vista, nombre de vista visible		
GRID-07	Limpiar filtros	Todos los filtros removidos, grid muestra todos los vehículos		
GRID-08	Ordenar columnas (ascendente/descendente)	Grid reordenado según columna seleccionada		

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
GRID-09	Paginación (siguiente, anterior, ir a página)	Navegación fluida entre páginas, contador actualizado		

2.2 Grid: información y detalle expandible (7 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
GRID-INFO-01	Visualizar columnas principales del grid	VIN, Marca, Modelo, Año, Estado Completitud ( ), Precio, Acciones		
GRID-INFO-02	Expandir fila para ver detalle completo del vehículo	Panel expandido con 5 tabs: General, Documentos, Historial, PDV, Auditoría		
GRID-INFO-03	Navegar por tabs en detalle expandido	Cada tab carga su contenido específico correctamente		
GRID-INFO-04	Ver documentos asociados (CO, CPA, Factura) en tab "Documentos"	Lista de documentos con opciones de ver/descargar PDF		
GRID-INFO-05	Ver historial de cambios en tab "Historial"	Log de modificaciones: fecha, usuario, campo modificado, valor anterior/nuevo		
GRID-INFO-06	Ver estado de integración PDV en tab "PDV"	Fecha último envío, estatus (exitoso/fallido), opción de reenviar		
GRID-INFO-07	Ver auditoría completa en tab "Auditoría"	Creado por, Modificado por, Liberado por, fechas de cada acción		

2.3 Grid: acciones individuales (9 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
GRID-ACC-01	Editar vehículo desde grid (botón editar)	Redirige a pantalla Editar Vehículo con datos pre-cargados		
GRID-ACC-02	Ver vehículo en modo solo lectura (botón ver)	Redirige a pantalla View con campos no editables		
GRID-ACC-03	Generar CO individual desde grid	Modal de generación CO, completar datos, CO generado y descargable		
GRID-ACC-04	Descargar CO existente de vehículo	PDF de CO descargado inmediatamente		
GRID-ACC-05	Liberar vehículo manualmente (bypass reglas)	Confirmación, vehículo cambia a  inmediatamente sin validar docs		
GRID-ACC-06	Enviar vehículo individual a PDV	Confirmación, integración ejecutada, notificación de éxito/error		
GRID-ACC-07	Eliminar vehículo (si tiene permisos)	Confirmación, vehículo eliminado del sistema		
GRID-ACC-08	Duplicar vehículo	Modal con datos pre-cargados, modificar VIN, guardar → nuevo vehículo creado		
GRID-ACC-09	Asignar vehículo a Cliente (Dealer/Banco)	Modal "Assign To", seleccionar institución, confirmar → vehículo asignado		

2.4 Grid: acciones por lote (batch) (12 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
BATCH-01	Seleccionar múltiples vehículos con checkboxes	Vehículos marcados, contador "X seleccionados", acciones batch habilitadas		
BATCH-02	Seleccionar todos los vehículos de la página	Checkbox "Select All" marca todos, contador actualizado		
BATCH-03	Deseleccionar todos	Checkboxes desmarcados, contador a 0, acciones batch deshabilitadas		
BATCH-04	Generar COs por lote (10 vehículos)	Modal confirmación, progreso de generación, ZIP con todos los COs descargado		
BATCH-05	Enviar lote a PDV (5 vehículos)	Confirmación, integración ejecutada, reporte de éxitos/fallos		
BATCH-06	Liberar lote manualmente (bypass reglas)	Confirmación, todos cambian a  independiente de docs		
BATCH-07	Asignar lote a Cliente (Dealer/Banco)	Modal "Assign To", institución seleccionada aplicada a todos		
BATCH-08	Exportar lote seleccionado a Excel	Archivo Excel descargado con datos de vehículos seleccionados		
BATCH-09	Eliminar lote (si tiene permisos)	Confirmación con advertencia, vehículos eliminados del sistema		

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
BATCH-10	Actualización masiva de campo (ej: cambiar localidad)	Modal bulk edit, seleccionar campo y valor, aplicado a todos seleccionados		
BATCH-11	Cancelar operación batch en progreso	Confirmación, proceso detenido, rollback de cambios parciales		
BATCH-12	Validar performance con selección de 100+ vehículos	Operación completada en tiempo razonable (<30s), sin timeouts		

2.5 Integración con PDV (5 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
PDV-01	Sincronización automática de vehículo liberado (✅) hacia PDV	Vehículo enviado automáticamente, log de integración actualizado		
PDV-02	Reenviar vehículo que falló en integración inicial	Reenvío exitoso, estatus en tab PDV actualizado a "Enviado"		
PDV-03	Validar que vehículo NO liberado (⚠️) NO se envía a PDV	Opción de enviar deshabilitada o advertencia al intentar		
PDV-04	Ver log de integración en tab PDV de vehículo	Fecha envío, respuesta API, código estatus, errores si los hubo		
PDV-05	Manejo de error de integración (PDV no responde)	Mensaje claro de error, vehículo marcado como "Pendiente envío PDV", opción de reintentar		

FASE 3: CO, reportes y Dashboard Ejecutivo

3.1 Generación de CO (5 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
CO-01	Generar CO desde modal (individual)	Formulario con plantilla del tenant, completar campos, PDF generado		
CO-02	Editar CO existente	Modal carga CO actual, modificar campos, guardar → PDF actualizado		
CO-03	Descargar CO desde grid o pantalla Ver Vehículo	PDF descargado correctamente con formato esperado		
CO-04	Validar que CO usa Plantilla CO del tenant (configurada en admin)	Campos del PDF coinciden con plantilla, sin campos faltantes		
CO-05	Validar que generar CO actualiza estado de completitud (si regla lo requiere)	Vehículo  →  o  tras generar CO (según agrupación CL)		

3.2 Regeneración de CO (5 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
CO-REGEN-01	Regenerar CO tras modificar plantilla (admin cambió campos)	CO regenerado con nueva plantilla, mantiene datos previos donde aplique		
CO-REGEN-02	Regenerar CO tras editar datos del vehículo	CO actualizado reflejando cambios en vehículo		
CO-REGEN-03	Versionar COs (mantener histórico de versiones)	Lista de versiones en tab Documentos, opción de ver cualquier versión anterior		
CO-REGEN-04	Regenerar CO por lote (batch)	Modal confirmación, progreso, ZIP con COs regenerados descargado		
CO-REGEN-05	Validar firma digital en CO (si tenant tiene configurada)	PDF muestra firma digital correcta, válida al verificar		

3.3 Reportes y exportaciones (6 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
REP-01	Generar reporte desde Dashboard	Modal selección de tipo reporte y rango, Excel/PDF generado		
REP-02	Generar reporte desde Grid de Vehículos	Mismo modal, reporte refleja filtros aplicados en grid		
REP-03	Exportar grid completo a Excel	Archivo descargado con todas las columnas visibles del grid		
REP-04	Exportar selección (batch) a Excel	Archivo descargado solo con vehículos seleccionados		
REP-05	Validar contenido de reporte (datos correctos, totales, formato)	Reporte preciso, sin datos faltantes, formato profesional		
REP-06	Programar reporte automático (si aplica)	Configuración guardada, reporte enviado por email según frecuencia		

3.4 Dashboard Ejecutivo (5 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
DASH-01	Acceder a Dashboard como pantalla inicial tras login	Dashboard carga con KPIs, gráficos, accesos rápidos		
DASH-02	Visualizar KPIs principales (vehículos importados, pendientes, liberados)	Números actualizados, íconos de estado visibles (pendiente/completado/liberado)		
DASH-03	Interactuar con gráficos (filtrar por rango de fechas)	Gráficos actualizados según filtro, KPIs recalculados		
DASH-04	Acceder a acciones rápidas (Importar Vehículos, Generar Reporte)	Links funcionales, redirigen a pantalla correspondiente		
DASH-05	Validar KPI "[Pending to define]" (si ya está definido en ambiente)	KPI muestra valor correcto según definición de negocio		

FASE 4: Regresión end-to-end y escenarios transversales

4.1 Flujos E2E integrados (6 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
E2E-01	Flujo completo: Importar vehículos → completar docs → liberar → enviar PDV	Todo el proceso exitoso sin errores, vehículo visible en PDV		
E2E-02	Flujo CPA: Importar CPA batch → asociar a vehículos → validar completitud	CPAs asociados, estados actualizados ( →  / )		
E2E-03	Flujo CO: Generar CO → editar → regenerar → descargar versión final	Todas las versiones de CO guardadas, final correcta		
E2E-04	Flujo Reportes: Aplicar filtros en grid → generar reporte → exportar Excel	Reporte refleja filtros, exportación exitosa		
E2E-05	Flujo Cliente: Distribuidor libera vehículo → Cliente Dealer/Banco lo ve en su grid	Vehículo visible para Cliente solo tras  , no antes		
E2E-06	Flujo regresión completo (simular día real de operación)	Todas las funcionalidades operan sin conflictos		

4.2 Escenarios transversales (8 escenarios)

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
TRANS-01	Cambiar idioma a inglés (EN) y validar traducciones	Toda la UI en inglés, sin textos en español, traducciones correctas		
TRANS-02	Activar Dark Theme y validar contraste/legibilidad	Tema oscuro aplicado correctamente, textos legibles, sin problemas visuales		
TRANS-03	Recibir notificaciones en tiempo real (nuevo vehículo importado)	Notificación toast visible, clickeable, redirige a detalle		
TRANS-04	Validar auditoría completa de acciones (quién, qué, cuándo)	Tab Auditoría muestra log completo con usuario, fecha, acción		
TRANS-05	Probar concurrencia (2 usuarios editando mismo vehículo)	Sistema detecta conflicto, muestra advertencia, permite resolver		
TRANS-06	Validar permisos por rol (Distribuidor vs Cliente vs SysAdmin)	Cada rol ve solo sus pantallas/acciones permitidas, sin bypasses		
TRANS-07	Probar timeout de sesión (inactividad prolongada)	Modal de sesión expirada, redirige a login sin pérdida de datos críticos		
TRANS-08	Validar responsive design (tablet, mobile si aplica)	UI adaptada a diferentes resoluciones, funcionalidad preservada		

FASE 5: Reglas de Completitud y Liberación

Propósito de las Reglas de Completitud:

Determinar cuándo un vehículo está **completo documentalmente** y puede ser **liberado (✓)** para que los roles **Cliente (Dealer/Banco)** puedan verlo en su grid. Sin liberación, el vehículo permanece invisible para Clientes.

Estados universales:

-  **Pendiente:** Falta documentación requerida
-  **Completado (esperando):** Documentos completos PERO esperando que otros vehículos de su Credit Letter se completen (solo si agrupación está activada)
-  **Liberado:** Documentos completos + Credit Letter liberada (si aplica) → **visible para Cliente**

5.1 Administración de Reglas (CRUD) — 8 escenarios

 **Nota:** Esta subsección es **solo para SysAdmin/Soporte Autoreg**. Motorambar NO tiene acceso a estas pantallas.

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
ADM-REGLA-01	Crear nueva regla de completitud (modal "+ NUEVA REGLA")	Modal carga: selector tenant, checkboxes (CO, CPA, Factura, Agrupar CL#), botón "Guardar"		
ADM-REGLA-02	Configurar regla con documentos requeridos (CO  , CPA  , Factura )	Checks guardados, regla visible en grid con columnas CO/CPA marcadas, Factura vacía		
ADM-REGLA-03	Activar "Agrupar por N. Carta de Crédito" en regla	Check azul visible en columna "AGRUPAR CL#", regla en estado "Activo"		
ADM-REGLA-04	Editar regla existente (cambiar documentos requeridos)	Modal carga valores actuales, modificar, guardar → regla actualizada en grid		
ADM-REGLA-05	Desactivar regla (cambiar estado a "Inactivo")	Badge "Inactivo" (gris/rojo), validaciones de esa regla no aplican a nuevos vehículos		
ADM-REGLA-06	Reactivar regla previamente desactivada	Badge "Activo" (verde), validaciones vuelven a aplicar		
ADM-REGLA-07	Eliminar regla (ícono eliminar)	Confirmación, regla eliminada del grid, Credit Letters previamente liberadas persisten como 		
ADM-REGLA-08	Validar que sin regla configurada para tenant, vehículos quedan en  permanente	Importar vehículos → quedan  hasta que se configure regla para ese tenant		

5.2 Comportamiento de Liberación — 18 escenarios

- ✓ **PRECONDICIÓN:** Regla configurada por Soporte Autoreg con: **CO** ✓, **CPA**
- ✓, **Agrupar por CL#** ✓ (a menos que el escenario especifique otra configuración).

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
REGLA-01	Importar 5 vehículos con mismo Credit Letter Number (CL#)	Todos muestran icono de Pendiente (triángulo amarillo) en columna de estado		
REGLA-02	Completar documentos (CO + CPA) de 1 vehículo del grupo	Ese vehículo cambia a Completado esperando (reloj azul), otros 4 siguen Pendientes		
REGLA-03	Completar documentos de 3 vehículos más (total 4 de 5 completos)	Los 4 con docs completos muestran Completado esperando (reloj azul), el 5to (incompleto) sigue Pendiente		
REGLA-04	Completar documentos del 5to vehículo (último del grupo)	TODOS los 5 cambian a Liberado (círculo verde con check) simultáneamente		
REGLA-05	Validar que Credit Letter queda marcada como "liberada" permanentemente	Importar nuevo vehículo con mismo CL# → completar docs → Liberado inmediato (no espera grupo)		
REGLA-06	Modificar regla de completitud (desactivar CO) DESPUÉS de liberar grupo	Credit Letter liberada NO se ve afectada, sigue Liberada, modificación NO es retroactiva		
REGLA-07	Liberar vehículo manualmente (botón "Liberar" sin completar docs)	Vehículo cambia a Liberado inmediatamente, bypassa validaciones de docs y agrupación		
REGLA-08	Cliente Dealer intenta ver grid de vehículos	Solo vehículos Liberados son visibles, los Pendientes y Completados esperando NO aparecen en su grid		

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
REGLA-09	Cliente Banco intenta ver grid de vehículos	Solo vehículos Liberados asignados a su banco son visibles		
REGLA-10	Distribuidor ve todos los estados en su grid	Grid muestra los 3 iconos correctamente: Pendiente (triángulo amarillo), Completado esperando (reloj azul), Liberado (círculo verde)		
REGLA-11	Desactivar "Agrupar por CL#" en regla (Admin cambia a desactivado)	Nuevos vehículos importados: completar docs → Liberado individual (sin esperar grupo)		
REGLA-12	Con agrupación CL# desactivada: importar 3 vehículos mismo CL#	Completar 1 → ese vehículo Liberado inmediato, otros 2 siguen Pendientes (liberación individual)		
REGLA-13	Importar vehículo SIN Credit Letter Number (campo vacío/null)	Completar docs → Liberado inmediato (no entra en lógica de agrupación)		
REGLA-14	Importar 3 vehículos CON CL# + 2 SIN CL# (mismo tenant, agrupación activa)	Los 2 sin CL#: completar → Liberado individual. Los 3 con CL#: esperan completarse todos		
REGLA-15	Validar transición visual Pendiente → Completado → Liberado en grid en tiempo real	Iconos actualizan sin refresh (triángulo amarillo → reloj azul → círculo verde), tooltip muestra estado literal		

ID	Escenario	Resultado Esperado	Estatus	Comentarios
REGLA-16	Ver badge "COMPLETADO" junto a icono de reloj azul en detalle de vehículo	Badge verde "COMPLETADO", icono reloj azul visible, tooltip explica: "Esperando liberación de Credit Letter"		
REGLA-17	Intentar enviar a PDV un vehículo en estado Pendiente o Completado esperando	Advertencia: "Solo vehículos liberados pueden enviarse a PDV", acción bloqueada		
REGLA-18	Liberar grupo de 5 vehículos por lote (batch) completando docs del último	Sistema detecta que todos están completos, cambian a Liberado (círculo verde) simultáneamente, CL marcada como liberada		

9. Criterios de entrada y salida

Criterios de Entrada (para iniciar pruebas):

- ✓ Ambiente de Test estable y disponible
- ✓ Usuarios de prueba creados para todos los roles
- ✓ Datos maestros configurados (catálogos, localidades, instituciones)
- ✓ Reglas de Completitud configuradas por tenant
- ✓ Archivos de prueba preparados y validados

Criterios de Salida (para considerar fase completa):

- ✓ 100% de escenarios ejecutados
- ✓ 0 defectos de severidad ALTA sin resolver
- ✓ Defectos MEDIA/BAJA documentados y priorizados

-  Sign-off del Product Owner

10. Gestión de defectos

Todos los defectos encontrados durante la ejecución deben ser reportados en **Azure DevOps** siguiendo la plantilla del **Anejo A**.

Clasificación de severidad:

- **ALTA (Blocker):** Impide la ejecución de pruebas o uso de funcionalidad crítica
- **MEDIA (Major):** Afecta funcionalidad importante pero existe workaround
- **BAJA (Minor):** Problema cosmético o de UX sin impacto funcional

11. Proceso de estabilización

Hot Fixes:

Se considerarán como hot fixes aquellos ajustes o correcciones que estén relacionados directamente con el alcance inicial acordado del proyecto. Estos serán atendidos como parte del proceso de estabilización, siempre que correspondan a funcionalidades previamente definidas.

Change Requests:

Todo requerimiento, ajuste o funcionalidad que no forme parte del alcance inicial será tratado como una mejora o change request. Estas mejoras deberán ser discutidas internamente por Motorambar para validar prioridad, necesidad operacional e impacto. Luego, deberán ser discutidas con Autoreg para su evaluación, estimación y planificación correspondiente.

12. Resumen de ejecución

Fase	Escenarios	Passed	Failed	% Completado
FASE 1: Importación de datos e historiales	33			
FASE 2: Grid de Vehículos e integración PDV	42			
FASE 3: CO, reportes y Dashboard	21			
FASE 4: Regresión E2E y transversales	14			
FASE 5: Reglas de Completitud y Liberación	26			
TOTAL	136			

13. Aprobaciones

Firmas de Autorización

Por parte de Autoreg:

Nombre:

Cargo:

Fecha:

Por parte de Motorambar:

Nombre: Kevin Morales

Cargo:

Fecha:

Notas adicionales:

- Este documento es la versión **COMPLETA para Autoreg**, incluyendo administración de reglas
- Existe una versión separada para Motorambar sin la sección de administración
- Las reglas de completitud son configuradas por SysAdmin de Autoreg
- Cualquier cambio en configuración de reglas debe ser solicitado a Autoreg Soporte

Portal de Distribución de Vehículos — Motorambar

Plan E2E v1.3 (Autoreg Completo) — 136 escenarios | © 2026 Autoreg LLC