

Ski Race Timer - Schnellstart

In unter 2 Minuten einsatzbereit

Ski Race Timer



Februar 2026

Ski Race Timer - Schnellstart

In unter 2 Minuten einsatzbereit.

Version 5.18.0

Zeitnehmer

1. **App installieren** – URL im Browser aufrufen. iOS: Teilen > Zum Home-Bildschirm. Android/Chrome: Menü > App installieren.
 2. **Einrichtungsassistent durchlaufen** – Sprache wählen, Gerätenamen vergeben (z.B. “Starttor”), Rolle “Zeitnehmer” wählen, optional Fotoaufnahme und Cloud-Sync aktivieren.
 3. **Startnummer eingeben** – Ziffern auf dem Drehrad antippen (z.B. 5 für Startnr. 005).
 4. **Messpunkt und Lauf wählen** – Links im Drehrad-Zentrum **S** (Start) oder **Z** (Ziel) antippen. Rechts **L1** oder **L2** für den Lauf wählen.
 5. **Zeit erfassen** – Im richtigen Moment den großen **Erfassungsknopf** antippen. Der GPS-synchronisierte Zeitstempel wird automatisch gespeichert.
-

Torrichter

1. **Rolle “Torrichter” wählen** – Im Einrichtungsassistenten oder unter Einstellungen die Rolle Torrichter auswählen.
 2. **Tore zuweisen** – Den Torbereich eingeben, den Sie überwachen (z.B. Tor 5–12), und den Lauf wählen (L1/L2).
 3. **Tor antippen** – Bei einem Fehler das betroffene Tor im Raster antippen. Das Fehlerdetail-Feld öffnet sich darunter.
 4. **Fehlerart wählen** – **TF** (Tor ausgelassen), **EF** (Einfädler) oder **BO** (Bindung offen) wählen. Die Startnummer des aktuellen Läufers wird automatisch eingetragen.
 5. **Speichern – Fehler speichern** antippen. Tor und Startnummer bleiben für schnelle Folgeerschaffungen ausgewählt.
-

Schiedsrichter (Chief Judge)

1. **Cloud-Sync aktivieren** – In den Einstellungen Rennen-ID und 4-stellige PIN eingeben, damit alle Geräte die gleichen Daten teilen.
 2. **Obmann-Ansicht öffnen** – Im Ergebnis-Tab die Obmann-Ansicht aufrufen. Die PIN wird zur Bestätigung abgefragt.
 3. **Fehler prüfen** – Die von Torrichtern gemeldeten Fehler durchsehen. Löschungsanfragen genehmigen oder ablehnen.
 4. **Strafmodus einstellen** – **STR** (Strafzeit pro Fehler, für U8/U10-Kategorien) oder **DSQ** (Disqualifikation) je nach Rennreglement wählen.
 5. **Ergebnisse exportieren** – Im Ergebnis-Tab als CSV im Race-Horology-Format für die offizielle Rennauswertung exportieren.
-

Mehrgeräte-Aufbau

1. **Gleiche Rennen-ID** auf allen Geräten verwenden (Start-Timer, Ziel-Timer, Torrichter).
2. **Gleiche 4-stellige PIN** auf allen Geräten eingeben, um die Cloud-Synchronisation zu authentifizieren.
3. **Jedem Gerät einen eindeutigen Namen geben** (z.B. "Start", "Ziel", "Tor 5-12"), damit Einträge zugeordnet werden können.

Alle Geräte synchronisieren sich bei bestehender Verbindung automatisch alle 5 Sekunden.

Mehr erfahren?

Das vollständige [Benutzerhandbuch \(DE\)](#) enthält ausführliche Anleitungen, Tastaturkürzel, Fehlerbehebung und erweiterte Funktionen.