
PRODUÇÃO SIAI INDUSTRIAL


PARA FAZER A PRODUÇÃO FUNCIONAR PRECISAMOS FAZER ALGUMAS AMARRAÇÕES QUE FICA NA ABA PRODUÇÃO CADASTRO:




1- LINHA PRODUÇÃO: PRECISA CADASTRAR PELO MENOS UMA LINHA DE PRODUÇÃO (SÓ CADASTRAR DUAS OU MAIS SE REALMENTE EXISTIREM);




2- CELULA: NECESSARIO CADASTRAR UMA AMARRADO A UMA LINHA DE PRODUÇÃO;




3- PROCESSOS: SÃO CADASTRADO OS QUE REALMENTE SÃO REALIZADOS NA PRODUÇÃO QUE PODE VARIAR DE EMPRESA PARA EMPRESA (POR EXEMPLO SEPARAÇAO MATERIA PRIMA, CORTE, COSTURA, BORDADO, ENCHIMENTO, EMBALAGEM), AREA E SETOR DEVE SER CADASTRADO NOS FUNCIONARIOS;




4- OPERAÇÃO É O SERVIÇO REALIZADO DENTRO DO PROCESSO (CORTE DA CABECEIRA, CORTE DA LATERAL) QUANDO FOR CADASTRAR PRECISA AMARRAR AO PROCESSO E SE QUISER AMARRAR A MAQUINA NO QUAL É REALIZADO;



5- GERENCIA DE PROCESSO É ONDE COLOCAMOS O QUE CADA USUARIO DO SISTEMA PODERA TER ACESSO NO SAI;




6- MAQUINAS PARA PODER COLOCAR NA OPERAÇAO QUAL A MAQUINA QUE É UTILIZADA, NÃO É OBRIGATORIO;



COM ESSES CADASTROS REALIZADO AGORA TEM QUE FAZER AS AMARRAÇÕES NOS PRODUTOS

1- COLOCAR A CELULA NO CADASTRO DE PRODUTO, TEM QUE IR EM MANUTENÇAO DE PRODUTO, ESCOLHER O PRODUTO E EDITAR;



DEPOIS ESCOLHER A CELULA A QUAL PERTENCE, GERALMENTE SOMENTE EXISTE UMA


2-COLOCAR OS PROCESSOS NOS PRODUTOS PARA PODER AVANÇAR NA PRODUÇÃO, QUE É FEITO ATRAVES DA SEQUENCIA OPERACIONAL;



APÓS ACESSAR A SEQUENCIA OPERACIONAL É PRECISO ESCOLHER O PRODUTO, CLICAR NO F9

| Sequência Operacional | | × |
|---|---------------------|------------------------|
| Dados Pesquisar Produto Descrição CAPA P/ ALMOFADA BELIZE LISO 43CM CAPA COLCH 188X138X30CM GORGURINHO CAPA COLCH 188X488X30CM GORGURINHO | Código Descrição | (Enter para Pesquisar) |
| | ia Operacional (F | ·9) |
| Máquinas Imprimir S.O. | | |


APÓS CLICAR NO F9 VAI LIBERAR A TELA PARA COLOCAR AS OPERAÇOES



SE A OPERAÇAO NÃO TIVER SIDO CRIADO TEMO BOTAO NOVA OPERAÇAO QUE PODE SER CRIADO NESSE MONENTO.


| Editor de C | Operação | × |
|-------------|--|----------|
| Processo | Precisa estar vinculado à uma Célula de Prod | ução ~ |
| Máquina | | ~ |
| Código | Descrição | |
| Tempo Pad | drão Preço p/ terceirizado | |
| | Salvar | Cancelar |

SE OS PROCESSOS VARIAM DE PRODUTO POR PRODUTO TEM QUE SER FEITO UM A UM, MAS SE FOR TODOS OS PRODUTOS IGUAIS TEM COMO FAZER PARA TODO DE UMA VEZ




ACIMA UM MODELO DE UMA SEQUENCIA OPERACIONAL PRONTO


PARA PODER COLOCAR A SEQUENCIA OPERACIONAL DE UMA VEZ É PRECISO IR EM UTILITARIOS/CONFIGURAÇÕES/ GERAL




NA TELA DE CONFIGURÇÃO TEM QUE IR NA ABA PRODUÇÃO, MARCAR INSERIR AUTOMATICAMENTE, ESCOLHER O PRODUTO QUE JÁ POSSUI A SEQUENCIA OPERACIONAL PRONTA E QUE VAI SERVIR DE BASE E CLICAR EM SALVAR, FECHA A TELA ABRE DE NOVA E CLICA EM GERAR.




NA TELA DE PRODUÇÃO PARA INICIAR UMA ORDEM DE PRODUÇAO (CRIAÇÃO)É SO CLICAR NO INSERIR, SENDO POSSIVEL MONTAR UMA OP MANUALMENTE ESCOLHENDO OS PRODUTOS UM A UM OU CRIAR POR PEDIDOS. MANUALMENTE É SO CLICAR EM INSERIR DEPOIS ESCOLHER O PRODUTO E INFORMAR A QUANTIDADE A SER PRODUZIDA NO CAMPO QUANTIDSADE DE MULTIPLO DEPOIS CLICAR EM SALVAR



SE FOR POR PEDIDOS CLICAR NO BOTAO VISUALIZAR PEDIDO



EM SEGUIDA VAI LIBERAR O BOTAO INSERIR PEDIDO, CLICANDO NELE VAI ABRIR A TELA DE SELEÇÃO DE PEDIDO, ONDE VAI MOSTRAR TODOS O PEDIDOS QUE ESTAO NO SISTEMA, CLARO QUE DEPENDE DOS FILTROS SELECIONADOS NA TELA, PARA SELECIONAR O PEDIDO É SO CLICAR DUAS VEZES, O SISTEMA PERMITE QUE SELECIONAR VARIOS PEDIDOS PARA A MESMA OP, LEMBRANDO QUE SE FOR DE CENTRO DE CUSTOS DIFERENTE NÃO É PERMITIDO



CRIADO A OP OS PRODUTOS APARECERAM NA TELA DE MANUTENÇÃO DE OP CLICA EM SALVAR



NA TELA PRINCIPAL DE ORDEM DE PRODUTOS TEMOS FUNÇÕES, COMEÇANDO:

1-RELATORIO DE PRODUÇÃO ONDE VAI SAIR A LISTA DOS PRODUTOS A PRODUZIR, O SISTEMA PERMITE SELECIONAR MAIS DE UMA OP AO MESMO TEMPO




2- EXPLOSAO DE MATERIA PRIMA: RELACIONA A LISTA DE MATERIAS PRIMAS QUE FORAM INFORMADAS, FICHAS TECNICA DE CADA PRODUTO, NESSA IMPRESSAO SAI A QUANTIDADE NECESSARIA, O ESTOQUE NO SISTEMA E O SALDO (PODENDO TER MAIS


3- DETALHES DEPENDEDO DOS FILTRO QUE FOREM SELECIONADOS)



4- BOTÃO VISUALIZAR PRODUÇAO: MOSTRA OS PRODUTOS AS SEREM PRODUZIDO DE TODAS AS OPS



- 5- OP DE SUBPRODUTO: QUANDO A EMPRESA UTILIZA O RECURSO DE SUBPRODUTO TEMOS O RECURSO DE CRIAR UMA OP DE SUB PRODUTO, ATRAVES DE UMA OP PRINCIPAL ONDE FORAM INSERIDO OS PRODUTOS (QUE TENHA SUB NA SUA FICHA TECNICA
- 6- ENTRADA POR OP /ENTRADAS GERADAS: PODEMOS ALIMENTAR O ESTOQUE ATRAVES DA OP, ESSA ENTRADA PODE SER TOTAL OU PARCIAL,









MOSTRA AS ENTRADA JÁ CRIADAS.

7- DIVIDIR: PERMITE DIVIDER UMA OP EM QUANTIDADE A MENOR, IMPORTANTE LEMBRA QUE NÃO TEM COMO DESFAZER UMA DIVISAO, O SISTEMA CRIA UMA OP COM A QUANTIDADE QUE FOI ESCOLHIDA E NA OP PRINCIPAL É ABATIDO ESSA QUANTIDADE DA EMPRESA.




- 8- O BOTAO FINALIZAR PERMITE MUDAR O STATUS DA OP E FAZ A BAIXA AUTOMATICA DA MATERIA (ESSA BAIXA PRA SER AUTOMATICA DEPENDE DA CONFIGURAÇAO QUE ESTÁ NA CONFIGURAÇAO DE PRODUTOS)
- 9- BOTAO EDITAR




NA TELA DE EDITAR PODEMOS VER A EXPLOSAO DE MATERIA PRIMA DE UM PRODUTO OU MAIS, PODE SER EDITADO A QUANTIDADE DE PRODUTO DA OP, EXCLUIDO E INSERIDO OUTRO PRODUTO. TAMBEM PODE SER FEITO O AVANÇO DE PROCESSO DOS PRODUTOS

10- AVANÇO DE PROCESSOS




NA TELA DE EDIÇÃO DA OP É SO SELECIONAR O PRODUTO E CLICAR EM ACOMPANHAR ITEM, IRA ABRIR A TELA DE AVANÇO DE PROCESSO, CLICANCO NO BOTAO AVANÇAR PROCESSO, VAI ABRIR UMA TELA PARA CONFIMAR CLICA EM SIM.



APÓS TER INICIADO O PROCESSO FICARA ARMAZENADO O HORARIO QUE FOI INICIADO E O USUARIO RESPONSAVEL, QUANDO TERMINAR O PROCESSO É SO CLICAR EM AVANCAR PARA FINALIZAR O PROCESSO.

11- BAIXA MANUAL DE MATERIA PRIMA PELA TELA DE MANUTENÇÃO DE OP



PRECISA CLICAR DUAS VEZES NO PEDIDO, DEPOIS CLICAR COM O BOTÃO DIREITO ONDE ABRIRA A OPÇÃO DE VISUALIZAR AS MATERIAS PRIMAS NESSA TELA PODEMOS ESCOLHER A MATERIA PRIMA A SER DADO BAIXA, PODE SER APENAS UMA



PARA ISSO PRECISAMOS INFORMAR NA COLUNA BAIXA A QUANTIDADE QUE VAI SER DADO BAIXA, PODENDO SER A QUANTIDADE TOTAL OU INFERIOR DEPOIS SO CLICAR EM CONCLUIR. A BAIXA SO SERA REALIZADO SE POSSUIR ESTOQUE SUFICENTE.