



O pacote LATEX "fctletterhead"

João M. Lourenço

24 de março de 2021

Resumo

Este documento é simultaneamente um manual de instruções e um exemplo de como usar o pacote ""fctletterhead"". Este pacote permite produzir documentos em papel letterhead da FCT-NOVA.

1 Preâmbulo

A versão mais recente deste pacote está disponível para download em:

https://github.com/joaomlourenco/fctletterhead

Se não tem a certeza se está a utilizar a versão mais recente, aproveite e faça download da última versão! Já agora, se achar este pacote útil, ofereça um café ao meu alter-ego NOVAthesis e na caixa de comentários diga que é para o pacote "fctletterhead"!;

2 Ler o Pacote "fctletterhead"

Na verdade é muito simples usar este pacote ""fctletterhead""... basta adicionar no preâmbulo do ficheiro fonte, i.e., depois do \docuemntclass{...} e antes do \begin{document}, o seguinte comando:

\usepackage{fctletterhead}

onde apenas a primeira página será timbrada; ou

\usepackage[everypage]{fctletterhead}

onde todas as páginas serão timbradas.

3 Configurar o Pacote "fctletterhead"

Depois, ainda no preâmbulo, deverá configurar os seus dados e os do seu departamento

mento em Português e o segundo com o nome do departamento em Inglês, a serem apresentados no canto superior direito (convertidos em maiúsculas).

Se omitido nada será apresentado em cima à direita.

\fctphone Este comando recebe como argumento o telefone do autor, a colocar no

rodapé (em baixo à direita). Se omitido apresentará o telefone geral

da FCT-NOVA.

\fctext Este comando recebe como argumento uma extensão telefónica, a colocar

no rodapé à direita do telefone. Se omitido será apresentado apenas o

número de telefone (sem extensão).

\fctemail Este comando recebe como argumento um email, a colocar no rodapé por

baixo do telefone/extensão. Se omitido nada será apresentado.

\fcturl Este comando recebe como argumento um url, a colocar no rodapé por baixo

do email. Se omitido nada será apresentado.

\fctauthor Este comando recebe como argumento o nome do autor, a colocar na zona

de assinatura. Se omitido nada será apresentado.

\fctposition Este comando recebe como argumento o cargo do autor (ou outro texto), a

colocar na zona de assinatura, por baixo do nome. Pode-se utilizar \\ para partir este campo em várias linhas. Se omitido nada será apresentado.

4 Configurar e Apresentar a Zona de Assinatura

Há também um comando para criar uma zona para colocar uma assinatura. Este comando tem três argumentos, sendo que o primeiro (entre "[...]") é opcional.

\fctsignature[tamanho_da_linha]{posição_da_zona}{afastamento_do_texto_acima} onde:

tamanho_da_linha Opcional — Indicação do tamanho da linha (em qualquer uni-

dade válida no IATEX, por exemplo, 6cm, 2in, 30pt, etc). **Se**

omitido desenha uma linha com 5cm.

posição_da_zona Obrigatório — Indicação da localização da zona de assinatura.

Valores possíveis: 1 zona de assinatura à esquerda;

 $oldsymbol{c}$ zona de assinatura centrada; e

r zona de assinatura à direita.

afastamento_do_texto_acima Obrigatório — Indicação do espaço a deixar para colocar a as-

sinatura (em qualquer unidade válida no LATEX, por exemplo,

3cm, 2.5in, 10ex, etc).

A zona de assinatura que termina este documento, localizada em baixo à direita, foi criada com:

\fctsignature[6cm]{r}{2cm}

João M. Lourenço Professor Associado