	DOCUMENTAÇÃO DE CASOS D	DE USO - TABELA
Título do caso de uso	Consultar veículo	
Código identificador	DCUS01	
Sumário	Este requisito permite o usuário a	a pesquisar o veículo.
Ator primário	Cliente	
Ator secundário	Sistema	
Pré-condição	Veículos cadastrados em sistema.	
	Ator	Sistema
	<b>FP01</b> - O cliente seleciona consultar os veículos disponíveis.	
		FP02 - Exibir a página de consulta de veículos.
	FP03 - O cliente seleciona o	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	modelo do veículo, ano, cor,	
Fluxo Principal	data prevista para locação -	
	FA01.	
		FP04 - Receber o modelo de carro, ano, e a data
		prevista para a locação e entrega do veículo. <b>FE01</b>
		FP05 - Exibir os veículos de acordo com os dados
		selecionados.
	FA01 - Cancelar a pesquisa	
	a) O cliente limpa o filtro de seleção.	
Fluxo Alternativo	b) O caso de uso retorno à tela inicial.	
	c) O caso de uso termina.	
	<b>FE01</b> - Receber o modelo de veículo, ano, de acordo com as datas previstas de retirada e entrega do veículo - <b>RN01</b> .	
	a) Se não houver a seleção de nenhum dos requisitos de busca, o sistema exibe a	
	mensagem: "Por favor, selecione um modelo, o ano do veículo e/ou a data de locação	
Fluxo de Exceção	para exibir resultados."	
	<u>'</u>	
	b) Retorna a tela inicial.	
	FE02 - Nenhum carro encontrado	
	a) Se não houver nenhum carro cadastrado que atenda as seleções de busca definidas	
	pelo cliente, o sistema apresentará a mensagem "Nenhum carro localizado. Favor	
	refazer sua busca.".	
	b) O caso de uso retorno à tela inicial.	
	c) O caso de uso termina.	
Pós-condição	Não há	
Regras de Negócio	RN01 - A consulta do carro pode :	ser feita pelo modelo, ano, data de locação.

	DOCUMENTAÇÃO DE CASOS DE USO - TABELA
Título do caso de uso	Locar veículo
Código identificador	DCUS02
Sumário	Este requisito permite o usuário a pesquisar o veículo e selecionar para locação.
Ator primário	Cliente
Ator secundário	Sistema
Pré-condição	Veículos e clientes cadastrados em sistema.

	Ator	Sistema	
	FP01 - O cliente seleciona		
	consultar veículos disponíveis.		
		FP02 - Exibir a página de consulta de veículos.	
	FP03 - O cliente seleciona o		
	modelo do veículo, ano, cor,		
	data prevista para locação -		
	FA01.		
		FP04 - Receber o modelo de veículo, ano,	
		quantidade de passageiros e a data prevista para a	
		locação - <b>FE01</b> .	
		FP05 - Exibir os veículos de acordo com os dados	
		selecionados.	
	FP06 - O cliente seleciona o		
	veículo para a locação. FA02		
		FP07 - Receber o carro selecionado.	
		FP08 - Exibir o veículo selecionado com as	
		informações de locação para confirmação do	
		cliente.	
Fluxo Principal			
·	FP09 - O cliente confirma a		
	locação do veículo. RN02		
		<b>FP10</b> - Receber a confirmação de locação.	
		11 20 Necesei a comminação de locação.	
		<b>FP11</b> - Solicitar os dados de cadastro do cliente.	
	<b>FP12</b> - O cliente deve logar no		
	sistema com os dados		
	anteriormente já cadastrados.		
	RN03		
		FP13 - Autenticar o acesso do cliente. FE03	
		FP14 - Solicitar o pagamento do serviço.	
		11 21 Solicital o pagamento do serviço.	
	<b>FP15</b> - O cliente deve realizar o		
	pagamento de acordo com um		
	cartão (crédito ou débito) já		
	cadastrado em sistema, ou pela		
	opção PIX. <b>RN04</b>		
	opydo i ix. Milot	FP16 - Receber o pagamento do cliente.	
		<b>FP17</b> - Exibir as informações gerais sobre a locação,	
		pagamento, data e local de retirada e entrega do	
		veículo. <b>RN05</b>	
	FA01 - Cancela a consulta	veiculo. Rivos	
	a) O cliente limpa o filtro de seleção.		
	b) O caso de uso retorno à tela inicial.		
	c) O caso de uso termina.		
Fluxo Alternativo	FAO2 Madifica ala control	do h	
	FAUZ - IVIODITICA Algum atributo d	de busca após resultados apresentados	
	a) O cliente altera algum atributo de busca (modelo, ano, data de locação/devolução)		
L	b) Retorna ao FP03.		

Fluxo de Exceção	FE01 - Receber o modelo de carro, ano, quantidade de passageiros e a data prevista para a locação - RN01.  a) Se não houver a seleção de nenhum dos requisitos de busca, o sistema exibe a mensagem: "Por favor, selecione um modelo, o ano do carro e/ou a data de locação para exibir resultados."  b) Retorna ao FP01.  FE02 - Nenhum carro encontrado  a) Se não houver nenhum carro cadastrado que atenda as seleções de busca definidas pelo cliente, o sistema apresentará a mensagem "Nenhum carro localizado. Favor
	refazer sua busca".  b) O caso de uso retorno à tela inicial.  FE03 - Usuário não cadastrado no sistema.  a) Se o cliente não houver se cadastrado anteriormente no sistema, deverá ser apresentada a mensagem: "Usuário não localizado em nosso sistema. Favor realizar seu cadastro para realizar seu login e finalizar sua locação."  b) O caso de uso retorno à tela login.
Pós-condição	Envio de e-mail e notificação com a confirmação e os dados da locação.
Regras de Negócio	RN01 - A consulta do carro pode ser feita pelo modelo, ano, data de locação.  RN02 - A locação só poderá ser realizada mediante a confirmação do cliente.  RN03 - A locação só poderá ser realizada por clientes previamente cadastrados em sistema.  RN04 - O pagamento deve ser realizado através de cartão de crédito e/ou débito previamente cadastrado em sistema, ou através de pix com prazo para pagamento de
negras de riegodo	até 05 minutos a contar do código de pagamento gerado. A confirmação da reserva é liberada após esse pagamento.  RNO5 - A confirmação da locação sempre será realizada após o pagamento e será enviado um e-mail com todas as informações desta transação, assim como notificação do sistema sobre a locação.

	DOCUMENTAÇÃO DE CASO	S DE USO - TABELA
Título do caso de uso	Cadastrar usuário	
Código identificador	DCUS03	
Sumário	Este requisito permite que o usuário faça seu cadastro no sistema.	
Ator primário	Cliente	
Ator secundário	Sistema	
Pré-condição	Ter CNH validada, e possuir mais de 18 anos.	
Fluxo Principal	Ator	Sistema
	FP01 - O cliente seleciona a	
	página de cadastro.	
		FP02 - Exibir a página de cadastro de usuário.
	FP03 - O cliente informa seu	
	nome e idade.	
		FP04 - Receber nome e idade do cliente.

1		<b>FP05</b> - Validar se o cliente possui mais de 18 anos.
		FE01 RN01
		FP06 - Solicitar CHN válida.
	FP07 - Enviar CNH válida para	
	sistema.	
	Sisteria.	FP08 - Validar CNH. FE02 RN02
		FP09 - Solicitar e-mail e senha de acesso ao sistema.
		RN03
	FP10 - Informar e-mail e senha	
	para acesso.	
		FP11 - Exibir mensagem de cadastro concluído e
		enviar e-mail para validação da conta. <b>RN04</b>
	FA01 - Cliente cancela o cadastro	D.
	a) O cliente seleciona a opção"D	escartar dados"
Fluxo Alternativo	b) O caso de uso retorno à tela i	nicial.
	c) O caso de uso termina.	
	FE01 - Ter idade igual ou maior a 18 anos.	
	a) Se cliente tiver idade menor a 18 anos, exibir mensagem "Para utilização deste	
	sistema, é necessário ter acima de 18 anos. Favor revisar seus dados."	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	b) Retorna ao <b>FP03</b> .	
Fluxo de Exceção	FE02 - Documento não validado no sistema.	
	a) Se o documentado apresentado não estiver dentro da validade, ou exceder a	
	pontuação máxima por multas, exibir a mensagem "Não será possível concluir seu	
	cadastro, favor procurar o departamento de trânsito de sua região para regularização	
	de seu documento".	
	b) O caso de uso retorno à tela inicial.	
	c) O caso de uso termina.	
Pós-condição	Validar cadastro através do link enviado por e-mail.	
	RN01 - Os usuários do sistema devem ter obrigatóriamente 18 anos ou mais.	
	RN02 - Os usuários do sistema devem possuir CNH validada de acordo com o	
	departamento de trânsito local.	
Regras de Negócio	RN03 - Os acesso do usuário em sistema deve ser feito através do e-mail e senha pré-	
	definida no momento do cadastro.	
	RN04 - Para concluir o cadastro em sistema, o usuário deverá validar seu acesso	
	através do link enviado no e-mail que foi informado.	
		•

	DOCUMENTAÇÃO DE CASOS I	DE USO - TABELA
Título do caso de uso	Excluir reserva	
Código identificador	DCUS04	
Sumário	Este requisito permite que o usuário faça o cancelamento da locação do veículo.	
Ator primário	Cliente	
Ator secundário	Sistema	
Pré-condição	Estar logado no sistema e ter uma reserva validada e confirmada em sistema.	
Fluxo Principal	Ator	Sistema
	FP01 - O cliente acessa a página de reservas em seu perfil.	<b>FP02</b> - Exibir as reservas confirmadas e ainda ativas vinculadas ao perfil do usuário. <b>RN1</b>

	EDOS O II I I I		
	FP03 - O cliente seleciona a		
	reserva que deseja cancelar.		
		FP04 - Receber a reserva selecionada na opção	
		CANCELAR.	
		FP06 - Solicitar a confirmação do cancelamento.	
	FP07 - O cliente confirma o		
	cancelamento. FA01 FE01		
		FP08 - Exibir informações sobre a política de estorno	
		do valor pago referente a reserva cancelada. RN02	
		FP09 - Enviar as informações no e-mail cadastrado	
		no sistema sobre o cancelamento e estorno do valor	
		pago. RN03	
		FA01 - Cliente desiste do cancelamento.	
	a) O cliente seleciona a opção	a) O cliente seleciona a opção "Manter locação de veículo"	
Fluxo Alternativo	b) O caso de uso retorno à tela	b) O caso de uso retorno à tela de reservas confirmadas.	
	c) O caso de uso termina.		
	FE01 - O cliente não confirmar o cancelamento		
	a) Se cliente não confirmar a n	a) Se cliente não confirmar a mensagem de cancelamento apresentada no sistema em	
Fluxo de Exceção		até 05:00 minutos, a ação será desconsiderada.	
-	b) Retorna a tela inicial.		
	b) Netorna a tela iniciai.		
Pós-condição	Não há.	Não há.	
	RN1 - Uma reserva só poderá :	ser cancelada 24 Horas antes da retirada do veículo no	
	· ·	local selecionado durante a locação.	
	RN02 - Os usuários devem ter clareza sobre a política de uso do serviço oferecido pelo		
Regras de Negócio	sistema.		
		<b>RN03</b> - Os usuários do sistema sempre receberão e-mail's com informações referentes	
	as suas ações sobre suas reservas.		