



Desbordamiento en CSS

La propiedad overflow en CSS se utiliza para controlar qué sucede si el contenido de un elemento es más grande que su contenedor. Hay varias propiedades relacionadas con el desbordamiento:

1. overflow-x y overflow-y:

```
/* Permite el desbordamiento horizontal */
.contenedor {
   overflow-x: scroll;
}
```

La propiedad overflow-x controla el desbordamiento horizontal, mientras que overflow-y controla el desbordamiento vertical. Los valores posibles son visible (valor por defecto), hidden (oculta el contenido que se desborda), scroll (agrega barras de desplazamiento si es necesario) y auto (muestra barras de desplazamiento solo si es necesario).

2. overflow:

```
/* Oculta el desbordamiento y muestra una barra de desplazamiento si es
necesario */
.contenedor {
   overflow: auto;
```

La propiedad overflow es una forma abreviada que se puede utilizar para establecer tanto el desbordamiento horizontal como el vertical al mismo tiempo.

3. text-overflow:

```
/* Recorta el texto que se desborda con puntos suspensivos */
.texto {
   white-space: nowrap;
   overflow: hidden;
   text-overflow: ellipsis;
}
```

La propiedad text-overflow se utiliza para especificar cómo se debe manejar el desbordamiento de texto dentro de un contenedor. El valor ellipsis muestra puntos suspensivos para indicar que hay más texto.

Ejemplos:

```
/* Ejemplo con desbordamiento horizontal y barras de desplazamiento */
.contenedor {
    width: 200px;
    white-space: nowrap; /* Evita el salto de línea */
    overflow-x: auto; /* Muestra barras de desplazamiento horizontal si es
necesario */
}
/* Ejemplo con desbordamiento vertical oculto */
.contenedor {
    height: 150px;
    overflow-y: hidden; /* Oculta el desbordamiento vertical */
}
```

```
/* Ejemplo de recorte de texto con puntos suspensivos */
.texto {
    width: 150px;
    white-space: nowrap; /* Evita el salto de línea */
    overflow: hidden; /* Oculta el desbordamiento */
    text-overflow: ellipsis; /* Muestra puntos suspensivos para indicar desbordamiento de texto */
}
```

Estos ejemplos te muestran cómo usar estas propiedades para controlar el desbordamiento en diferentes situaciones.