Usar Diskpart para formatear el disco

1. **Escribe diskpart y presiona Enter.**
2. **Escribe list disk y presiona Enter (esto mostrará los discos disponibles).**
3. **Escribe select disk X (reemplaza X con el número del disco que quieres formatear) y presiona Enter.**
4. **Escribe clean y presiona Enter (esto borrará todas las particiones y datos del disco).**
5. **Escribe create partition primary y presiona Enter (crea una nueva partición en el disco).**
6. **Escribe format fs=ntfs quick y presiona Enter (formatea el disco en NTFS rápidamente).**
    - **Si quieres usar FAT32, escribe: format fs=fat32 quick.**
7. **Escribe assign y presiona Enter (asigna una letra de unidad al disco).**
8. **Escribe exit para salir de Diskpart.**

CREAR PARTICION EN CMD

1. **Abrir Diskpart. Seleccionar el disco donde crear la partición**
2. **Selecciona el Disco. select disk X**
3. **Para crear una partición primaria, escribe:**
    a. **create partition primary**
4. **Para crear una partición extendida, escribe:**
    a. **create partition extended**
5. **Para crear una partición lógica dentro de una extendida, usa:**
    a. **create partition logical**
6. **Asignar una letra de unidad**
    a. **Escribe assign letter=E (o cualquier letra disponible) y presiona Enter.**

ELIMINAR UN VOLUMEN

1. **diskpart**
2. **list volume**
3. **select volume X (reemplaza X con el número del volumen)**
4. **delete volume**
5. **exit**

EXTENDER VOLUMEN

diskpart

1. **list volume**
2. **select volume X (reemplaza X con el número del volumen a extender)**
3. **extend size=XXXXX (reemplaza XXXXX con el tamaño en MB, opcional si quieres usar todo el espacio disponible)**
4. **exit**

REDUCIR VOLUMEN

1. **diskpart**
2. **list volume**
3. **select volume X (reemplaza X con el número del volumen a reducir)**
4. **shrink desired=XXXXX (reemplaza XXXXX con el tamaño en MB a reducir)**
5. **exit**

DISCOS DINÁMICOS