

Next Byte — Manual del Cliente

Punto de venta moderno para Windows. Este manual cubre la instalación, la activación de tu licencia y los requisitos para usar el sistema (una o varias cajas).

1. Requisitos del sistema

Requisito	Mínimo
Sistema operativo	Windows 10 u 11 (64 bits)
Memoria RAM	4 GB
Disco libre	500 MB
Conexión	Internet solo para instalar/actualizar la aplicación

Impresora de boletas, lector de código de barras, balanza y cajón de dinero se conectan por USB o serie (configurables desde la app).

2. Instalación

1. Descarga el instalador desde el enlace que recibiste en tu correo.
2. Ejecuta `Next Byte Setup.exe`.
3. Sigue los pasos del asistente (puedes elegir la carpeta de instalación).
4. Al terminar, la aplicación se abre automáticamente.

Si Windows muestra una advertencia de "Editor desconocido": es porque el instalador no tiene un certificado de firma digital pago. Acepta la advertencia (Más información → Ejecutar de todas formas). Es normal en esta etapa del producto.

Versión portable (sin instalar): puedes usar `Next Byte Portable.exe` desde un pendrive; la información se guarda en el equipo donde se ejecuta.

3. Activación de la licencia

La primera vez que abras la aplicación, aparecerá la pantalla de activación:

1. Ingresa el **código de licencia** que recibiste en tu correo (formato: `....` largo con puntos).
2. Pulsa **Activar**.
3. La aplicación verificará el código y mostrará tu plan y vigencia.

El código queda **vinculado a este equipo** (se valida contra un identificador único del hardware). Si cambias de equipo, solicita una re-activación a tu proveedor.

Cambiar de licencia (renovar o subir de plan): en *Configuración → Licencia del Sistema* puedes pegar el nuevo código que recibas y aplicar la renovación/upgrade.

4. Planes

Plan	Cajas	Usuarios	Funciones premium
Básica	1	1	—
Pro	1	2	Ventas con facturación SII, promociones y cupones, auditoría
Multi-Cajas	4	4	Todo lo de Pro

Los planes pueden ser **anuales** o **de por vida**. Al vencer la vigencia, la aplicación te lo indicará y dejará de operar hasta renovar.

5. Uso diario

1. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
2. Elige la caja (si tu plan tiene más de una).
3. **Abrir caja** (monto inicial) → vender → **cerrar caja** al final del día con el cuadre de caja.

Las secciones principales: Punto de Venta, Inventario, Clientes, Proveedores, Ventas (historial), Devoluciones, Reportes, Usuarios, Configuración.

6. Respaldo de la información (IMPORTANTE)

Toda tu información (ventas, productos, clientes) vive en un archivo de base de datos en el equipo donde instalas la aplicación.

Con el plan Pro (recomendado)

En **Configuración → Respaldo de Base de Datos** encontrarás el botón **"Respaldar base de datos"**:

1. Haz clic en el botón.
2. Elige dónde guardar la copia (carpeta local, disco duro externo o pendrive).
3. Listo: la aplicación crea una copia completa y segura de toda tu información.

Recomendación: realiza un respaldo diario, idealmente al cerrar el local. Guarda la copia en un disco externo o pendrive (no en el mismo equipo), y conserva al menos los últimos 7 días de respaldo.

Si el disco del equipo falla y no hay respaldo, la información **se pierde**.

En el plan Básica (manual)

- Cierra la aplicación y copia el archivo `nexbit.db` a un pendrive, disco externo o la nube.
- Ruta habitual: `C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Roaming\nexbit-pos\nexbit.db`
- Conserva al menos los últimos 7 días de respaldo.

7. Multi-Cajas (plan de 4 cajas)

Cómo funciona

Una sola base de datos compartida en la red local. Un equipo hace de **servidor** y las demás cajas se conectan a ella. Así todas las cajas ven los mismos productos, stock y ventas al instante.

Requisitos obligatorios

Requisito	Detalle
Red cableada (Ethernet)	Cada caja debe conectarse con cable de red. NO funciona de forma confiable por WiFi.
PC servidor siempre encendido	Mientras haya una caja operando, el servidor debe estar encendido. Si se apaga, las cajas no pueden vender.
Carpeta compartida	En el servidor se comparte una carpeta en la red local con permisos de lectura/escritura para las cajas.
Máximo 4 cajas	El plan permite hasta 4 cajas conectadas a la vez.
Red local cerrada	La carpeta compartida no debe ser accesible desde internet.

Pautas de uso

- Todos los equipos dentro del mismo router/red local.
- El router puede funcionar **sin internet** (solo se necesita internet para actualizar la aplicación).
- Cierra todos los equipos de forma ordenada al final del día (con el botón "Salir" de la aplicación).
- **El respaldo diario se hace en el PC servidor** (ahí vive la base de datos compartida).

Configuración paso a paso

En el PC servidor (solo una vez):

1. Abre la aplicación en un plan **Multi-Cajas** y ve a **Configuración** → **Base de Datos**.
2. Pulsa el botón "**Crear carpeta servidor**". La aplicación:
 - Crea la carpeta compartida en el equipo (unidad C:).
 - Comparte esa carpeta en la red local con acceso de lectura y escritura para las cajas (acepta la ventana de Windows que pida permisos, si aparece).
3. Aparecerá la **ruta de red** (algo como `\\NOMBRE_DEL_PC\NextByte\nexbit.db`).
4. Pulsa "**Copiar ruta para las cajas**" para copiarla. Puedes copiarla las veces que necesites.
5. Envía o pega esa ruta en cada caja que vayas a conectar.

En cada caja (PC cliente):

1. Ve a **Configuración** → **Base de Datos**.
2. Pega la ruta que recibiste del servidor en el campo de ruta.
3. Pulsa "**Conectar BD**": la aplicación valida que puede escribir en la base de datos compartida.
4. La aplicación se reinicia y desde ese momento esa caja opera contra la base de datos del servidor.

Volver a la base de datos local (por ejemplo, si el equipo deja de ser parte del sistema Multi-Cajas): en la misma pantalla, pulsa "**Volver a la base de datos local**". Esto no borra nada; las ventas de ese equipo quedan guardadas en su base local, separadas de la compartida.

Importante: una caja conectada a la base compartida no puede vender si el servidor está apagado. Y la ruta compartida queda guardada en la aplicación: al reiniciar, la caja sigue leyendo la misma ruta.

8. Actualizaciones

La aplicación se actualiza sola: al abrirla, si hay una versión nueva la descarga y se instala al cerrar. Mantén el equipo encendido unos minutos al cerrar para que termine de instalar.

9. Soporte

Ante dudas o problemas: contacta a tu proveedor indicando el código de licencia y el nombre del equipo.