
Cuentas de correo electrónico

Descripción

La aplicación de cuentas de correo electrónico se utiliza para configurar y gestionar las cuentas vinculadas a SaltOS4. Cada cuenta puede utilizarse para enviar y recibir correos mediante protocolos SMTP, IMAP o POP3. Este módulo permite la integración con proveedores externos y admite autenticación, carpetas y opciones de sincronización.

Vista de lista




Los siguientes campos se muestran en la vista de lista:

- Usuario: Persona que es propietaria o utiliza esta cuenta de correo.
- Nombre: Etiqueta descriptiva para identificar la cuenta dentro del sistema.
- Correo electrónico: Dirección de correo configurada para esta cuenta.
- Activo: Indica si la cuenta está habilitada y se sincroniza.


Vista de formulario

Esta vista se utiliza para crear, ver o editar una cuenta de correo.


En el modo **crear**, se configura una cuenta nueva desde cero.



En el modo **visualización**, se muestran los datos de la cuenta pero no se pueden modificar.



En el modo **edición**, se pueden corregir o actualizar los parámetros.



El formulario incluye los siguientes campos:

- Usuario: Persona propietaria de la cuenta.
- Nombre: Nombre visible o etiqueta para identificar la cuenta.
- Correo electrónico: Dirección asociada a la cuenta.
- Firma: Texto o firma HTML añadida automáticamente a los mensajes salientes.
- Servidor: Nombre del servidor entrante (POP3 o IMAP) para recibir correos.
- Puerto: Puerto del servidor entrante (ej: 110 o 995 para POP3, 143 o 993 para IMAP).
- Extra: Cifrado del servidor entrante: ninguno, SSL (cifrado desde el inicio) o TLS (STARTTLS).
- Usuario: Usuario del servidor entrante.
- Contraseña: Clave del servidor entrante.
- Probar: Botón para probar la conexión y el acceso al servidor entrante, con los datos del formulario sin guardarlos.
- Protocolo: POP3 o IMAP, se elige al crear la cuenta y no se puede cambiar después.
- Borrar: (solo POP3) Si se deben eliminar los mensajes del servidor pasados los días indicados.
- Días: (solo POP3) Número de días que los correos permanecen en el servidor.
- Copia en Enviados: (solo IMAP) Si se guarda una copia de los correos enviados en la carpeta Enviados del servidor; desactívalo en los servidores que ya guardan la copia, como Gmail.
- Servidor SMTP: Nombre del servidor para enviar correos (mail, sendmail o qmail para usar el servidor local).
- Puerto SMTP: Puerto usado para enviar (ej: 25, 465, 587).
- Cifrado SMTP: Tipo de conexión: ninguno, SSL o TLS.
- Usuario SMTP: Usuario para autenticarse en SMTP.
- Contraseña SMTP: Clave de la cuenta SMTP.
- Probar: Botón para probar la conexión y la autenticación con el servidor SMTP, con los datos del formulario sin guardarlos.
- Inactivo: Marca la cuenta como deshabilitada (no se sincroniza).

- Privado: Restringe el acceso solo al propietario.
- Por defecto: Marca esta cuenta como remitente por defecto.
- Añadirme al CC: Añade automáticamente al remitente como copia.
- Solicitar confirmación de lectura: Activa acuse de recibo en cada envío.

POP3 e IMAP

Con POP3, SaltOS descarga los correos de la bandeja de entrada del servidor, y las carpetas de la cuenta (Bandeja de entrada, Enviados, Papelera, Correo no deseado y las carpetas creadas por el usuario) solo existen en SaltOS.

Con IMAP, las carpetas de la cuenta son las carpetas del servidor, y los correos de las carpetas suscritas se sincronizan en los dos sentidos: los cambios hechos en SaltOS (leído, en espera, mover, borrar, las respuestas y reenvíos, y la copia de los correos enviados en la carpeta Enviados, si está activada) se aplican en el servidor en la siguiente sincronización, y los cambios hechos desde otros clientes de correo llegan a SaltOS.

Eliminación

Las cuentas pueden eliminarse si no están activas ni vinculadas a actividad reciente.

Se recomienda desactivarlas si se desea conservar la configuración para uso futuro o auditoría.