



কী ও কেন?

আপনাদের মনে এই প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক, যে ফন্ট নিয়ে কাজ করতে করতে লিপিঘর কি কারণে হঠাৎ কিবোর্ড তৈরির কাজে হাত দিল? অনেক সংক্ষিপ্ত পরিসরে উত্তর দিতে গেলে, বাজারচলতি অনেক কি-বোর্ড আছে বটে, কিন্তু তাদের বেশিরভাগই প্রথমে আল্পি, এবং পরবর্তী সময়ে আল্পির লে-আউট অনুসরণে ইউনিকোড এনেছে।

সেকারণে ইউনিকোডের সম্পূর্ণ সুবিধা যেমন সেই কিবোর্ডে পাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি ইউনিকোডের কিছু অসুবিধা সেই সমস্ত কিবোর্ডে দূর করা সম্ভব নয়।

আমরা যেরকম ইউনিকোড ফন্টের কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছি, সেরকমভাবেই কম বেশি সমস্ত কিবোর্ড ব্যবহার করতে গিয়েই বার বার মনে হয়েছে, আমরা যদি ব্যবহারকারীদের জন্য এই সমস্যাগুলিকে দূর করে, শুধুমাত্র ইউনিকোডের জন্য, ইউনিকোডের সম্পূর্ণ সুবিধা ব্যবহার করতে সক্ষম, এবং সব ত্রুটি দূর করতে সক্ষম এরকম কিবোর্ড তৈরি করি, তবে কেমন হয়?

এই চিন্তা ভাবনা থেকেই আমরা বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কিছু জনপ্রিয় লে-আউটকে ইউনিকোডে ব্যবহারের উপযোগী করে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহারকারীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উন্মুক্ত করে দেবার সিদ্ধান্ত নিই।

এতো কিবোর্ড থাকতে লিপিঘরের কিবোর্ড কেন ব্যবহার করবেন?

লিপিঘরের ব্যবহারকারীদের সুবিধাই সবার আগে লিপিঘর দেখে, এবং আমরা কিভাবে আপনাদের বাংলা লেখার অভিজ্ঞতাকে আরো সুখকর এবং আধুনিক করবো, সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

একনজরে দেখে নিন লিপিঘরের কিবোর্ডের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য -

✓ অন্য কিবোর্ডে র্য লিখতে গেলে র্য হয়ে যায়, এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা প্রতিটি কিবোর্ডে ডেডিকেটেড কি দিয়েছি শুধুমাত্র র্য লেখার জন্য।

✓ অন্য কিবোর্ডে -

গু কে গু

শু কে শু

হু কে হু

ইত্যাদি লিখতে গেলে ফন্ট বদল করতে হয়। কিন্তু লিপিঘরের প্রতিটি কিবোর্ডে ডেডিকেটেড ZWNJ কি থাকার জন্য ফন্ট বদল না করে, এক ফন্টেই এভাবে লেখা সম্ভব।

✓ অন্য কিবোর্ডে -

দ্দ কে দ্দ

ক্স কে ক্স

ফ্ট কে ফ্ট

ইত্যাদি শব্দকে যুক্ত না করে, ভেঙে লেখার প্রয়োজন হলে দুটি বর্ণের মাঝে হসন্ত (্) বা লিঙ্ক দিলেই তারা অটোমেটিক্যালি যুক্তাক্ষর হয়ে যায়। কিন্তু লিপিঘরের প্রতিটি কিবোর্ডে ডেডিকেটেড ZWNJ কি ব্যবহার করে এভাবে লেখা সম্ভব।

✓ অন্য কিবোর্ডে - মাহ্ফিল লিখতে গেলে মাহ্ফিল হয়ে যায়। এছাড়া যে সব শব্দে হসন্তের পরেই ি ি ে ঐ ইত্যাদি হয়, সেগুলিকেও ঠিক করে টাইপ করা যায় না।

✓ ক্লিক এন্ড টাইপ, বা টাচ টাইপ, বা অন স্ক্রিন কিবোর্ডের সুবিধা থাকায় লে-আউট মুখস্থ না থাকলেও লেখা যায়।

✓ লিপিঘরের কিবোর্ড ফ্রি এবং চিরদিন ফ্রি থাকবে, তাই ক্রয়ক/ অ্যাডওয়্যার/ র‍্যানসমওয়্যারের ভয় নেই।

✓ লিপিঘরের কিবোর্ড এর সাইজ মাত্র ৫০০ কেবির মতো এবং উইন্ডোজের ডিফল্ট ইনপুটের সাথে কাজ করে, তাই অন্য কিবোর্ডের মতো বড় সাইজের নয়, স্টার্টআপের সময় পপ-আপ শো বা পিসি স্লো করে না।





প্রাক-কথন

বাংলাওয়ার্ড সফটওয়্যারটি অনেক পুরানো (১৯৯৯/২০০২) এবং এর কপিরাইট বাংলা সফটওয়্যার গ্রুপের। বর্তমানে সফটওয়্যারটির ডেভলপমেন্ট বন্ধ হবার ফলে এই কিবোর্ডে অভ্যস্ত ব্যবহারকারীরা পুরানো সময় ও ফন্টে আটকে আছেন। বাংলাওয়ার্ডের লে-আউটে অভ্যস্ত ব্যবহারকারীদের ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহারের সুবিধার্থে লিপিঘর থেকে এই কি লে-আউটটি সামান্য সংশোধন ও আধুনিক সময়োপযোগী করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উইন্ডোজ এর জন্য রিলিজ করা হচ্ছে।

ইউজার গাইড

সবার প্রথমেই লিপিঘর পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই লিপিঘরের তৈরি বাংলাওয়ার্ড ইউনিকোড কিবোর্ডটি ডাউনলোড করার জন্য।

সাধারণ তথ্যসমূহ

এই ডকুমেন্টেশনে আমরা বাংলাওয়ার্ড ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য লিপিঘরের তৈরি ফ্রি ইউনিকোড কিবোর্ড লে-আউট সফটওয়্যার এর পূর্ণাঙ্গ ইউজার গাইড প্রদান করছি। কিবোর্ড লে-আউটটি সফলভাবে ব্যবহার করার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই কিছু বিষয়ে অবগত হতে হবে। যেমন-

- ১) কিবোর্ডটি শুধুমাত্র ইউনিকোড ফন্টের সাথেই কাজ করবে।
- ২) কিবোর্ডটি শুধুমাত্র নিম্নোক্ত উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমগুলিতে কাজ করবে।
 - ✓ Windows 7
 - ✓ Windows 8
 - ✓ Windows 8.1
 - ✓ Windows 10
- ৩) কিবোর্ডটি সফলভাবে ব্যবহার করার জন্য আপনাকে অবশ্যই-
 - ✓ Adobe Photoshop এর ন্যূনতম ভার্সন CS6 বা তার চাইতে পরের ভার্সন;
 - ✓ Adobe Illustrator এর ন্যূনতম ভার্সন CC 2014 বা তার চাইতে পরের ভার্সন;
 - ✓ Adobe Indesign এর ন্যূনতম ভার্সন CS6 বা তার চাইতে পরের ভার্সন;
 - ✓ CorelDraw এর ন্যূনতম ভার্সন X6 বা তার চাইতে পরের ভার্সন;
 - ✓ Microsoft Word 2007 সহ Microsoft Office 2007 এর সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন (Microsoft Powerpoint 2007, Microsoft Publisher 2007 ইত্যাদি) ন্যূনতম ভার্সন বা তার চাইতে পরের ভার্সন;
 - ✓ উপরোক্ত সফটওয়্যারগুলি ছাড়াও Windows এর সমস্ত ফাইল, ফোল্ডারে বাংলা লিখতে, রিনেম করতে পারবেন, তা ছাড়া Wordpad ও Notepad এও বাংলা লিখতে পারবেন।

লিপিঘর সবসময় ব্যবহারকারীদের সমস্ত সফটওয়্যারের লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দেয়, কিন্তু যেহেতু নতুন ভার্সনের সফটওয়্যারগুলি অনেক বেশি হার্ডওয়্যার রিসোর্স ব্যবহার করে, তাই অনেক ব্যবহারকারী আপডেটেড বা লেটেস্ট ভার্সনের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চান না বা চাইলেও পারেন না।

সেজন্যই আমরা বহুল ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলির ন্যূনতম ভার্সন উল্লেখ করে দিলাম। এছাড়াও Adobe Premiere Pro CC2015 ও Adobe After Effects CC2015 সহ যে সমস্ত সফটওয়্যারে সম্পূর্ণভাবে ইউনিকোড ফন্ট সাপোর্ট করে, সেই সমস্ত সফটওয়্যারেও কোন সমস্যা ছাড়াই আমাদের কি-বোর্ড ব্যবহার করে বাংলা লিখতে পারবেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে ফলো করলে, তবেই কিবোর্ডটি সফলভাবে কাজ করবে।




Windows 10 এর জন্য কিবোর্ড ইন্সটল ও আন ইন্সটল/ রিমুভ।




ইন্সটলেশান

কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার জন্য -


- ১) প্রথমে লিপিঘর থেকে ডাউনলোড করা কিবোর্ড এর zip ফাইলটিকে এক্সট্রাক্ট করুন (ছবি - ১)।
- ২) এক্সট্রাক্ট হবার পরে অনেকগুলি ফাইল পাবেন। তার মধ্যে **setup.exe** নামে একটি ফাইল পাবেন। এই **setup.exe** ফাইলটির মাধ্যমে কিবোর্ড ইন্সটল করুন, **Yes** করুন (ছবি - ২)।
- ৩) এইবার **Installation Complete** ডায়ালগ বক্সের **Close** বাটনে ক্লিক করার পরে কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন (ছবি - ৩)।
- ৪) টাস্কবারের একদম ডান দিকে ঘড়ির পাশে **ENG** লেখার ওপরে ক্লিক করুন, বাং দেখতে পারবেন। **ENG** এর অর্থ ইংরেজি কিবোর্ড এবং **বাং** অর্থ বাংলা কিবোর্ড। **বাং** সিলেক্ট করুন, এবার লিখলেই বাংলা লেখা হবে আপনার পরিচিত বাংলাওয়ার্ড লে-আউটে (ছবি - ৪)।




ছবি - ১



ছবি - ২



ছবি - ৩



ছবি - ৪




আন ইন্সটলেশান/রিমুভ


পাঠ্যশ্রোণ

কিবোর্ড সফটওয়্যারটি আনইন্সটল/রিমুভ করার জন্য -


- ১) প্রথমে **Windows** এর **Start** মেনু থেকে **Setting** এ ক্লিক করুন (ছবি - ৫)।
- ২) তারপর **Windows Setting** এর সার্চ বারে **Add** টাইপ করুন, নিচের সাজেশন থেকে **Add or remove programs** এ ক্লিক করুন (ছবি - ৬)।
- ৩) ইন্সটল্ড প্রোগ্রামের তালিকা থেকে **Banglora d Unicode Layout** এ ক্লিক করার পরে **Uninstall** বাটনে ক্লিক করুন, **Yes** এর ওপর ক্লিক করুন, কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন (ছবি - ৭)।



ছবি - ৫



ছবি - ৬



ছবি - ৭






কিবোর্ড পরিবর্তন


মোট দুই রকম পদ্ধতিতে কিবোর্ড পরিবর্তন, অর্থাৎ বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলা করা যায় -

১) শর্টকাট কি ব্যবহার করে - কিবোর্ড এর Windows Key () চেপে ধরে রেখে Space বার চাপলে ছবি - ৮ এর মতো মেনু আসবে, যে কিবোর্ড টি সিলেক্টেড থাকবে, সেটি সক্রিয়, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ হবে।

২) মাউস ক্লিক করে - টাস্কবারের একদম ডান দিকে ঘড়ির পাশে যেখানে ENG বা বাং লেখা আছে, তার ওপরে ক্লিক করুন, ছবি - ৯ এর মতো মেনু আসবে, সেই মেনু থেকে যে কিবোর্ড টি সিলেক্ট করবেন, সেটি সক্রিয়, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ হবে।




ছবি - ৮




ছবি - ৯

ক্লিক এন্ড টাইপ (অন স্ক্রিন কিবোর্ড)

ক্লিক এন্ড টাইপ, অর্থাৎ অন স্ক্রিন কিবোর্ড ব্যবহার করতে হলে, আপনাকে Start Menu তে ক্লিক করে, osk টাইপ করতে হবে, তারপর ছবি - ১০ এর মতো সার্চ রেজাল্ট থেকে On-Screen Keyboard এর ওপরে ক্লিক করতে হবে। তারপর ছবি - ১১ এর মতো কিবোর্ড আসবে। এই কিবোর্ডের বাটনের ওপর মাউস ক্লিক করেও আপনি লিখতে পারবেন। তবে সবসময় খেয়াল রাখবেন, যাতে বাংলা কিবোর্ড অ্যাক্টিভ থাকে, কারণ যে কিবোর্ড অ্যাক্টিভ থাকবে, সেই কিবোর্ডের কি গুলিই দেখাবে অন স্ক্রিন কিবোর্ডে।



ছবি - ১০



ছবি - ১১




Windows 7 এর জন্য কিবোর্ড ইন্সটল ও আন ইন্সটল/ রিমুভ।


ইন্সটলেশান

কিবোর্ড সফটওয়্যারটি ইন্সটল করার জন্য -


- ১) প্রথমে লিপিঘর থেকে ডাউনলোড করা কিবোর্ড এর zip ফাইলটিকে এক্সট্রাক্ট করুন (ছবি - ১২)।
- ২) তারপর setup.exe ফাইলটির মাধ্যমে কিবোর্ড ইন্সটল করুন, Yes করুন (ছবি - ১৩)।
- ৩) এইবার Installation Complete ডায়ালগ বক্সের Close বাটনে ক্লিক করার পরে কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন (ছবি - ১৪)।
- ৪) টাস্কবারের একদম ডান দিকে Show hidden icons (ছবি - ১৫) এর বামপাশে দিকে EN এর ওপরে ক্লিক করুন, BN দেখতে পারবেন (ছবি - ১৬)। EN এর অর্থ ইংরেজি কিবোর্ড এবং BN এর অর্থ বাংলা কিবোর্ড BN সিলেক্ট করুন, এবার লিখলেই বাংলা লেখা হবে আপনার পরিচিত বাংলাওয়ার্ড লে-আউটে।




ছবি - ১২



ছবি - ১৩



ছবি - ১৪




ছবি - ১৬


আন ইন্সটলেশান/রিমুভ

কিবোর্ড সফটওয়্যারটি আনইন্সটল/ রিমুভ করার জন্য -


- ১) প্রথমে Windows এর Start মেনু থেকে Control Panel এ ক্লিক করুন (ছবি - ১৭)।
- ২) Control Panel খোলার পরে Uninstall a program এ ক্লিক করুন (ছবি - ১৮)।
- ৩) ইন্সটল্ড প্রোগ্রামের তালিকা থেকে Banglaword Unicode Layout এ রাইট ক্লিক করার পরে Uninstall বাটনে ক্লিক করুন, Yes এর ওপর ক্লিক করুন, কম্পিউটার রিস্টার্ট করুন (ছবি - ১৯)।



ছবি - ১৭



ছবি - ১৮



ছবি - ১৯



কিবোর্ড পরিবর্তন

মোট দুই রকম পদ্ধতিতে কিবোর্ড পরিবর্তন, অর্থাৎ বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলা করা যায় -

১) শর্টকাট কি ব্যবহার করে - কিবোর্ড এর **Alt** কি চেপে ধরে রেখে **Shift** কি চাপলে কারেন্ট কিবোর্ড পাল্টে পরবর্তী কিবোর্ড আসবে, আবার **Shift** কি চাপলে কারেন্ট কিবোর্ড পাল্টে পরবর্তী কিবোর্ড আসবে। বর্তমানে কোন কিবোর্ড সক্রিয় আছে, সেটা কিবোর্ডের আইকন দেখে বোঝা যাবে। **EN** থাকলে ইংরেজি কিবোর্ড (ছবি - ২০) ও **BN** থাকলে বাংলা কিবোর্ড (ছবি - ২১)। যে কিবোর্ড টিতে টিক চিহ্ন, অর্থাৎ সিলেক্টেড থাকবে, সেটি সক্রিয়, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ হবে।


২) মাউস ক্লিক করে - টাস্কবারের একদম ডান দিকে **Show hidden icons** এর বামপাশে **EN** বা **BN** এর ওপরে ক্লিক করুন, ছবি - ২২ এর মতো মেনু আসবে, সেই মেনু থেকে যে কিবোর্ড টি সিলেক্ট করবেন, সেটি সক্রিয়, অর্থাৎ অ্যাক্টিভ হবে।



ছবি - ২০




ছবি - ২১



ছবি - ২২

ক্লিক এন্ড টাইপ (অন স্ক্রিন কিবোর্ড)

ক্লিক এন্ড টাইপ, অর্থাৎ অন স্ক্রিন কিবোর্ড ব্যবহার করতে হলে, আপনাকে **Start Menu** তে ক্লিক করে, **osk** টাইপ করতে হবে, তারপর ছবি - ২৩ এর মতো সার্চ রেজাল্ট থেকে **On-Screen Keyboard** এর ওপরে ক্লিক করতে হবে। তারপর ছবি - ২৪ এর মতো কিবোর্ড আসবে। এই কিবোর্ডের বাটনের ওপর মাউস ক্লিক করেও আপনি লিখতে পারবেন। তবে সবসময় খেয়াল রাখবেন, যাতে বাংলা কিবোর্ড অ্যাক্টিভ থাকে, কারণ যে কিবোর্ড অ্যাক্টিভ থাকবে, সেই কিবোর্ডের কি গুলিই দেখাবে অন স্ক্রিন কিবোর্ডে।



ছবি - ২৩



ছবি - ২৪




বাংলাওয়ার্ড ইউনিকোড কিবোর্ড লে-আউট।


বাংলাওয়ার্ড ইউনিকোড কি-বোর্ড লে-আউট



বোতামে বর্ণের অবস্থান



লিঙ্কিং বোতাম বা হসন্ত/হলন্ত (যুক্তাক্ষরের জন্য)



ZWNJ বোতাম

এটি দিয়ে শু কে শু, ফট কে ফট, দ কে দ্দ, ঝ কে ক্স রূপে লেখা যায়। শু কে শু লিখতে হলে প্রথমে শ তারপরে **ZWNJ** তারপর দু দিতে হবে। ঝ কে ক্স লিখতে হলে প্রথমে ক তারপর (লিঙ্ক বোতাম/h) তারপর **ZWNJ** তারপর স লিখতে হবে।

আ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + া (আ-কার বোতাম/a)
ই = (লিঙ্ক বোতাম/h) + ি (ই-কার বোতাম/i)
ঈ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + ি (ঈ-কার বোতাম/ শিফট i)
উ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + উ (উ-কার বোতাম/u)

স্বরবর্ণ সমূহ

উ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + উ (উ-কার বোতাম/শিফট u)
এ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + এ (এ-কার বোতাম/e)
ঐ = (বাম দিকের মাত্রালতা) = (লিঙ্ক/h) + < (শিফট কমা)
ঔ = (ডান দিকের মাত্রালতা) = (লিঙ্ক/h) + > (শিফট ফুলস্টপ)

ঐ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + ঐ (ঐ-কার বোতাম/শিফট e)
ঋ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + ঋ (ঋ-কার বোতাম/শিফট \)
ও = (লিঙ্ক বোতাম/h) + ও (ও-কার বোতাম/o)
ঔ = (লিঙ্ক বোতাম/h) + ঔ (ঔ-কার বোতাম/শিফট O)
ঐ = (লিঙ্ক/h) + ঐ (শিফট q)

যুক্তাক্ষরের তালিকা এবং কি কম্বিনেশন

কা = ক (k) + া (a)
কি = ক (k) + ি (i)
কী = ক (k) + ি (শিফট i)
কু = ক (k) + উ (u)
কূ = ক (k) + উ (শিফট u)
কে = ক (k) + এ (e)
কৈ = ক (k) + ঐ (শিফট e)
কৃ = ক (k) + ঋ (r)
কো = ক (k) + ও (o)
কৌ = ক (k) + ঔ (শিফট o)
ক্ = ক (k) + হ (h)
ক্ = ক (k) + হ (শিফট q)
কিঁ = ক (k) + ি (i) + ঁ (শিফট q)
কীঁ = ক (k) + ি (শিফট i) + ঁ (শিফট q)
কৌঁ = ক (k) + ঐ (শিফট i) + ঁ (শিফট q)
ক্ = র (r) + হ (h) + ক (k)
কিঁ = র (r) + হ (h) + ক (k) + ি (i)
কীঁ = র (r) + হ (h) + ক (k) + ি (শিফট d)
কৌঁ = র (v) + হ (h) + ক (k) + ও (o)
কৌঁ = র (v) + হ (h) + ক (k) + ঔ (শিফট o)
ক্য = ক (k) + য় (z)
কং = ক (k) + ং (শিফট f)
কং = ক (k) + ং (শিফট z)
কঃ = ক (k) + ঃ (শিফট w)

ক্ = ক (k) + হ (h) + ক (k)
ক্ট = ক (k) + হ (h) + ট (t)
ক্ত = ক (k) + হ (h) + ত (x)
ক্ত্ = ক (k) + হ (h) + ত (x) + হ (h) + ব (b)
ক্ত্ = ক (k) + হ (h) + ত (x) + হ (h) + র (r)
ক্ = ক (k) + হ (h) + ন (n)
ক্ = ক (k) + হ (h) + ব (b)
ক্ = ক (k) + হ (h) + ম (m)
ক্ = ক (k) + হ (h) + র (r)
ক্ = ক (k) + হ (h) + ল (l)
ক্ = q
ক্ = q + হ (h) + গ (শিফট n)
ক্ = q + হ (h) + ব (b)
ক্ = q + হ (h) + ম (m)
ক্ = থ (শিফট k) + হ (h) + ব (b)
ক্ = থ (শিফট k) + হ (h) + র (r)
ক্ = গ (g) + উ (u)
ক্ = গ (g) + (ZWNJ) + উ (u)
ক্ = গ (g) + হ (h) + গ (g)
ক্ = গ (g) + হ (h) + দ (v)
ক্ = গ (g) + হ (h) + ধ (k)

ক্ = গ (g) + হ (h) + ধ (t) + হ (h) + র (r)
ক্ = গ (g) + হ (h) + ন (n)
ক্ = গ (g) + হ (h) + ব (b)
ক্ = গ (g) + হ (h) + ম (m)
ক্ = গ (g) + হ (h) + র (r)
ক্ = গ (g) + হ (h) + ল (l)
ক্ = ঘ (শিফট g) + হ (h) + ন (n)
ক্ = ঘ (শিফট g) + হ (h) + ব (b)
ক্ = ঘ (শিফট g) + হ (h) + র (r)
ক্ = ও (w) + হ (h) + ক (k)
ক্ = ও (w) + হ (h) + ক (k) + হ (h) + র (r)
ক্ = ও (w) + হ (h) + ক (k)
ক্ = ও (w) + হ (h) + থ (শিফট k)
ক্ = ও (w) + হ (h) + গ (g)
ক্ = ও (w) + হ (h) + ম (m)
ক্ = ও (w) + হ (h) + র (r)
ক্ = চ (c) + হ (h) + ঞ (শিফট \)
ক্ = চ (c) + হ (h) + চ (c)
ক্ = চ (c) + হ (h) + ছ (শিফট c)
ক্ = চ (c) + হ (h) + র (r)
ক্ = ছ (শিফট c) + হ (h) + ব (b)
ক্ = ছ (শিফট c) + হ (h) + র (r)



যুক্তাক্ষরের তালিকা এবং কি কন্ট্রোল

জ্জ = জ (j) + (h) + জ (j)
 জ্জ্ব = জ (j) + (h) + জ (j) + (h) + ব (b)
 জ্বা = জ (j) + (h) + বা (শিফট j)
 জ্জ = জ (j) + (h) + ঞ (শিফট \)
 জ্ব = জ (j) + (h) + ব (b)
 জ্র = জ (j) + (h) + র (r)
 জ্বা = বা (শিফট j) + (h) + র (r)
 জ্জ = ঞ (শিফট \) + (h) + চ (c)
 জ্জ্ব = ঞ (শিফট \) + (h) + ছ (শিফট c)
 জ্জ = ঞ (শিফট \) + (h) + জ (j)
 জ্জ্ব = ঞ (শিফট \) + (h) + বা (শিফট j)
 ট্ = ট (t) + (h) + ট (t)
 ট্ = ট (t) + (h) + ব (b)
 ট্ = ট (t) + ম (শিফট m)
 ট্ = ট (t) + (h) + র (r)
 ট্ = ঠ (শিফট t) + (h) + র (r)
 ড্ = ড (d) + (h) + ড (d)
 ড্ = ড (d) + (h) + র (r)
 ড্ = ড (শিফট d) + (h) + র (r)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + ট (t)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + ঠ (শিফট t)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + ড (d)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + ড (d) + (h) + র (r)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + ড (শিফট d)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + ণ (শিফট n)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + ব (b)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + ম (শিফট m)
 ণ্ = ণ (শিফট n) + (h) + র (r)
 ত্ = ত (x) + (h) + ত (x)
 ত্ = ত (x) + (h) + ত (x) + (h) + ব (b)
 ত্ = ত (x) + (h) + থ (শিফট x)
 ত্ = ত (x) + (h) + ন (n)
 ত্ = ত (x) + (h) + ব (b)
 ত্ = ত (x) + (h) + ল (l)
 ত্ = ত (x) + ম (শিফট m)
 ত্ = ত (x) + (h) + র (r)
 থ্ = থ (শিফট x) + (h) + ব (b)
 থ্ = থ (শিফট x) + (h) + র (r)
 থ্ = থ (শিফট x) + (h) + ল (l)
 দ্গ = দ (v) + (h) + গ (g)
 দ্ঘ = দ (v) + (h) + ঘ (শিফট g)
 দ্ = দ (v) + (h) + দ (v)
 দ্ = দ (v) + (h) + দ (v) + (h) + ব (b)
 দ্ = দ (v) + (h) + ধ (শিফট v)
 দ্ = দ (v) + (h) + ন (n)
 দ্ = দ (v) + (h) + ব (b)
 দ্ = দ (v) + (h) + ভ (শিফট b)
 দ্ = দ (v) + (h) + ভ (শিফট b) + (h) + র (r)
 দ্ = দ (v) + ম (শিফট m)
 দ্ = দ (v) + (h) + র (r)
 ধ্ = ধ (শিফট v) + (h) + ন (n)
 ধ্ = ধ (শিফট v) + (h) + ব (b)
 ধ্ = ধ (শিফট v) + ম (শিফট m)
 ধ্ = ধ (শিফট v) + (h) + র (r)

ন্জ = ন (n) + (h) + জ (j)
 ন্ = ন (n) + (h) + ট (t)
 ণ্ = ন (n) + (h) + ঠ (শিফট t)
 ড্ = ন (n) + (h) + ড (d)
 ড্ = ন (n) + (h) + ড (d) + (h) + র (r)
 ত্ = ন (n) + (h) + ত (x)
 ত্ = ন (n) + (h) + ত (x) + (h) + ব (b)
 ত্ = ন (n) + (h) + ত (x) + (h) + র (r)
 ত্ = ন (n) + (h) + থ (শিফট x)
 দ্ = ন (n) + (h) + দ (v)
 দ্ = ন (n) + (h) + দ (v) + (h) + র (r)
 ধ্ = ন (n) + (h) + ধ (শিফট v)
 ধ্ = ন (n) + (h) + ধ (শিফট v) + (h) + র (r)
 ন্ = ন (n) + (h) + ন (n)
 ন্ = ন (n) + (h) + ব (b)
 ন্ = ন (n) + ম (শিফট m)
 ন্ = ন (n) + (h) + র (r)
 ল্ = ন (n) + (h) + স (s)
 প্ = প (p) + (h) + ট (t)
 প্ = প (p) + (h) + ত (x)
 প্ = প (p) + (h) + ত (x) + (h) + র (r)
 প্ = প (p) + (h) + ন (n)
 প্ = প (p) + (h) + প (p)
 প্ = প (p) + (h) + র (r)
 প্ = প (p) + (h) + ল (l)
 প্ = প (p) + (h) + স (s)
 ফ্ = ফ (f) + (h) + ট (t)
 ফ্ = ফ (f) + (h) + (ZWNJ) + ট (t)
 ফ্ = ফ (f) + (h) + র (r)
 ফ্ = ফ (f) + (h) + ল (l)
 জ্ = ব (b) + (h) + জ (j)
 ব্ = ব (b) + (h) + দ (v)
 ব্ = ব (b) + (h) + ব (b)
 ব্ = ব (b) + (h) + ধ (শিফট v)
 ব্ = ব (b) + (h) + র (r)
 ব্ = ব (b) + (h) + ল (l)
 ব্ = ভ (শিফট b) + (h) + র (r)
 ব্ = ভ (শিফট b) + (h) + ল (l)
 ম্ = ম (m) + (h) + ন (n)
 ম্ = ম (m) + (h) + প (p)
 ম্ = ম (m) + (h) + প (p) + (h) + র (r)
 ম্ = ম (m) + (h) + প (p) + (h) + ল (l)
 ম্ = ম (m) + (h) + ফ (f)
 ম্ = ম (m) + (h) + ব (b)
 ম্ = ম (m) + (h) + ব (b) + (h) + র (r)
 ম্ = ম (m) + (h) + ভ (শিফট b)
 ম্ = ম (m) + (h) + ভ (শিফট b) + (h) + র (r)
 ম্ = ম (m) + ম (শিফট m)
 ম্ = ম (m) + (h) + র (r)
 ম্ = ম (m) + (h) + ল (l)
 য্ = য (y) + (h) + র (r)
 র্ = ~ (শিফট `)
 ক্ = ল (l) + (h) + ক (k)
 গ্ = ল (l) + (h) + গ (g)
 ট্ = ল (l) + (h) + ট (t)

ল্ = ল (l) + (h) + ড (d)
 ল্ = ল (l) + (h) + দ (v)
 ল্ = ল (l) + (h) + প (p)
 ল্ = ল (l) + (h) + ফ (f)
 ল্ = ল (l) + (h) + ব (b)
 ল্ = ল (l) + ম (শিফট m)
 ল্ = ল (l) + (h) + র (r)
 ল্ = ল (l) + (h) + ল (l)
 ল্ = ল (l) + (h) + স (s)
 শু = শ (শিফট s) + (u)
 শু = শ (শিফট s) + (ZWNJ) + (u)
 শ্চ = শ (শিফট s) + (h) + চ (c)
 শ্ছ = শ (শিফট s) + (h) + ছ (শিফট c)
 শ্ = শ (শিফট s) + (h) + ন (n)
 শ্ = শ (শিফট s) + (h) + ব (b)
 শ্ = শ (শিফট s) + ম (শিফট m)
 শ্ = শ (শিফট s) + (h) + র (r)
 শ্ = শ (শিফট s) + (h) + ল (l)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ক (k)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ক (k) + (h) + র (r)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ট (t)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ট (t) + (h) + র (r)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ঠ (শিফট t)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ণ (শিফট n)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + প (p)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + প (p) + (h) + র (r)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ফ (f)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + ব (b)
 শ্ = য (শিফট l) + ম (শিফট m)
 শ্ = য (শিফট l) + (h) + র (r)
 স্ = স (s) + (h) + ক (k)
 স্ = স (s) + (h) + ক (k) + (h) + র (r)
 স্ = স (s) + (h) + ক (k) + (h) + ল (l)
 স্ = স (s) + (h) + থ (শিফট k)
 স্ = স (s) + (h) + ট (t)
 স্ = স (s) + (h) + ট (t) + (h) + র (r)
 স্ = স (s) + (h) + ত (x)
 স্ = স (s) + (h) + ত (x) + (h) + র (r)
 স্ = স (s) + (h) + থ (শিফট x)
 স্প = স (s) + (h) + প (p)
 স্প্র = স (s) + (h) + প (p) + (h) + র (r)
 স্প্ল = স (s) + (h) + প (p) + (h) + ল (l)
 স্ফ = স (s) + (h) + ফ (f)
 স্ = স (s) + (h) + ব (b)
 স্ম = স (s) + ম (শিফট m)
 স্ = স (s) + (h) + র (r)
 স্ন = স (s) + (h) + ল (l)
 হ্ = হ (শিফট h) + (u)
 হ্ = হ (শিফট h) + (ZWNJ) + (u)
 হ্ = হ (শিফট h) + (u)
 হ্ = হ (শিফট h) + (ZWNJ) + (u)
 হ্ = হ (শিফট h) + (h) + ণ (শিফট n)
 হ্ = হ (শিফট h) + (h) + ন (n)
 হ্ = হ (শিফট h) + (h) + ব (b)
 হ্ = হ (শিফট h) + ম (শিফট m)
 হ্ = হ (শিফট h) + (h) + র (r)
 হ্ = হ (শিফট h) + (h) + ল (l)
 ড্গ = ড (শিফট r) + (h) + গ (g)