

— [!!] Seleccione su ubicación — La ubicación seleccionada aquí se utilizará para fijar su zona horaria y también como ejemplo para ayudarle a seleccionar la localización de su sistema. Esta localización será habitualmente el país donde vd. vive. Esta es una lista reducida de ubicaciones basada en el idioma que ha seleccionado. Escoja «otro» si su ubicación no está en la lista. País, territorio o área: Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador España. Estados Unidos Guatemala Honduras: México Nicaragua Panamá


> Paraguay Perú

Puerto Rico

República Dominicana

<Retroceder>

Table musuus: (Espacia) salassiana: (Intro) astiua un batán



[!!] Configurar usuarios y contraseñas

Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.

Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.

Nombre completo para el nuevo usuario:

juan

[!!] Particionado de discos

Este instalador puede guiarle en el particionado del disco (utilizando distintos esquemas estándar) o, si lo desea, puede hacerlo de forma manual. Si escoge el sistema de particionado guiado tendrá la oportunidad más adelante de revisar y adaptar los resultados.

Se le preguntará qué disco a utilizar si elige particionado guiado para un disco completo.

Método de particionado:

Guiado - utilizar todo el disco

Guiado - utilizar el disco completo y configurar LVM Guiado - utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado Manual

<Retroceder>

Instalando el sistema base 51% Desempaquetando isc-dhcp-common...

🗕 [!] Configuración de grub-pc 📙

Parece que esta instalación es el único sistema operativo en el ordenador. Si esto es así, puede instalar sin riesgos el cargador de arranque GRUB en su unidad principal (partición UEFI o registro de arranque).

Advertencia: si su ordenador tiene otro sistema operativo que el instalador no pudo detectar, esto hará que ese sistema operativo no se pueda iniciar temporalmente, aunque GRUB se puede configurar manualmente más tarde para iniciarlo.


¿Desea instalar el cargador de arranque GRUB en su unidad principal?

<Retroceder>

<Sí>

<No>

<Tab> mueve; <Espacio> selecciona; <Intro> activa un botón





Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent

permitted by applicable law.

juan@debiancliente:~\$

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY,
Dermitted by applicable law.
iuan@debiancliente:~\$ apt-get install apache2_

root@debiancliente:/home/juan# apt-get install openssh-server_

```
Des:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-32 [54,9 kB]
Des:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 openssh-server amd64 1:9.2p1-2 [455 kB]
Descargados 582 kB en 1s (394 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete openssh-sftp-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 30771 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../openssh-sftp-server_1%3a9.2p1-2_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-sftp-server (1:9.2p1-2) ...
Seleccionando el paquete runit-helper previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../runit-helper_2.15.2_all.deb ...
Desempaquetando runit-helper (2.15.2) ...
Seleccionando el paquete libwrap0:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libwrap0_7.6.q-32_amd64.deb ...
Desempaquetando libwrap0:amd64 (7.6.q-32) ...
Seleccionando el paquete openssh-server previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../openssh-server_1%3a9.2p1-2_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-server (1:9.2p1-2) ...
Configurando runit-helper (2.15.2) ...
Configurando openssh-sftp-server (1:9.2p1-2) ...
Configurando libwrap0:amd64 (7.6.q-32) ...
Configurando openssh-server (1:9.2p1-2) ...
Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
3072 SHA256:PS3ezURHlZEu9HMJPRjzYj/7JEy+BVapiRpOgHOVHQ8 root@debiancliente (RSA)
Creating SSH2 ECDSA key; this may take some time ...
256 SHA256:pwatGea+CK+eR3BjUwefYrQH5P91PUjqsGRfhMiG+z8 root@debiancliente (ECDSA)
Creating SSH2 ED25519 key; this may take some time ...
256 SHA256:tBcb3vXOR/LhrenV3HCvSxdnrzvV/cF0AA8pUzSkyRs root@debiancliente (ED25519)
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /lib/systemd/system/ssh.se
∿vice.
rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
ssh.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
Procesando disparadores para man-db (2.11.2-2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.36-9) ...
root@debiancliente:/home/juan# apt-get install openssh-server_
```

