

MANUAL DE LA API GESTOR FFEEOE

Autor: Marcos Aragón Romero

Debes iniciar Docker y la base de datos como se indica en el Manual_db_gestor_ffeoe.pdf

Al estar en la terminal de VSCode, **ctrl+Ñ** en la **carpeta raíz** del proyecto, teniendo ya iniciada la base de datos, debes seguir los siguientes pasos:

SI ES LA PRIMERA VEZ QUE INICIAS LA API

En este caso debes instalar los paquetes y la carpeta venv de nuevo.
elimina la carpeta venv del proyecto, entonces sigue estos pasos.
Escribe los comandos:

1. `cd app`
2. `python -m venv venv`
3. `pip install -r requirements.txt`

INICIALIZACIÓN DE LA API

Ahora vamos a inicializar la API para poder ver el swagger y probarla.
Ve a la carpeta app del proyecto si no estabas [`cd app`]
y escribe los comandos:

1. `.\venv\Scripts\activate`
2. `cd ..`
3. `.\app\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --reload`

Tras esto, debería salir este mensaje en la terminal:

```
INFO: Will watch for changes in these directories: ['C:\\Users\\ *RUTA DEL DIRECTORIO RAIZ* ';]
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [16004] using StatReload
INFO: Started server process [16472]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```

Como indica el mensaje de la terminal, la aplicación ha iniciado y se aloja en la siguiente url <http://127.0.0.1:8000> **CUIDADO**, porque si accedes directamente a esta no vas a ver el Swagger.


TIENES QUE ENTRAR EN ESTA URL

<http://127.0.0.1:8000/docs>

Ya estás en el swagger de la API.

En caso de querer probar funciones debes tener permisos. Para tener permisos has de tener un usuario profesor o administrador dependiendo de la función.

Para poder probar las funciones debes de “autorizarte”, pulsando el botón **authorize**:



Después debes **identificarte con tus credenciales de usuario** (email y contraseña), sigue las instrucciones de texto rojo indicadas en la imagen:

A screenshot of the 'Available authorizations' dialog box in Swagger UI. The dialog has a title bar with a close button (x). Inside, there is explanatory text about scopes. Below that, the 'OAuth2PasswordBearer (OAuth2, password)' section is active. It shows the 'Token URL' as 'auth/login' and the 'Flow' as 'password'. There are input fields for 'username' and 'password'. Red text annotations are present: '*Aquí pones tu correo electrónico*' next to the username field and '*Aquí tu contraseña*' next to the password field. Below these are fields for 'client_id' and 'client_secret', and a dropdown for 'Client credentials location' set to 'Authorization header'. At the bottom, there are 'Authorize' and 'Close' buttons. A red arrow points to the 'Authorize' button with the text 'Pulsa este botón'.