

ATIVO .LOG-INT CONFIGURAÇÃO

- Esta ferramenta pode ser utilizada quando o banco de dados principal do cliente é o do Ativo .Log, esta envia informações de cadastro do Ativo .Log para o Ativo .Int.
- É necessário ter um banco de dados para o Ativo .Com e outro para o Ativo .Int.
- O Ativo .LOG-Int deve estar instalado na pasta do Ativo .ERP.
- Deve ser criada manualmente a linha do Ativo .Log_Int na tabela ERP Módulos do Ativo .Int.

1. Configurar o Ativo .Com

- Obs.: Este só é necessário configurar caso as entradas e pedidos do Ativo .Com devam ser enviadas para o Ativo .Log.

1.1. No Ativo .ERP do Ativo .Com vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Configurações Com.




Figura 1

1.2. Na guia Ativo .Log e informe o “Caminho do Ativo .Log”, selecione o “Tipo de Comunicação” neste caso é remota, informe o código da “Operação de Devolução” cadastrada no Ativo .Log, a flag “Atualizar Cadastro de Produto” não deve ser usada para este processo e clique no botão gravar  (F2).

2. Parâmetros do Ativo .Log-Int

2.1. Para fazer a parametrização vá na janela Objetos, clique em Ferramenta e em seguida em Parâmetros Log-Int.

Figura 2

2.2. Operação de Clientes

2.2.1. A “U.F Referência” é a do cliente que irá utilizar o Ativo .Log-Int, os campos “Dentro do Estado” e “Fora do Estado” é a operação cadastrada no Ativo .Int, caso seja necessário marque a flag “Sincronizar limite de crédito”.

2.3. Tipos de tributação de venda

2.3.1. Os campos “Dentro do Estado” e “Fora do Estado” devem ser informados conforme os tipos de tributação cadastrados no Ativo .Int.

2.4. Sincronizar Preço por

2.4.1. Para a sincronização deve ser selecionado um dos “preços” (caso seja selecionado um dos preços deve ser selecionado de qual tabela esse preço será usado) ou por “Tabela de preço” (sendo necessário referenciar as tabelas), a flag “Permite venda fracionada” é para quando a venda poderá ser fracionada, o “Código de barras iguais (maior e menor unid.)” deve ser marcada quando a distribuição vende com uma quantidade de unidade maior que um e o frente de loja vá vender na unidade maior e na menor, selecione o “Preço Min/Máx” que definirá os valores.

2.5. Recalcular preços

2.5.1. Caso o valor vá ser diferente da distribuição selecione o “Cálculo” se será incremental ou decremental e informe o “Valor %” ou use a flag “Incluir Preço Padrão” para usar o preço escalonado da distribuição.

2.6. Módulo de Origem Padrão

2.6.1. Selecione o “Módulo de Origem Padrão” o banco de dados de distribuição.