



Manual para Implementação do Sistema no Servidor do Cliente

SUMÁRIO

1. ANALISAR AS PROPRIEDADES DO HARDWARE DO SERVIDOR	4
2. CRIAR ESTRUTURA PADRAO DE PASTAS.....	4
2.1. SYBASEADS	4
3. PEGAR BANCO DO ZERO	4
4. INSTALL	5
5. ALIASES.....	5
6. ARQUIVO BANCODADOS.XML.....	6
7. INSTALAÇÃO DO ATIVO .ERP	6

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Bem-vindo ao Manual de Implementação do Sistema no Servidor do Cliente! Este guia foi desenvolvido para fornecer orientações práticas e objetivas sobre o processo de instalação e configuração do sistema no ambiente do cliente.

Aqui, você encontrará instruções detalhadas para:

- **Analisar as propriedades do hardware**, verificando a compatibilidade e os requisitos mínimos para garantir o desempenho e processamento ideal.
- **Criar a estrutura de pastas** necessária para organizar os dados e arquivos do sistema.
- **Configurar aliases** que será responsável pela segurança do acesso e a comunicação com os recursos do sistema.
- **Criar e configurar o banco XML**: Assegure que a estrutura esteja corretamente definida e que a conexão entre as pastas e a instância do banco seja configurada de forma adequada, garantindo integridade, funcionalidade e comunicação na rede seja eficiente às operações do cliente.

Nosso objetivo é capacitar todos os envolvidos no processo, desde iniciantes até profissionais experientes, assegurando consistência e confiabilidade na implementação do sistema.

Ao seguir as diretrizes descritas neste manual, você contribuirá para o sucesso do cliente, garantindo a funcionalidade e a continuidade dos negócios. É essencial validar todas as configurações e testar o sistema antes da entrega final, certificando-se de que ele atende aos padrões esperados. Em caso de qualquer problema ou dúvida, entre em contato com o Suporte.

Agradecemos seu empenho em seguir as melhores práticas para assegurar uma implementação eficiente e segura. Juntos, garantiremos a qualidade e a satisfação do cliente.

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NO SERVIDOR DO CLIENTE

1. ANALISAR AS PROPRIEDADES DO HARDWARE DO SERVIDOR

VERIFICAR A VERSÃO DO SERVIDOR COM O CLIENTE (WINDOWS SERVER 2012 EM DIANTE);

2. CRIAR ESTRUTURA PADRÃO DE PASTAS

2.1. SYBASEADS

C:\SyBaseADS (Não compartilhar esta pasta)

Dentro da pasta SyBaseADS incluir as pastas: Backup, Data, Log e Temp.




Figura 1

Dentro da pasta Data incluir a pasta: NomeDaEmpresa>Log ou Com.




Figura 2

Dentro da pasta **Log** (para distribuição) ou **Com** (para varejo), copiar a base de dados quando já existente ou instalar quando for o banco do zero.

3. PEGAR BANCO DO ZERO

PEGAR O APP "ATIVO.LOG.DB" OU "ATIVO.COM.DB" A ÚLTIMA VERSÃO NA PASTA:

\\SERVER > INSTAL > ATIVO > **LOG** OU **COM** > DB

4. INSTALL

C:\Install (Compartilhar esta pasta)

Dentro da pasta **Install** > **Ativo** incluir as pastas: ERP, NFC-e.Server, NF-e.Server, PDV, PV E SFA.




Figura 3

5. ALIASES

INCUIR NA PASTA: C: > **SyBaseADS** > **Log**, o arquivo “adsserver” e configurar.




Figura 4

6. ARQUIVO BANCODADOS.XML

INCLUIR NA PASTA: C: Install > Ativo > ERP, o arquivo “BancoDados” que se encontra no caminho: \\server\Install\Ativo\Arquivos BancoDados\Ativo ERP e configurar.

<Nome>EmpresaMax</Nome>

<Caminho>C:\sybaseads\data\EmpresaMax</Caminho>




Figura 5

7. INSTALAÇÃO DO ATIVO .ERP

Instalar a aplicação do ERP:

APP ERP/SETUP: PEGAR O INSTALADOR DIRETO DO SITE JOGAR NA PASTA “**INSTAL > ERP**” E EXECUTA.

Obs.: caso os arquivos “adsserver” da pasta Log e “BancoDados” da pasta ERP sejam alterados deverá reinstalar o app ERP para atualizar os arquivos de instalação.