

ATIVO .ERP PROCESSOS DE ENTRADAS

1. Gerar Entrada

1.1. Para gerar a entrada de um pedido de compras vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Compras.




Figura 1

1.1.1. Localize o pedido de compra, é possível localizar por período, número e fornecedor.




Figura 2

1.1.2. Após localizar o pedido de compra, clique com o botão direito nele e clique em gerar entrada, abrirá a janela conforme a imagem acima clique em sim e após isso será gerada a mensagem confirmando a geração da entrada e informando o número da entrada. A entrada fica com a data que a mesma foi gerada.

1.2. Em seguida é necessário ir na janela Objetos, em Arquivos e clique em Entradas.




Figura 3

1.2.1. Localize a entrada, é possível localizar por período, número, fornecedor, fornecedor/n.f., compra, chave n.f.. Após localizar a entrada selecione-a e clique no botão editar (F5).

1.2.2. Guia geral:




Figura 4

1.2.2.1. O "Nº Entrada" é preenchido automaticamente pelo sistema, a "Data" vem preenchida com a data que a entrada foi gerada podendo ser alterada enquanto o movimento da entrada ainda não tiver sido gerado, o "Tipo" vem preenchido com Compra p/ Comercialização, o "Nº Pedido" é o número do pedido de compra, o campo "Veículo" serve para informar a placa do veículo que transportou a mercadoria, "Modo de Rateio de Frete" quando usado por valor o rateio é feito com base no valor de cada item e quando usado por peso o rateio é feito com base no peso informado na guia

conhecimento e o peso bruto do cadastro do produto que devem estar parametrizados corretamente.

1.2.2.2. O “Fornecedor” é preenchido como o mesmo utilizado no pedido de compra. O “Nº N.F.”, “Série”, “Emissão” e a “Chave de Acesso” devem ser informados conforme a nota emitida pelo fornecedor.

1.2.2.3. O “Frete” e o “Seguro” deverão ser preenchidos quando estes valores vierem destacados na nota, “Outras Despesas” e o “Desconto” (são campos que estão descontinuado), “ICMS Frete” não está sendo usado.

1.2.3. Guia Conhecimento:

Editar Entrada

Abas: Geral | **Conhecimento** | Itens

Código	Nome	Número

Emissão: 18/02/2019
Entrada: 18/02/2019
Valor: 0,00

Série: Sub-Série: CFOP:

Chave CT-e:

Modelo: **Aéreo** Modalidade: **Emitente**

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS:	0,00	0,00 %	0,00
PIS:	0,00	0,00 %	0,00
COFINS:	0,00	0,00 %	0,00

Peso: 0,000

Figura 5

1.2.3.1. Está guia é para inserir o conhecimento de transporte quando houver. Há um manual específico para entradas de conhecimento.

1.2.4. Guia Itens:

Figura 6

- 1.2.4.1. O campo “Código” vem preenchido com os códigos dos produtos que estavam no pedido de compra, o “CFOP” deve ser preenchido com um de entrada de acordo com o CFOP da nota de compra, a “Quant.” vem preenchida conforme o pedido de compra, porém pode ser alterado caso haja a necessidade.
- 1.2.4.2. O “Valor Total” é o valor total do produto, o campo “Perc. Desc.” é usado para inserir o percentual de descontos concedidos pelo fornecedor, o “Desc. Coml” é o valor do desconto concedido.
- 1.2.4.3. O “CST ICMS” deve ser preenchido com um de entrada de acordo com o CST ICMS da nota de compra, o campo “Base ICMS” só deve ser usado para produtos que tenham direito a crédito, a “Alíquota ICMS” é para pôr o percentual referente ao crédito, o campo “Desc. ICMS” é onde será informado a desoneração ICMS/SUFRAMA/Desconto ICMS.
- 1.2.4.4. Os campos “Aliq. Desc. PIS”, “Desc. PIS”, “Aliq. Desc. COFINS” e “Desc. COFINS” devem ser preenchidos caso haja esses descontos.
- 1.2.4.5. “Valor ICMS” é para ser utilizado para crédito de ICMS, os campos “Base ICMS ST” e “Valor do ICMS ST” é para ser usado quando estiver destacado na nota a substituição tributária, o “ICMS Presumido” é para usar quando houver crédito, o campo “ICMS Fonte” é para substituição tributária quando está for algo por fora.
- 1.2.4.6. O campo “IPI” deve ser preenchido caso tenha vindo destacado na nota. O campo “Outras Despesas” é para embutir valores como frete sem conhecimento e despesas sem comprovantes no custo do produto.

1.2.4.7. Os campos “CST PIS”, “Alíq. PIS”, “Valor PIS”, “CST COFINS”, “Alíq. COFINS”, “Valor COFINS” devem ser preenchidos conforme a tributação de cada produto e estes valores não influenciarão no campo “Total da nota”.

1.2.4.8. Os campos “Código Tributação” e “Multiplicador ICMS” são usados quando o produto tem substituição tributária e é necessário emitir a DIA.

Base ICMS:	3.392,40	ICMS:	0,00
Base ICMS ST:	0,00	ICMS ST:	0,00
Total Descontos:	0,00	IPI:	0,00
Total dos Produtos: 4.418,70		Total da Nota: 4.418,70 Itens: 2	

Figura 7

1.2.4.9. A “Base ICMS” é preenchida com o valor que está preenchido no campo Base ICMS de cada produto. O “ICMS” é preenchido com o valor do campo Valor ICMS. A “Base ICMS ST” é preenchido com o valor que está preenchido no campo Base ICMS ST de cada produto. O campo “ICMS ST” é preenchido com o valor do campo Valor do ICMS ST. O campo “Total Descontos” é preenchido com os valores dos seguintes campos de cada produto “Desc.Coml”, “Desc.ICMS”, “Desc.PIS” e “Desc.COFINS”. O “IPI” é preenchido com o valor do campo IPI de cada produto. O valor do campo “Total dos Produtos” é somente o valor total de cada produto. O campo “Total da Nota” será preenchido automaticamente com os valores dos seguintes valores: “Valor Total” dos produtos, menos o “Total de Descontos”, mais o “ICMS ST”, “IPI”, “Frete” da guia geral e “Seguro” da guia geral.

1.2.4.10. Após o preenchimento de todos os campos e as confirmações de valores clique no botão gravar  (F2), ao gravar caso esteja configurado irá gerar um notas a pagar.

2. Importar Entrada de NF-e

2.1. Para importar entrada de NF-e por XML vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Importar Entrada de NF-e.

Figura 8

2.1.1. A “Data de Entrada” vem preenchida com a data atual podendo ser alterado manualmente. O campo “Nro Compra” deve ser preenchido com o número do pedido de compras. No “Arquivo XML” clique no botão , localize o XML da nota de entrada, selecione-a e clique em abrir, em seguida aparecerá os dados da nota nos campos “Chave de Acesso”, “Nota Fiscal”, “Série”, “Emissão” e “Emitente”. O campo “Localizador” só deve ser usado caso exista a tag Rastrear e as informações de Lote, Vencimento e Fabricação. O localizador digitado será onde os produtos serão endereçados alimentando a movimentação automaticamente com os dados dos produtos conforme arquivo XML. Em seguida clique no botão executar  (Ctrl+F5), se estiver correto o cadastro do fornecedor (CNPJ) e os produtos estiverem com o código de barras no cadastro será confirmada a importação.

2.2. Caso o fornecedor (CNPJ) não esteja cadastrado, o sistema irá cadastrar automaticamente ao importar a entrada. A importação do produto pode ser feita pelo código de barras ou pelo código interno do fornecedor para poder fazer a importação.

2.3. Para configurar o código de barras do produto ou o código interno do fornecedor vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Produtos.




Figura 9

2.3.1. Localize o produto, é possível localizar por código, descrição, referência, categoria, família, barras ou fabricante. Após localizar o produto selecione-o e clique no botão editar  (F5).

2.3.2. Na janela editar produtos, clique na guia fornecedor.




Figura 10

2.3.3. Informe o código do “Fornecedor” e o “Código do produto”, os dados devem ser idênticos ao código do produto no fornecedor.

2.3.4. Ou informe o “Código de Barras” do produto.

2.3.5. Após inserir as informações clique no botão gravar  (F2).

2.4. Outra maneira para configurar é indo na janela Objeto, clique em Arquivos e em seguida em Produtos Unidades de Entrada.

2.4.1. Clique no botão incluir  (F6), abrirá a janela para incluir produto unidade de entrada.




Figura 11

2.4.2. Informe o código do “Produto”, o do “Fornecedor” e o “Código do produto no Fornecedor”.

2.4.3. Informe a “Unid. de conversão”, para identificar qual é a unidade pegue a unidade do fornecedor (Ex: FD10) e a unidade de venda do produto (Ex: FD5) divida o maior pelo menor e esta será a unidade.

2.4.4. Selecione o “Modo conversão” este irá converter para a unidade de venda, o modo multiplicar deve ser selecionado quando a unidade do fornecedor for a maior e o modo divisor deve ser selecionado quando a unidade de venda for a maior.

2.4.5. Após o preenchimento de todos os campos clique no botão gravar  (F2).

2.5. Também pode ser cadastrado código de barras da caixa que também pode ser usada na importação. Para cadastrar vá na janela Objeto, clique em Arquivos e em seguida em Código Barras – Produtos.




Figura 12

- 2.5.1. Localize o produto com o código, caso haja algum código de barras já cadastrado eles apareceram nesta janela. Para incluir um novo código de barras clique no botão incluir (F6).




Figura 13

- 2.5.2. Informe o "Cód. Barras" que pode ser até 14 dígitos. Informe a "Quant.", esta será a quantidade que irá entrar caso este seja o código de barras usado na importação. Após o preenchimento dos campos clique em gravar (F2).
- 2.6. Caso esteja configurado para gerar financeiro, e no XML estiver com a tag de parcelas. Na importação de XML irá gerar as contas a pagar. Na entrada os campos perc. Desc e o Desc.Coml são preenchidos com todos os descontos, porém podem ser desmembrados posteriormente.

3. Entrada

3.1. Para incluir uma entrada de NF-e manualmente vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Entradas.




Figura 14

Obs.: Neste caso é indiferente localizar ou cancelar, o localizar poderá ser usado quando for necessário localizar alguma entrada.

3.2. Clique no botão incluir (F6), abrirá a janela incluir entrada.




Figura 15

3.3. O campo "Nº Entrada" é preenchido automaticamente ao gravar a entrada, a "Data" vem preenchida com a data que a entrada foi gerada podendo ser alterada enquanto o movimento da entrada ainda não tiver sido gerado. O "Tipo" é referente a entrada se é uma compra para comercialização, bonificação ou ajuste. O campo "Nº Pedido" é o

número do pedido de compra, o campo “Veículo” serve para informar a placa do veículo que transportou a mercadoria, “Modo de Rateio de Frete” quando usado por valor o rateio é feito com base no valor de cada item e quando usado por peso o rateio é feito com base no peso informado na guia conhecimento e o peso bruto do cadastro do produto que devem estar parametrizados corretamente.

3.4. Informe o “Fornecedor” utilizado no pedido de compra. O “Nº N.F.”, “Série”, “Emissão” e a “Chave de Acesso” devem ser informados conforme a nota emitida pelo fornecedor.

3.5. O “Frete” e o “Seguro” deverão ser preenchidos quando estes valores vierem destacados na nota, “Outras Despesas” e o “Desconto” (são campos que estão descontinuado), “ICMS Frete” não está sendo usado.

3.6. A partir deste passo siga o processo do gerar entrada a partir do ponto 1.2.3. ao 1.2.4.10..

4. Configuração para gerar financeiro:

4.1. Vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Configurações Log.

Figura 16

4.1.1. Na guia geral, no campo “Tipo de Documento de Pagamento do Estoque” selecione o documento este será usado para criar o notas a pagar.

5. Monitor de Entrada (Movimento de entrada)

5.1. Para gerar a entrada no estoque vá na janela Objetos, clique em Ferramentas e em seguida em Monitor de Entradas.




Figura 17 Obs.: É possível imprimir a conferência de entrada na janela monitor de entrada, selecionando a entrada e clicando na impressora.

5.2.No campo “Data das Entradas” informe a data da entrada e aparecerá as entradas disponíveis. Selecione a entrada e clique no botão executar  (Ctrl+F5)..




Figura 18

5.3.No campo “Produto” informe o código do produto, no campo “Quant.” traz a quantidade automaticamente podendo ser alterado. Informe o “Lote”, “Fabricação”, “Vencimento” e “Localizador” para cada produto, após o preenchimento do(s) produto(s) clique no botão gravar  (F2). Aparecerá uma mensagem para confirmar a gravação da entrada, confirme-a. Esta janela já processa o movimento, não havendo a necessidade de ir processar o movimento.

5.4. Na janela Monitor de entrada selecionando um movimento e clicando com o botão direito irá aparecer o Editar Checagem.




Figura 19

5.5. Este deve ser utilizado quando a checagem estiver divergente.

6. Processar Movimentos

6.1. Para processar o movimento da entrada no estoque vá na janela **Objetos**, em **Ferramentas** e clique em **Processar Movimentos**.




Figura 20

6.1.1. No campo "Data dos Movimentos" informe a data da entrada e aparecerá as entradas disponíveis para processar o movimento, na coluna "S" (Situação) estará em branco. Selecione a entrada e clique no botão executar (Ctrl+F5).