t

GUÍA - VPN

<u>Alcance</u>

¿VPN? ¿Qué es?

No tengo VPN ¿Cómo la solicito?

Me dieron mi PIN v TOKEN. ¿Ahora como sigo?

Cambiar PIN

Agregar TOKEN

Buenísimo! Ahora... ¿Cómo la uso?

Conectando a la VPN

Selecciona la VPN que te quieres conectar

F.A.Q

No puedo importar el código QR, me da error

Intento conectarme y no funciona ¿Que hago?

Reemplazar PIN + TOKEN

Verifica el estado de compliance de tu PC

La diferencia de segundos entre tu PC y el Servidor es de...

Comprueba si no estas bloqueado

[Usuarios MAC] Reinstalar GlobalProtect

[Usuarios MAC] GlobalProtect no muestra para ingresar usuario y password

.log de cambios



Alcance

Este documento fue creado para que el usuario pueda realizar las configuraciones básicas de conexión a la VPN. Contempla el inicio de sesión por primera vez y troubleshootings básicos que pueden solucionar el problema de una manera autogestionable.



¿VPN? ¿Qué es?

Mira el video que te dejamos solo en 2 minutos vas a saber para que sirve la VPN y que es https://www.youtube.com/watch?v=IzxC6UPilqQ&t=84s


No tengo VPN ¿Cómo la solicito?

Puede ser que sea tu primera semana dentro de MELI y necesites acceso a la VPN seguí los siguientes pasos para solicitarla:

- Primero deberas ingresar al siguiente link: https://servicedesk.mercadolibre.com/
 - o Logeas con tu usuario y tu contraseña de Sentinel.




Luego vas hacer click en nueva solicitud y cargar un ticket en la siguiente ruta
 → Soporte a Usuarios → Necesito Acceso a → VPN → Nuevo Usuario VPN (Quiero entrar por 1ra vez)





Completamos el ticket con la información que nos solicita, y luego ponemos "Enviar"



 Si el proceso se realiza de forma correcta desde el equipo de Seguridad Informática van a estar atendiendo nuestra solicitud. Una vez que ellos finalizan la tarea nos dan el ticket por solucionado.





• Una vez llegado a este punto, tus accesos a la VPN han sido creados. Corrobora en tu casilla de e-mail si recibiste algo como esto:





Me dieron mi PIN y TOKEN. ¿Ahora como sigo?

Cambiar PIN

- Ingresamos al siguiente link: https://jsus-otp.adminml.com/
 - o Debemos estar dentro de la red CORP para poder acceder
 - También se puede acceder desde la VPN. Podemos pedirle a un compañero que se conecte a la misma y acceda a ese link para que podamos logear.
- Ingresamos usuario y contraseña



Una vez que ingresamos, nos dirigimos a la pestaña "Establecer PIN"



 En el apartado "Token del usuario: USER_NAME en el dominio ML Seleccionamos nuestro TOKEN, debería quedarnos seleccionado así:





- Establecemos un PIN, el cual siempre será solicitado para conectarse a la VPN. Esta contraseña no expira ni caduca, por ende no hace falta que la cambiemos cuando la contraseña de nuestro usuario caduca. Se pueden usar números y caracteres, 4 como mínimo.
- Una vez puesto el nuevo PIN, nos debería aparecer el siguiente mensaje:






Agregar TOKEN

Para configurar el token con Google Authenticator y poder utilizar las VPNs de MercadoLibre tenes que realizar los siguientes pasos:


- Instalá algún generador del token, en algunos de los dispositivos disponibles, hay muchas opciones, podés elegir uno o varios:
 - Descargá "Authenticator" como extensión en el Google Chrome:
 https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai
 - Descargá Google Authenticator para Celulares:
 - Android:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2
 UrlShortener: https://goo.gl/uhjTu
 - iOS: https://itunes.apple.com/ar/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
 UrlShortener: https://goo.gl/Orl30f
 - Windows Phone: https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/authenticator/9nblggh08h54
 UrlShortener: https://goo.gl/emH9Wi
 - Blackberry: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/29401059/?countrycode=AR&lang=en. UrlShortener: https://goo.gl/zm1D0P
 - Descargá oath-tool para mac: http://macappstore.org/oath-toolkit/
- Una vez que recibís el Código QR debes importarlo, desde la aplicación "Google Authenticator".
- Si lo queres configurar en **Google Chrome**, debes seguir estos pasos:
 - Ir al icono de la aplicación y seleccionar el "lápiz"



Luego hacé click sobre el botón "+" que aparece:




Seleccioná la opción "Scan QR Code"




Andá a la solapa donde tenes abierto el Código QR y seleccionalo





 $\circ\quad$ Si la importación fue exitosa, aparecerá un cartel como el siguiente:






Buenísimo! Ahora... ¿Cómo la uso?


En Windows y MAC, debemos tener el programa "GlobalProtect" Instalado (*En caso de no estarlo, lo podemos descargar desde el Portal Auto-Install* que tenés en el escritorio de tu PC, en caso de que no esté, por favor cargar un ticket en **Soporte a usuarios** → **Necesito asistencia en** → **Software**)

Conectando a la VPN

 Abrimos Global Protect, en el campo "portal" Ingresamos portal-antares.adminml.com y le damos a "conectar"




- En el campo Nombre de usuario, ingresamos nuestro USUARIO de MeLi
- En el campo CONTRASEÑA, ingresamos el PIN+TOKEN previamente configurado






Si todo sale bien, podremos visualizar en el panel el estado "Conectado" y tu
usuario logeado en el extremo derecho de la pantalla, como se puede visualizar
en la imagen debajo



Selecciona la VPN que te quieres conectar

Existen casos los cuales la VPN en la que estás conectado puede estar en reparación o no funcione en ese momento, esto puede hacer que te conectes y no puedas navegar por internet u acceder a ciertos sitios corporativos. Para solucionar este inconveniente podemos conectarnos a otras VPN's ¿Cómo? Te explicamos.

- Tanto en WINDOWS como MAC,
 - Vamos al icono pequeño de GlobalProtect
 - Hacemos click derecho
 - Conectar a → Gateway X







F.A.Q

No puedo importar el código QR, me da error

- En caso de que falle la importación utilizando el QR, tenemos 2 opciones
 - Abrir la imagen del código QR en otra pestaña e intentar importarlo nuevamente
 - o Importarlo seleccionando "Manual Entry"



- En Account poner algo que identifique al token (puede ser cualquier cosa, es solo una etiqueta).
- ❖ En Secret colocar el SECRET enviado por mail, y dejar seleccionado Time Based.



Su token fue generado exitosamente!

Al final de este correo encontrara adjunto el codigo QR para importarlo. En esta guia encontrara como configurar su token, conectarse a la VPN o cambiar su PIN.

Secret: 23R2C2D26JFDLDWYOTWKO6LQMRYBT67H



Intento conectarme y no funciona ¿Que hago?

Reemplazar PIN + TOKEN

Te sugerimos que ante cualquier problema, hagas un reemplazo de tu PIN y TOKEN.

- Para esto debemos cargar un ticket de resolución automática, en la categoría
 - Soporte a Usuarios → Tengo problemas con → VPN → Reemplazo de TOKEN
- Una vez resuelto este ticket de forma automática, deberás nuevamente configurar tu PIN y TOKEN.

Verifica el estado de compliance de tu PC

- Ingresamos al siguiente LINK https://selfservice.adminml.com/
 - Debemos estar dentro de la red CORP para poder acceder
 - También se puede acceder desde la VPN. Podemos pedirle a un compañero que se conecte a la misma y acceda a ese link para que podamos logear.
- Logeamos con nuestro USUARIO y CONTRASEÑA y le damos COMENZAR



• En caso de que nuestra Notebook este OK, nos deberia aparecer todo en Verde





- En caso que no sea así, por favor cargar un ticket en la siguiente categoría:
 - Soporte a usuarios → Tengo problemas con → VPN → Chequeos de seguridad



La diferencia de segundos entre tu PC y el Servidor es de...

- Ingresamos al siguiente link: https://jsus-otp.adminml.com/
 - o Debemos estar dentro de la red CORP para poder acceder
 - También se puede acceder desde la VPN. Podemos pedirle a un compañero que se conecte a la misma y acceda a ese link para que podamos logear.
- Ingresamos usuario y contraseña



Una vez que ingresamos, nos dirigimos a la pestaña "Sincronizar TOKEN"



• En el apartado "Token del usuario: USER_NAME en el dominio ML" Seleccionamos nuestro TOKEN, debería quedarnos seleccionado así:


|--|

Sincronizar token OTP

Token seleccionado TOTP4616AB3A

Una vez el TOKEN seleccionado, vamos a poner dos (2) veces el TOKEN <u>Agregar</u>
 <u>TOKEN</u> y le damos a "Sincronizar OTP" dejándolo de la siguiente manera





• Si todo ha salido bien, el mensaje sería el siguiente:






Comprueba si no estas bloqueado

- En Hangouts, le chateamos a "Meli Bot"
 - Le escribimos el comando "Estado" para visualizar el estado de nuestra cuenta



o En caso de estar bloqueados, le escribimos el comando "Desbloqueo"






[Usuarios MAC] Reinstalar GlobalProtect

En caso de ser usuario MAC, tenes permisos de administrador para agregar o quitar programas. Te solicitamos que por favor te conectes al siguiente link (https://portal-antares.adminml.com.com/) para descargar el software actualizado

 Ingresamos al link, y logeamos con nuestro USUARIO y PIN+TOKEN y descargamos el instalador para MAC.





[Usuarios MAC] GlobalProtect no muestra para ingresar usuario y password

© Santiago Exequiel Ibarra

Esto sucede porque la aplicación no tiene permitido correr ya que el firmante de la aplicación no está registrado en el appstore. Para solucionarlo tenemos que permitir la ejecución de la aplicación siendo que no es una fuente confiable. Eso se realiza desde:

 Apple menú > System Preferences, click Security & Privacy. (Nota: No olvides desbloquear el candado!)



 O bien localizando la aplicación desde el finder, y abriéndose como una excepción presionando control + click.



.log de cambios

02/10/2018 - Emmanuel Chernis: Se agrega permitir permisos desde MAC

02/10/2018 - Paula Dominguez & Emmanuel Chernis: Cambio de nombre del documento

10/09/2018 - Emmanuel M. Chernis: Nuevo portal de conexión portal-antares.adminml.com

13/08/2018 - Emmanuel M. Chernis: Agrega Sincronización de TOKEN por JSUS

26/07/2018 - Emmanuel M. Chernis: Creación del documento; Conexión básica,

troubleshooting básico.