



Manual Técnico

Relatório de Abastecimento



2026

Relatório de Abastecimento de Veículos (Cód. 517)

Controle mensal de consumo de combustível por veículo, incluindo quantidade abastecida, tipo de combustível e quilometragem percorrida.

Sumário

1. Relatório de Abastecimento	7
1.1. Relatório de Abastecimento	5
 Apêndice A	 6
Arquivos XSD	6
Tabelas Internas	6
 Apêndice B	 7
1. Tipo de Veículos	7
2. Tipo de Combustível	7
10. Origem do Veículo	7



Legenda de cores

Azul	Campos Novos
Vermelho	Campos Excluídos
Verde	Campos Alterados

1. Relatório de Abastecimento

1.1. Relatório de Abastecimento

Namespace: abs

Elemento: relatorioAbastecimento_t

Descrição:

Descrição do Campo	Chave	Obr.	Elemento	Teste
Modelo	Não	Sim	modelo	Verificar se o conteúdo é um texto com tamanho entre 3 e 300 caracteres.
Placa	Sim	Sim	placa	Verificar se o conteúdo é uma placa válida (ex.: ABC-1234 ou ABC1D23).
Renavam	Não	Sim	renavam	Verificar se o conteúdo possui exatamente 11 caracteres. Preencher com zeros à esquerda.
Ano de Fabricação	Não	Sim	anoFabricacao	Verificar se o conteúdo é um ano até 2026.
Ano do Modelo	Não	Sim	anoModelo	Verificar se o conteúdo é um ano até 2026.
Tipo de Veículo	Não	Sim	tipoVeiculo	Verificar se o conteúdo está na tabela interna Tipo de Veículos CSV (tipoVeicCsv).
Origem do Veículo	Não	Sim	origemVeiculo	Verificar se o conteúdo está na tabela interna Origem do Veículo (origemVeiculo).
Órgão Localização	Não	Sim	orgaoLocalizacao	Verificar se o conteúdo é um texto com tamanho entre 3 e 300 caracteres.
Capacidade	Não	Sim	capacidade	Verificar se o conteúdo é um valor numérico maior que zero e menor que 1000.00, com duas casas decimais, use o "." como separador (ex.: 23.45).
Quantidade Abastecimento	Não	Sim	quantidadeAbastecimento	Verificar se o conteúdo é um valor numérico maior que zero, com duas casas decimais, use o "." como separador (ex.: 23.45).
Tipo de Combustível	Não	Sim	tipoCombustivel	Verificar se o conteúdo está na tabela interna Tipo de Combustível (tipoCombustivel).
Km Inicial	Não	Sim	kmInicial	Verificar se o conteúdo é um número inteiro entre 0 e 99999999.
Km Final	Não	Sim	kmFinal	Verificar se o conteúdo é um número inteiro entre 0 e 99999999.

Apêndice A

Arquivos XSD

Nome	Download
Abastecimento	

Tabelas Internas

Nome	Descrição	Download
origemVeiculo	Origem do Veículo	  
tipoCombCSV	Tipo de Combustível	  
tipoVeicCSV	Tipo de Veículos	  

Apêndice B

1. Tipo de Veículos

Namespace: tab

Nome Elemento: tipoVeicCSV_t

Descrição:

Descrição	Nome
Descricao	descricao
Observações	observacoes
Codigo	codigo

2. Tipo de Combustível

Namespace: tab

Nome Elemento: tipoCombCSV_t

Descrição:

Descrição	Nome
Codigo	codigo
Descricao	descricao

10. Origem do Veículo

Namespace: tab

Nome Elemento: origemVeiculo_t

Descrição:

Descrição	Nome
Codigo	codigo
Descricao	descricao

Teresina - PI, 21 de março de 2026

[Retornar ao sumário](#)

[Documentação técnica](#)