

Packet Tracer - Inter-VLAN Routing Değerlendirmesi

Adresleme Tablosu

Cihaz	Arayüz	IP Adresi	Alt Ağ Maskesi	Varsayılan Ağ Geçidi
R1	G0/0	172.17.25.2	255.255.255.252	Yok
	G0/1.10	172.17.10.1	255.255.255.0	
	G0/1.20	172.17.20.1	255.255.255.0	
	G0/1.30	172.17.30.1	255.255.255.0	
	G0/1.88	172.17.88.1	255.255.255.0	
	G0/1.99	172.17.99.1	255.255.255.0	
S1	VLAN 99	172.17.99.10	255.255.255.0	172.17.99.1
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
Sunucu	NIC	172.17.50.254	255.255.255.0	172.17.50.1

VLAN ve Port Atamaları Tablosu

VLAN	Ad	Arayüz
10	Faculty/Staff	F0/11-17
20	Students	F0/18-24
30	Guest(Default)	F0/6-10
88	Native	G0/1
99	Management	VLAN 99

Senaryo

Bu faaliyette IP adresleri, VLAN'lar, trunk ve alt arayüzlerin yapılandırılmalarının yanı sıra inter-VLAN yönlendirmeyi uygulama becerisini gösterecek ve güçlendireceksiniz.

Yönergeler

Cihazları aşağıdaki gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılandırın.

- Adresleme Tablosu'na göre, R1 ve S1'e IP adreslemesi atayın.
- S1'de varsayılan ağ geçidini yapılandırın.

- VLAN ve Port Atamaları Tablosuna göre S1'de VLAN'lar oluşturun, adlandırın ve atayın. Portlar erişim modunda olmalıdır. VLAN adlarınız tablodaki adlarla tam olarak eşleşmelidir.
- S1'in G0/1'ini statik trunk olarak yapılandırın ve yerel VLAN'ı atayın.
- **VLAN'a atanmamış** tüm bağlantı noktaları devre dışı bırakılmalıdır.
- R1'deki inter-VLAN yönlendirmesini Adresleme Tablosu'na göre yapılandırın.
- Bağlantıyı doğrulayın. R1, S1 ve tüm PC'ler birbirlerine ve sunucuya ping yapabilmelidir.