TABLA PROPIEDADES

#	Nombre	Tipo	Visibilidad	Clase	Motivo
1	codigo	String	private	Envio	Identifica el envío de forma única.
2	remitente	String	private	Envio	Guarda el nombre de quien envía.
3	destinatario	String	private	Envio	Guarda el nombre de quien recibe.
4	pesoReal	double	private	Envio	Guarda el peso en kilogramos; se usa para verificar la capacidad del vehículo.
5	destino	Destino	private	Envio	Indica si la entrega es urbana o departamental.
6	estado	EstadoEnvio	private	Envio	Determina qué operaciones pueden realizarse sobre el envío.
7	intentos	int	private	Envio	Cuenta las salidas a reparto; comienza en cero.
8	largoCm	double	private	Paquete	Guarda una dimensión necesaria para calcular el peso volumétrico.
9	anchoCm	double	private	Paquete	Guarda una dimensión necesaria para calcular el peso volumétrico.
10	altoCm	double	private	Paquete	Guarda una dimensión necesaria para calcular el peso volumétrico.
11	valorDeclarado	double	private	PaqueteFragil	Permite calcular el seguro del 3 %.
12	temperaturaC	double	private	CargaRefrigerada	Guarda la temperatura requerida, entre −25 °C y 8 °C.
13	placa	String	private	Vehiculo	Identifica el vehículo de forma única.
14	capacidadKg	double	private	Vehiculo	Guarda el peso real máximo que puede transportar.
15	refrigerado	boolean	private	Vehiculo	Indica si el vehículo puede transportar cargas refrigeradas.
16	numero	int	private	Despacho	Identifica el despacho para consultarlo y gestionarlo desde el menú.
17	vehiculo	Vehiculo	private	Despacho	Referencia al vehículo elegido para el reparto.
18	envios	ArrayList<Envio>	private	Despacho	Conserva los envíos incluidos en el despacho.
19	resultados	Map<Envio, ResultadoEntrega>	private	Despacho	Guarda un resultado por cada envío y permite saber cuándo cerrar el despacho.
20	estado	EstadoDespacho	private	Despacho	Indica si está en preparación, en ruta o cerrado.
21	envio	Envio	private	Cotizacion	Conserva el envío propuesto, todavía sin registrarlo ni cobrarlo.
22	envio	Envio	private	MovimientoIngreso	Relaciona el cobro con un envío y su categoría.

23	tipo	TipoIngreso	private	MovimientoIngreso	Distingue el cobro inicial del cargo por reintento.
24	monto	double	private	MovimientoIngreso	Guarda el importe efectivamente cobrado.
25	categoria	String	private	ResumenCategoria	Identifica la categoría resumida en el reporte.
26	cantidadesPorEstado	EnumMap<EstadoEnvio, Integer>	private	ResumenCategoria	Guarda los conteos calculados para cada estado.
27	ingresosRegistro	double	private	ResumenCategoria	Suma los cobros iniciales de la categoría.
28	ingresosReintento	double	private	ResumenCategoria	Suma los cargos por reintento de la categoría.
29	envios	Map<String, Envio>	private	EnviaGT	Conserva los envíos por código y facilita detectar duplicados.
30	vehiculos	Map<String, Vehiculo>	private	EnviaGT	Conserva los vehículos por placa y facilita detectar duplicados.
31	despachos	Map<Integer, Despacho>	private	EnviaGT	Conserva los despachos por número, incluso después de cerrarlos.
32	movimientos	ArrayList<MovimientoIngreso>	private	EnviaGT	Conserva únicamente los ingresos efectivamente cobrados.
33	siguienteNumeroDespacho	int	private	EnviaGT	Permite asignar un número correlativo al siguiente despacho.
34	scanner	Scanner	private	Vista	Lee las opciones y los datos ingresados en consola.
35	vista	Vista	private	Controlador	Permite solicitar datos y mostrar respuestas al usuario.
36	empresa	EnviaGT	private	Controlador	Permite delegar las operaciones del negocio.
37	URBANO	Destino	public	Destino	Constante del enum: destino dentro de la Ciudad de Guatemala.
38	DEPARTAMENTAL	Destino	public	Destino	Constante del enum: destino departamental.
39	BODEGA	EstadoEnvio	public	EstadoEnvio	Constante del enum: el envío puede asignarse a un despacho.
40	ASIGNADO	EstadoEnvio	public	EstadoEnvio	Constante del enum: el envío está en un despacho en preparación.
41	EN_RUTA	EstadoEnvio	public	EstadoEnvio	Constante del enum: el envío salió a reparto.
42	ENTREGADO	EstadoEnvio	public	EstadoEnvio	Constante del enum: la entrega se completó.
43	DEVUELTO_REMITENTE	EstadoEnvio	public	EstadoEnvio	Constante del enum: el envío agotó sus intentos y no puede volver a asignarse.
44	PREPARACION	EstadoDespacho	public	EstadoDespacho	Constante del enum: permite asignar y retirar envíos.

45	EN_RUTA	EstadoDespacho	public	EstadoDespacho	Constante del enum: permite registrar resultados de entrega.
46	CERRADO	EstadoDespacho	public	EstadoDespacho	Constante del enum: todos los envíos tienen resultado y el vehículo queda libre.
47	ENTREGADO	ResultadoEntrega	public	ResultadoEntrega	Constante del enum: indica que el intento de entrega tuvo éxito.
48	FALLIDO	ResultadoEntrega	public	ResultadoEntrega	Constante del enum: indica que el intento de entrega falló.
49	REGISTRO	TipoIngreso	public	TipoIngreso	Constante del enum: identifica el pago inicial de un envío.
50	REINTENTO	TipoIngreso	public	TipoIngreso	Constante del enum: identifica el cargo por una salida adicional.