五十音暗号ツール　解読表

アップロードされた index.html の実際のコード割り当てに基づく一覧

01　五十音表（基本コード）

行	あ段	い段	う段	え段	お段
あ行	あ 00	い 01	う 02	え 03	お 04
か行	か 10	き 11	く 12	け 13	こ 14
さ行	さ 20	し 21	す 22	せ 23	そ 24
た行	た 30	ち 31	つ 32	て 33	と 34
な行	な 40	に 41	ぬ 42	ね 43	の 44
は行	は 50	ひ 51	ふ 52	へ 53	ほ 54
ま行	ま 60	み 61	む 62	め 63	も 64
や行	や 70	ー	ゆ 72	ー	よ 74
ら行	ら 80	り 81	る 82	れ 83	ろ 84
わ行	わ 90	ー	ー	ー	を 92 / ん 94

基本コードは「行番号＋列番号」の2桁。空欄のかなは割り当てなし。

02　濁音・半濁音・小文字・伸ばし棒

濁音：元のかなの2桁コード ＋ 71

例：か 10 → が 1071　／　し 21 → じ 2171　／　は 50 → ば 5071

半濁音：元のかなの2桁コード ＋ 73

例：は 50 → ぱ 5073　／　ひ 51 → ぴ 5173

小文字：元のかなの2桁コード ＋ 93

例：あ 00 → ぁ 0093　／　や 70 → ゃ 7093　／　つ 32 → っ 3293

伸ばし棒「ー」：91

※ 濁音・半濁音・小文字は、基本コード2桁＋識別コード2桁の計4桁。

03　数字・記号の割り当て（すべて2桁）

文字	コード	文字	コード	文字	コード	文字	コード
0	05	1	06	2	07	3	08
4	09	5	15	6	16	7	17
8	18	9	19	+	25	-	26
(	27	)	28	/	29	*	35

※ 上記以外のコードは、すべてダミーです。

04　解き方

1. 暗号文全体を逆順に戻す。
2. 基本コードは2桁ずつ読む。
3. 71＝濁音、73＝半濁音、93＝小文字。
4. 91 は伸ばし棒「ー」。
5. 数字・記号は上の対応表で変換。
6. コードを順番に戻して文章にする。

※ 出力時に文字列全体を逆順にしています。

05　先頭のダミー暗号の意味

ダミー

先頭にダミー暗号を入れることで、
文全体がダミーであることを表します。
実際の内容ではないことを示すための
目印として使います。

※ ダミー暗号の意味は利用者間で共有してください。

五十音暗号ツール｜対応する文字・記号のみ暗号化できます

簡易的な自作暗号です。重要な情報の保護には使用しないでください。

コード一覧の読み方

基本かな：2桁　｜　濁音・半濁音・小文字：基本2桁＋識別2桁　｜　伸ばし棒：91

数字・記号：2桁コード　｜　ダミーコードは通常のかなコードと区別して扱います