

Pythonの主要なエラー一覧

・エラー名	SyntaxError
・説明	構文が正しくないときに発生。 特にクロソフの付け忘れや括弧の閉じ忘れが多い。
・発生例	if x > 5 print(x) （クロソフの付け忘れ）

・エラー名	IndentationError
・説明	インデントが適切でないときに発生。 Pythonはインデントが重要なため、特にタブとスペースの混在で発生しやすい。
・発生例	<pre>def func(): print("Hello") print("World")</pre> （2つのprint文のインデントが不一致）

・エラー名	NameError
・説明	存在しない変数や関数を参照しようとしたときに発生。 変数名のタイポミスや未定義の変数を使用した場合に起こる。
・発生例	print(x) （変数xが未定義）

・エラー名	TypeError
・説明	型が適切でない操作を行ったときに発生。 特に文字列と数値を混ぜて使うときに起こりやすい。
・発生例	"5" + 3 （文字列と数値を足そうとした）

・エラー名	IndexError
・説明	リストやタプルのインデックスが範囲外の際に発生。
・発生例	<pre>sample_list = [1, 2, 3] print(sample_list[5])</pre> （範囲外のインデックス）

・エラー名	KeyError
・説明	辞書に存在しないキーを参照しようとしたときに発生。
・発生例	<pre>d = {"a": 1} print(d["b"])</pre> （辞書に"b"がない）

・エラー名	ValueError
・説明	関数に渡された引数の型は正しいが、値が無効なときに発生。
・発生例	int("hello") （文字列"hello"を整数に変換できない）

・エラー名	AttributeError
・説明	存在しない機能を使うとしたときに発生。 特にNoneという「何もない」値に対して、何か機能を使うとすると起こりやすい。
・発生例	リストではないNoneに対して、リストのappend()という 「値を追加する機能」を使うとするとエラーになる（None.append()）

・エラー名	ZeroDivisionError
・説明	ゼロで割ろうとしたときに発生。
・発生例	x = 5 / 0 （ゼロで割ろうとした）

・エラー名	ModuleNotFoundError
・説明	インポートしようとしているモジュールが見つからないときに発生。
・発生例	<pre>import non_existent_module</pre> （存在しないモジュールをインポートしようとした）

・エラー名	ImportError
・説明	モジュールは見つかったが、指定された関数やクラスが見つからないときに発生。
・発生例	<pre>from math import non_existent_function</pre> （存在しない関数をインポートしようとした）

・エラー名	FileNotFoundError
・説明	存在しないファイルを開こうとしたときに発生。
・発生例	<pre>open('non_existent_file.txt')</pre> （存在しないファイルを開こうとした）