

# 画面設計図

# 画面一覧(1)

## 1 未ログイン時

1.1 ログイン

1.2 新規アカウント登録

※画面設計はdraw.ioで作成しました。本スライドには画像として添付しております。一部見づらい箇所は、作成元のdraw.ioのリンクよりご確認お願いいたします。

[画面設計draw.io](#) (draw.ioで開いてください)

# 画面一覧(2)

## 2. ログイン時

- 2.1 商品一覧(トップ画面)
- 2.2 商品詳細
- 2.3 商品出品
- 2.4 商品編集
- 2.5 商品削除確認
- 2.6 マイページ
- 2.7 お気に入り
- 2.8 出品した商品
- 2.9 購入意思表示を示した商品
- 2.10 購入意思表示を受けた商品
- 2.11 名前の変更
- 2.12 表示名の変更
- 2.13 メールアドレスの変更
- 2.14 パスワードの変更

[補足]商品ステータスについて

## 3. 共通

- 3.1 ご利用のルール

※画面設計はdraw.ioで作成しました。本スライドには画像として添付しております。一部見づらい箇所は、作成元のdraw.ioのリンクよりご確認お願いいたします。

[画面設計draw.io](#) (draw.ioで開いてください)

# 画面ベースデザイン

- ・保護者に親しみやすい柔らかなカラー調を採用
- ・淡いミントカラーをベースのイメージに、ボタンカラー、リンクカラーを設定



マイページ 出品  ログアウト

コンテンツ

ご利用のルール


# 1.1 ログイン画面

The screenshot shows a login form within a rounded rectangular frame. At the top left is a logo featuring a pink shop stall icon and the text '園フリマ' (Yard Flea Market) in green, with the subtitle '～おしゃれな古物、園モノ販売～' below it.

The main area contains the following elements:

- A large rounded rectangular input field labeled "ログイン" (Login).
- Two smaller rectangular input fields: one for "メールアドレス" (Email Address) and one for "パスワード" (Password).
- A teal-colored button labeled "ログイン" (Login) centered below the input fields.
- A callout box to the right of the teal button containing the text "成功: トップ画面へ遷移" (Success: Redirect to Top Page) and "失敗: ログイン画面へリダイレクト" (Failure: Redirect back to Login Page).
- A link labeled "アカウントを新規登録する" (Create New Account) located below the teal button.
- A callout box at the bottom right containing the text "アカウント登録画面へ遷移" (Redirect to Account Registration Page), with an arrow pointing from the "アカウントを新規登録する" link to this box.
- At the very bottom, there is a link labeled "ご利用のルール" (Terms of Use).

## 1.2.1 新規アカウント登録画面



新規アカウント登録

名前

表示名(ニックネーム)

メールアドレス

メールアドレス(確認)

続

ご利用のルール

## 1.2.2 新規アカウント登録画面

園フリマ  
～次に製品、園グッズ～

続  
・  
・

新規アカウント登録

パスワード

パスワード(確認)

所属園

認証コード

プルダウンで選択式

所属園の認証コードと一致でアカウント登録成功

成功: トップ画面へ遷移  
失敗: エラーを表示

登録


ログイン画面はこちら

ログイン画面へ遷移


ご利用のルール

```
graph TD; Start[「園フリマ」] --> Input[「新規アカウント登録」]; Input --> Password[「パスワード」]; Input --> Confirm[「パスワード(確認)」]; Input --> School[「所属園」]; Input --> Code[「認証コード」]; School --> Success[「所属園の認証コードと一致でアカウント登録成功」]; Code --> Success; Success --> Register[「登録」]; Register --> Top[「成功: トップ画面へ遷移」]; Register --> Error[「失敗: エラーを表示」]; Error --> Login[「ログイン画面へ遷移」]; Login --> LoginText[「ログイン画面はこちら」];
```

## 2.1 商品一覧(トップ画面) (画面設計の変更に伴い削除予定)



## 2.1.1 商品一覧(トップ画面)



## 2.2 商品詳細(画面設計の変更に伴い削除予定)

The diagram illustrates a product detail page for a school uniform (制服) on a platform called "園フリマ".

**Top Navigation:** マイページ (My Page), 出品 (Sell), Logout.

**Product Information:**

- 商品名 (Product Name): 夏制服 120
- カテゴリ: 制服
- サイズ: 120
- 状態: 未使用に近い (Near New)
- 価格: ¥ 3000
- 写真 (Photo): A large placeholder box labeled "写真". Below it are three smaller placeholder boxes.
- 商品説明 (Product Description): A long text area containing multiple "説明" (Description) entries.
- コメント (Comments): (2) comments available.
- 商品へのコメント (Comment on Product): A text input field for leaving a comment.
- お気に入りへ追加 (Add to Favorites): A button to add the item to your favorites.
- コメントを送信できる (Comments can be sent): A note indicating the functionality to send comments.
- コメント送信 (Send Comment): A button to send a comment.


**User Interaction:**

- A callout box notes: "自分の商品には表示しない 意思表示済みの場合は、「購入意思表示済み」と表示する" (If your own item has 'Purchase Intention Marked' displayed, it means 'Purchase Intention Marked').
- An annotation "太郎ママ" points to the "太郎ママ" entry in the comment section.
- An annotation "購入意思表示済み" points to the "Purchase Intention Marked" status in the comment section.

**Bottom Section:**

- 表示名: コメントコメントコメントコメントコメント (Display Name: Comment Comment Comment Comment Comment)
- ご利用のルール (Terms of Use)

## 2.2 商品詳細



## 2.2 商品詳細 ボタンイメージ

出品者の場合

体操服

¥1,500

販売中

出品者: 太郎PAPA

カテゴリ: 体操服 サイズ: 100 状態: 未使用に近い

編集

削除

購入検討者の場合

5

¥15,000



販売中

出品者: JIRO

カテゴリ: その他 サイズ: Free 状態: 未使用に近い

購入意思を取り消す

出品者: JIRO

カテゴリ: その他 サイズ: Free 状態: 未使用に近い

購入意思表示を送る

## 2.3 商品出品



マイページ 出品  ログアウト

<戻る  
一つ前の画面に戻る

商品情報

商品名

価格

カテゴリ  
制服 体操服 鞄 その他

ラジオボタン

サイズ  
80 90 100 110 120 130 140 140以上 S M  
L LL Free

状態  
新品,未使用 未使用に近い 目立った傷や汚れなし  
やや傷や汚れあり 全体的に状態が悪い

.

.

続

ご利用のルール

## 2.3 商品出品

マイページ 出品 ログアウト

商品情報

将来的に表示順の制御を実装する可能性を考慮してdisplay\_orderカラムを設ける  
初期実装では複雑な機能の提供はしない

商品情報

メイン写真  
このエリアのproduct\_images.idはproduct.main\_product\_image\_idに入る

サブ写真  
3枚アップロード可能。  
クリックすると自分のフォルダから  
画像を複数選択できる  
display\_order=1~3に設定

商品情報

画像  
メイン

サブ  
1枚目

2枚目

3枚目

説明

テキストエリア

出品

商品のステータスを「販売中」に設定  
マイページの出品した商品に遷移

ご利用のルール

## 2.4 商品編集

園フリマ  
～次に来る、園グッズへ～

マイページ 出品 ログアウト

<戻る

一つ前の画面に戻る

### 商品編集

商品名

価格


サイズ  
80 90 100 110 120 130 140 140以上  
S M L LL Free

カテゴリ  
制服 体操服 鞄 その他

状態  
新品、未使用 未使用に近い 目立った傷や汚れなし  
やや傷や汚れあり 全体的に状態が悪い

既存データ入力済みで表示

## 2.4 商品編集



## 2.5 商品削除

園フリマ  
〜おもちゃ、園グッズへ〜

マイページ 出品  ログアウト

<戻る

商品削除

以下の商品を本当に削除しますか？

商品名: 体操服

メイン写真

\*この操作は取り消せません。

[キャンセル](#) [はい、削除します](#)


[ご利用のルール](#)

## 2.6 マイページ(画面設計の変更に伴い削除予定)

The screenshot displays the 'My Page' section of a website titled '園フリマ' (Garden Flea Market). The page includes the following elements:

- User Profile:** 山田花子 (Name), 太郎ママ (Display Name), ひまわり幼稚園 (Affiliated Garden), sample@test.com (Email Address), and a masked password.
- Links:**
  - マイページ** (My Page) link.
  - 出品** (Listings) link.
  - Logout** button.
  - アカウント情報の変更** (Change Account Information) link.
  - パスワードの変更** (Change Password) link.
  - アカウント情報の変更へ遷移** (Move to Account Information Change) button.
  - パスワードの変更へ遷移** (Move to Password Change) button.
  - 出品した商品へ遷移** (Move to Listed Items) button.
  - 購入意思を示した商品へ遷移** (Move to Items with Purchase Intent) button.
  - 購入意思を受けた商品へ遷移** (Move to Items Received Purchase Interest) button.
  - 購入意思を示した商品へ遷移** (Move to Items with Purchase Intent) button.
  - 購入意思を受けた商品へ遷移** (Move to Items Received Purchase Interest) button.
- Footer:** ご利用のルール (Usage Rules).

## 2.6 マイページ



## 2.7 お気に入り(画面設計の変更に伴い削除予定)

The screenshot shows a user interface for a Japanese auction site. At the top, there is a logo for "園フリマ" (Garden Flea Market) with the tagline "～おしゃれな古物、園グッズ～". The top navigation bar includes links for "マイページ" (My Page), "出品" (List), a user icon, and a red "Logout" button.


The main content area displays a list of favorite items. Each item entry includes a thumbnail image labeled "写真" (Photo), the item's name "商品名", its price "価格", and a detailed description "商品説明".

Annotations and interactions shown in the diagram:


- A large rounded rectangle surrounds the entire list of items.
- An arrow labeled "お気に入り" (Favorite) points from the left side of the list towards the top right.
- A purple button labeled "商品詳細へ遷移" (Move to Product Details) is positioned above the first item.
- A blue button labeled "購入意思表示を送る" (Send Purchase Intent) is positioned next to the first item.
- A red "X" mark is placed next to the "購入意思表示を送る" button.
- A red "X" mark is placed next to the "商品のステータスを表示" (Show Item Status) button.
- A red "X" mark is placed next to the "お気に入りから削除" (Delete from Favorites) button.
- Callouts highlight specific status indicators:
  - "商品のステータスが販売中に表示" (Item status displayed as for sale)
  - "商品のステータスを表示" (Show Item Status)
  - "他の方と取引中" (Trading with others)
  - "売却済" (Sold)
- A button labeled "<戻る" (Return) with the sub-label "一つ前のページに戻る" (Return to the previous page) is located at the top left of the list.
- A button labeled "マイページ" (My Page) is located at the top center of the list.
- A button labeled "出品" (List) is located at the top center of the list.
- A red "Logout" button is located at the top right of the list.

At the bottom of the screen, there is a link labeled "ご利用のルール" (Usage Rules).


## 2.7 お気に入り




## 2.8 出品した商品(画面設計の変更に伴い削除予定)



## 2.8 出品した商品



## 2.9 購入意思表示を示した商品(画面設計の変更に伴い削除予定)



# 2.9 購入意思表示を示した商品

The diagram illustrates a mobile application interface for a marketplace. At the top, there is a header with a logo, a search bar containing the text "[共通] 写真、商品名、商品、価格、商品ステータス、出品日時、意思表示日時", and various navigation buttons like 'ページ', '出品', 'ログアウト', and a heart icon.

The main content area shows a list of items under the heading "購入意思を示した商品". Each item includes a thumbnail, the item name, a detailed description, price (¥300), a status indicator (e.g., "販売中" with a red 'X' or "取引中" with a yellow circle), and the date information "出品日時: 2025年10月10日 9:30 / 意思表示日時: 2025年10月15日 9:30".


On the left side, there is a sidebar with a back button "一つ前の画面に戻る" and a list of navigation items:

- <戻る
- マイページ >
- お気に入り >
- 出品した商品 >
- 購入意思を示した商品 >
- 購入意思を受けた商品 >
- 名前の変更 >
- 表示名の変更 >
- メールアドレスの変更 >
- パスワードの変更 >


At the bottom, there are two boxes summarizing the behavior for different status cases:

- 取引中の場合: "自分が取引中: 削除ボタン非表示、「あなたが取引中です」と表示" and "自分以外が取引中: 削除ボタン表示、「他のユーザーと取引中」と表示"
- 売却済の場合: "自分が購入: 削除ボタン非表示、「あなたが購入しました」と表示" and "自分以外が取引中: 削除ボタン表示、「他のユーザーに売却されました」と表示"

## 2.10 購入意思表示を受けた商品(画面設計の変更に伴い削除予定)



## 2.10 購入意思表示を受けた商品



# 2.11 名前の変更

The screenshot shows a user interface for changing a name on a platform called "Yarden Frima".

**Header:** フリマ (Frima) - A shop icon, a green banner with the text "园フリマ" (Yarden Frima), and the subtitle "〜おもちゃ、園グッズへ〜".

**Top Right:** マイページ (My Page), 出品 (List), a heart icon, and ログアウト (Logout).

**Left Sidebar (Menu):**

- 一つ前の画面に戻る (Return to previous screen)
- <戻る (Back)
- マイページ >
- お気に入り >
- 出品した商品 >
- 購入意思を示した商品 >
- 購入意思を受けた商品 >
- 名前の変更 >
- 表示名の変更 >
- メールアドレスの変更 >
- パスワードの変更 >

**Main Content:**

名前の変更 (Name Change)

現在の名前 (Current Name): 山田太郎

変更後の名前 (New Name): 山田太郎

**Buttons:**

- 更新 (Update) - A green button.
- 更新後マイページヘリダイレクト (Redirect to My Page after update) - A box containing a link.

**Footer:** ご利用のルール (Terms of Use)

# 2.12 表示名の変更

The screenshot shows a user interface for changing a display name. At the top, there is a logo for "園フリマ" (Garden Flea Market) with the subtitle "〜おもちゃ、園グッズへ〜". On the right side of the header are links for "マイページ" (My Page), "出品" (List), a heart icon, and a red "ログアウト" (Logout) button.

The main content area has a large rounded rectangle containing several sections:

- A left sidebar with a back arrow labeled "一つ前の画面に戻る" (Return to previous screen) and a "戻る" (Back) button.
- A title "表示名の変更" (Change Display Name).
- Current display name: "現在の表示名 太郎パパ".
- New display name input field: "変更後の表示名" (New display name) containing "太郎パパ".
- An "更新" (Update) button in a green box.
- A box below the update button labeled "更新後マイページヘリダイレクト" (Redirect to updated My Page) with an arrow pointing to the "更新" button.
- A bottom navigation bar with a link "ご利用のルール" (Usage Rules).

# 2.13 メールアドレスの変更

The screenshot shows a user interface for changing email address. At the top, there is a navigation bar with a logo, 'マイページ' (My Page), '出品' (Listings), a heart icon, and a red 'ログアウト' (Logout) button. Below the navigation, a large rounded rectangle contains the main content area.

**Content Area:**

- Left sidebar menu:** A vertical list of options with arrows:
  - マイページ >
  - お気に入り >
  - 出品した商品 >
  - 購入意思を示した商品 >
  - 購入意思を受けた商品 >
  - 名前の変更 >
  - 表示名の変更 >
  - メールアドレスの変更 >** (This option is highlighted with a green border)
  - パスワードの変更 >
- Current Email Address:** 現在のメールアドレス `jiro@example.com`
- New Email Address:** 変更後のメールアドレス
- Update Button:** A green button labeled '更新' (Update).
- Post-update Message:** A box containing the text '更新後マイページへリダイレクト' (Redirect to My Page after update).

**Bottom Navigation:**

ご利用のルール

# 2.14 パスワードの変更

The screenshot shows a user interface for changing a password on a platform called "園フリマ" (Garden Flea Market). The top navigation bar includes links for "マイページ" (My Page), "出品" (List), a heart icon, and "ログアウト" (Logout).

The main content area is titled "パスワードの変更" (Change Password). It features three input fields: "現在のパスワード" (Current Password), "新しいパスワード" (New Password), and "新しいパスワード(確認)" (Confirm New Password). Below these fields is a green button labeled "更新" (Update). A callout box points to this button with the text "更新後マイページヘリダイレクト" (Redirect to My Page after update).

To the left, a sidebar lists various account management options, each preceded by a right-pointing arrow:

- マイページ
- お気に入り
- 出品した商品
- 購入意思を示した商品
- 購入意思を受けた商品
- 名前の変更
- 表示名の変更
- メールアドレスの変更
- パスワードの変更

At the bottom of the page, there is a link labeled "ご利用のルール" (Terms of Use).

## 2.9 アカウント情報の変更(画面設計の変更に伴い削除予定)

The screenshot shows a user interface for account information modification. At the top, there is a logo for '園フリマ' (Garden Flea Market) with the subtitle '～おもちゃ、園グッズ～'. On the right side of the header are links for 'マイページ' (My Page), '出品' (List), a square icon, and 'Logout'. Below the header, the main content area has a rounded rectangular border. Inside, there is a back button labeled '<戻る' (Back) with the sub-instruction '一つ前の画面に戻る' (Return to the previous screen). The title 'アカウント情報の変更' (Account Information Change) is centered above three input fields: '名前' (Name), '表示名' (Display Name), and 'メールアドレス' (Email Address). A green '更新' (Update) button is located below these fields. At the bottom of the page, there is a link 'パスワードの変更はこちら' (Change password here) and a button 'パスワード編集画面へ遷移' (Move to password edit screen) with an arrow pointing to it. The bottom-most part of the page contains a link 'ご利用のルール' (Usage rules).

## 2.10 パスワードの変更(画面設計の変更に伴い削除予定)

The screenshot shows a web page with a header in Japanese. The header includes a logo for "園フリマ" (Garden Flea Market) with a small illustration of a stall, and links for "マイページ" (My Page), "出品" (List), a user icon, and "Logout".

The main content area is titled "パスワードの変更" (Password Change). It contains three input fields: "現在のパスワード" (Current Password), "新しいパスワード" (New Password), and "新しいパスワード(確認)" (Confirm New Password). Below these fields is a green "更新" (Update) button. At the bottom of the form, there is a link "アカウント情報の変更はこちら" (Change account information here) with an arrow pointing to a "アカウント情報変更画面へ遷移" (Move to account information change screen) button.

Annotations on the left side of the form include a button labeled "一つ前の画面に戻る" (Return to the previous screen) with an arrow pointing to it, and a large rounded rectangle enclosing the entire form area.

At the bottom of the page, there is a link "ご利用のルール" (Usage Rules).

# 3.1 ご利用のルール

※文面詳細は企画書ドキュメント内のご利用のルールタブからご確認お願いします。



マイページ 出品  ログアウト

## ご利用のルール

園フリマは、同じ園に通う保護者同士が安心して園用品を譲り合える場です。  
気持ちの良いお取引のために、以下のルールを守ってご利用ください。

- 1. 利用者について**

本アプリは、認証コードによって所属園が確認された保護者の方のみが利用できます。  
アカウント情報はご自身の責任で管理してください。
- 2. 出品できるもの**

原則として、ご自身が所属する（または過去に所属した）園で使用する中古の園用品（制服、体操服、学用品など）に限ります。  
状態（汚れ、傷など）は正確に記載し、写真は実物に近いものを掲載してください。
- 3. コミュニケーション**

コメント機能は、商品の質問や状態確認、取引の相談に利用してください。  
丁寧な言葉遣いを心がけ、お互いに配慮のあるやり取りをお願いします。  
個人情報（住所、電話番号など）の交換は慎重に行い、必要最低限に留めてください。
- 4. 取引の進め方**

購入を希望する場合は「購入意思表示」ボタンを押してください。  
出品者は、購入希望者の中から取引相手を選び、コメント欄で連絡を取り合って、受け渡し方法などを相談してください。  
(交渉中は他の人から見えないようになります)  
実際の現金の支払い、商品の受け渡しは、アプリ外で当事者同士で行ってください。
- 5. 受け渡し・支払い**

受け渡し場所や日時は、双方の合意のもと、安全な方法で決定してください。（例：園の行事の際、近隣の公共施設など）  
商品の状態は、受け渡し時に必ず確認してください。  
取引完了後は、出品者は速やかにステータスを「取引完了」に変更してください。
- 6. 禁止事項**

園に関係のない物品の出品、営利目的での利用。  
虚偽の情報（状態、サイズ等）の記載。  
他の利用者への誹謗中傷、迷惑行為。  
法令や公序良俗に反する行為。
- 7. 免責事項**

園フリマは、あくまで保護者間の取引の「場」を提供するものです。  
商品の状態、代金の支払い、受け渡しなど、取引に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決をお願いします。  
運営は責任を負いかねます。

**ご利用のルール**

# [補足]商品ステータスについて

商品は以下の3つのステータスを持ち、商品の販売ステータスを管理します。

- ・販売中: 商品出品時のデフォルトのステータス
- ・取引中: 「購入意思表示を受けた商品一覧」から出品者が意思表示者を選び、取引を開始した際のステータス
- ・売却済: 実際に商品の受け渡しなどが終わった際に「購入意思表示を受けた商品一覧」から出品者が取引完了した際のステータス

