```
1: # shellcheck shell=bash
   3: # Instellingsbestand voor Ubuntu 12.04 LTS desktop.
   4: #
   5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
   6: # Auteursrecht (c) 2020-2021 Karel Zimmer.
   7: # GNU Algemene Publieke Licentie <a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl.html">https://www.gnu.org/licenses/gpl.html</a>.
   8: #
   9: # RelNum=02.12.05
  10: # RelDat=2021-05-03
  13: # Herhaaldelijk uitvoeren leidt steeds tot hetzelfde resultaat; idempotentie.
  14:
  15: ## Als 1e uitvoeren! ##
  16: #1
  17: #2 Unity instellen
  18: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
  19: gsettings reset com.canonical.Unity.Launcher favorites
  20: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-date true
  21: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-day true
  22: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
  23: qsettings set org.qnome.desktop.screensaver lock-enabled false
  24: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
  25: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
  26: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
  28: #3 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan via een klik op Activiteiten, zoek
           geb en klik achter Instellingen op Gebruikers.
  29: #3
  30: #3 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
  31: #3
           aanmeldfoto of neem een foto indien mogelijk.
  32: #3 3. Sluit Gebruikers af.
  33: #4
  34: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
  35: #4 qsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-date true
  36: #4
           gsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-day true
  37: #4 gsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
  38: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
  39: #4
         gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
  40: #4
         gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
  41: #4
           gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
  42: ## Als 1e uitvoeren! ##
  43:
  44:
  45: #1 adquard
  46: #2 AdGuard instellen
  47: :
  48: #3
  49: #3 Voor Google Chrome
  50: #3 =======
  51: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
  52: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
  53: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
  54: #3 4. Klik op Extensie toevoegen.
  55: #3
  56: #3 Voor Firefox
  57: #3 =======
  58: #3 1. Start Firefox webbrowser.
  59: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
  60: #3 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
  61: #3 4. Klik op Toevoegen.
  62: #3 5. Klik op Oké, begrepen.
  63: #4
  64: #4 Voor Google Chrome
  65: #4 =========
  66: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
```

131: #4 ========

```
67: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213®.
   68: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
   69: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
   70: #4
            Verwijderen.
   71: #4
   72: #4 Voor Firefox
   73: #4 =======
   74: #4 1. Start Firefox webbrowser.
  75: #4 2. Ga naar Menu openen \hat{a} \setminus 230^{\circ} > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
   76: #4 3. Klik links op Extensies.
   77: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
   78:
   79:
   80: #1 bitwarden
   81: #2 Bitwarden instellen
   82: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='bitwarden_bitwarden.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher
favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'),
'bitwarden_bitwarden.desktop']"; fi
   83: #3
   84: #3 Ingebruikname van Bitwarden
   85: #3 ==========
   86: #3 1. Start Bitwarden.
   87: #3 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
   88: #3 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
   89: #3 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
   90: #3 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder ge\tilde{\mathbf{A}}«xporteerde wachtwoorden.
   91: #3 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
   92: #3
   93: #3 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de
   94: #3 browser sterk afgeraden.
   95: #3
   96: #3 Dit betekent voor de browser
   97: #3 =========
   98: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
   99: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
  100: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
  101: #3
  102: #3 Voor Google Chrome betekent dit
  103: #3 ==========
  104: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
 105: #3 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
  106: #3
               beheren.
  107: #3
             2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
             3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
  108: #3
  109: #3
             4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
             5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
  110: #3
                te slaan' uit.
  111: #3
  112: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
  113: #3
            1. Klik rechtsboven op Meerâ\213®.
 114: #3
             2. Klik op Instellingen.
 115: #3
             3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
 116: #3
             4. Klik op Geavanceerd (tab).
             5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
 117: #3
 118: #3
               wissen.
 119: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
 120: #3
            1. Ga naar https://bitwarden.com/.
 121: #3
             2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
 122: #3
            3. Klik op Toev. aan Chrome.
 123: #3
            4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
 124: #3
            5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
 125: #3
               1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
 126: #3
                   op 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
 127: #3
                2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
  128: #3
                  Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
  129: #4
  130: #4 Voor Google Chrome
```

```
132: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
  133: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213®.
  134: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
  135: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
 136: #4
            Verwijderen.
 137: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
 138: #4
               gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical. Unity. Launcher favorites | sed --expression="s/'bitwarden_bitwarden.desktop', //g"
 sed --expression="s/, 'bitwarden_bitwarden.desktop'//")"
  139: #4
 140: #4 Voor Firefox
 141: #4 =======
 142: #4 1. Start Firefox webbrowser.
 143: #4 2. Ga naar Menu openen \hat{a} \setminus 230^{\circ} > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
 144: #4 3. Klik links op Extensies.
  145: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
  146: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
              gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'bitwarden_bitwarden.desktop', //g"
 sed --expression="s/, 'bitwarden_bitwarden.desktop'//")"
  148:
  149:
  150: #1 google-chrome
  151: #2 Google Chrome instellen
  152: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='google-chrome.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favori
tes "['google-chrome.desktop', $(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk
-F[ '{print $2}')"; fi
  153: ## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
  154: ## https://extensions.gnome.org
  155: #3
  156: #3 1. Start Google Chrome.
 157: #3 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meerâ\213® > Bladwijzer
s en dan
 158: #3
            Bladwijzers en instellingen importeren.
 159: #3 3. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
 160: #3 4. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
 161: #3 5. Klik op Gnome-shell-integratie
 162: #3 6. Klik op Toev. aan Chrome.
 163: #3 7. Klik op Extensie toevoegen.
 164: #3
 165: #3 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
 166: #3 1. Start Standaardtoepassingen.
            2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
 167: #3
  168: #4
  169: #4 1. Start Google Chrome
  170: #4 2. Ga naar chrome://extensions/
  171: #4 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
  172: #4 4. Start Terminalvenster en voer uit:
                gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites \mid sed --expression="s/'google-chrome.desktop', //g" \mid sed
 --expression="s/, 'google-chrome.desktop'//")"
 174:
 175:
 176: #1 icaclient
 177: #2 Citrix Workspace app instellen
 178: ## Citrix Receiver, ICA Client
 179: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
 180: #3
 181: #3 1. Start een webbrowser.
 182: #3 2. Ga naar het Telewerkportaal en stel vast dat het inloggen werkt.
 183:
 184:
  185: #1 skype
  186: #2 Skype instellen
  187: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='skype_skypeforlinux.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher
favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'),
```

```
'skype_skypeforlinux.desktop']"; fi
  188: #4
  189: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
                qsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(qsettings get com.c
anonical. Unity. Launcher favorites | sed --expression="s/'skype_skypeforlinux.desktop', //g"
 | sed --expression="s/, 'skype_skypeforlinux.desktop'//")"
  191:
 192:
 193: #1 spotify
  194: #2 Spotify instellen
  195: if ! qsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='spotify_spotify_desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favo
rites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'spo
tify_spotify.desktop']"; fi
 196: #3
  197: #3 1. Start Spotify.
  198: #3 2. Aanmelden.
  199: #3 3. Ga naar Edit (Bewerken) en vervolgens naar Preferences (Voorkeuren).
  200: #3 4. Zet Language (Taal) op Nederlands (Dutch).
  201: #3 5. Herstart Spotify.
  202: #4
  203: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
           qsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(qsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'spotify_spotify_desktop', //q" | s
ed --expression="s/, 'spotify_spotify.desktop'//")"
  205:
  206:
  207: #1 zoom
  208: #2 Zoom instellen
  209: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='Zoom.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gs
ettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'Zoom.desktop']
"; fi
  210: #4
  211: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
               qsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(qsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s/'Zoom.desktop', //q" | sed --expres
sion="s/, 'Zoom.desktop'//")"
  213:
  214:
  215: # EOF
  216:
```