```
# shellcheck shell=bash
      # Instellingsbestand voor Debian 10 desktop.
      # Geschreven door Karel Zimmer <<u>info@karelzimmer.nl</u>>.
      # GNU Algemene Publieke Licentie v3 <a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl.html">https://www.gnu.org/licenses/gpl.html</a>.
      # REL_DAT=2020-08-31
      # REL_MSG='Grep gewijzigd'
11
12
      # Herhaaldelijk uitvoeren leidt steeds tot hetzelfde resultaat; idempotentie.
13
14
15
      #1 GSettings - Applicatie-instellingen opslaan en ophalen (favorieten herstellen)
16
      gsettings reset org.gnome.shell favorite-apps
17
      ## ALS EERSTE ##
18
20
      #1 Dash to Dock - Een dok voor de Gnome Shell
21
      gnome-shell-extension-tool --enable-extension=dash-to-dock@micxgx.gmail.com || true
22
23
24
25
      gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dock-fixed true
      gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock extend-height true
      #3 Start Terminalvenster en voer uit:
#3 gnome-shell-extension-tool --disable-extension=<u>dash-to-dock@micxgx.gmail.com</u>
26
27
            gsettings set org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock dock-fixed gsettings reset org.gnome.shell.extensions.dash-to-dock extend-height
      #3
28
29
      #1 AdGuard - Advertentieblokkeerder (browser extensie)
31
32
      #2 Voor Google Chrome:
      #2 1. Start Google Chrome webbrowser.
#2 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
33
34
35
      #2 3. Klik op Toev. aan Chrome.
#2 4. Klik op Extensie toevoegen.
36
37
38
      #2 Voor Firefox:
      #2 1. Start Firefox webbrowser.
      #2 2. Ga naar <a href="https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html">https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html</a>
41
      #2 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.
      #2 4. Klik op Toevoegen.
42
43
      #2 5. Klik op Oké, begrepen.
44
      #3 Voor Google Chrome:
      #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
#3 2. Klik rechtsboven op Meer :.
#3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
45
46
47
48
      #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
49
      #3 Voor Firefox:
51
      #3 1. Start Firefox webbrowser.
52
      #3 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
53
54
      #3 3. Klik links op Extensies.
      #3 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
55
56
      #@alias
57
      #1 Alias - Aliassen definiëren
58
      sed --in-place --expression='s/#alias/alias/g' "$HOME"/.bashrc
      #1 Bitwarden - Een veilige en gratis wachtwoordbeheerder voor al uw apparaten
      if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --regexp='bitwarden_bitward-
      en.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F] '{print $1}')"", 'bitwarden_bitwarden.desktop']"; fi
      #2 Ingebruikname van Bitwarden:
63
      #2 1. Start Bitwarden.
      #2 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
65
      #2 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
#2 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
66
67
      #2 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geëxporteerde wachtwoorden.
68
      #2 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
71
      #2 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de
72
      #2 browser sterk afgeraden.
73
74
      #2
      #2 Dit betekent voor de browser:
75
76
      #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
#2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
      #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
77
      #2 Voor Google Chrome betekent dit:
80
      #2 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
81
            1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
82
      #2
                beheren.
83
             2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
            3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
```

```
4. Klik rechtsboven op tandwielsymbool.
               Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
te slaan' uit.
 86
       #2
87
88
        #2
       #2 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
 89
              1. Klik rechtsboven op Meer :.
       #2
 90
               2. Klik op Instellingen.
               3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
4. Klik op Geavanceerd (tab).
 91
 93
              5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
 94
                  wissen.
        #2 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
 95
 96

    Ga naar <u>https://bitwarden.com/</u>.

              2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
 97
       #2
 98
       #2
               3. Klik op Toev. aan Chrome.

    Klik op loev. aan chrome.
    Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
    Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:

 99
       #2
100
       #2

    Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
op 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.

101
102
103
                   2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
                      Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
104
105
       #3 Voor Google Chrome:
106
       #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
       #3 2. Klik rechtsboven op Meer
107
       #3 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
#3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
108
109
       #3 Verwijderen.
#3 5. Start Terminalvenster en voer uit:
110
111
        #3 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk-
-F"'bitwarden_bitwarden.desktop', " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'bitwarden_bitwarden.desktop'" '{print $1
         $2} ')"
113
       #3
114
        #3 Voor Firefox:
115
       #3 1. Start Firefox webbrowser.
       #3 2. Ga naar Menu openen ≡ > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
116
       #3 3. Klik links op Extensies.
#3 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
117
118
119
120
121
        #1 Citrix Workspace app voor Linux - Telewerken (Citrix Receiver, ICA Client)
122
       xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
       #2 1. Start een webbrowser.
#2 2. Ga naar het Telewerkportaal en stel vast dat het inloggen werkt.
123
124
125
126
       #@google-chrome
       #1 GNOME Shell integration - Integratie van GNOME Shell-extensies voor
127
128
130
        ## webbrowsers; https://extensions.gnome.org
131
        #2 1. Start Google Chrome.
132
       #2 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meer : > Bladwijzers en dan
133
               Bladwijzers en instellingen importeren.
       #2 3. Ga naar <a href="https://chrome.google.com/webstore/category/extensions">https://chrome.google.com/webstore/category/extensions</a>
134
       #2 4. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
#2 5. Klik op Gnome-shell-integratie
#2 6. Klik op Toev. aan Chrome.
#2 7. Klik op Extensie toevoegen.
135
136
137
138
139
140
       #2 Google Chrome als enige browser en e-mail via Google Chrome?
141
        #2 Overweeg het verwijderen van Mozilla Firefox en Thunderbird!
       #2 Start Terminalvenster en voer uit:
#2    rm --force --recursive "$HOME/.mozilla"
#2    rm --force --recursive "$HOME/.thunderbird"
142
143
144
       #3 1. Start Google Chrome
145
       #3 2. Ga naar chrome://extensions/
#3 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
146
147
       148
149
151
       #1 GSettings - Applicatie-instellingen opslaan en ophalen (GNOME aanpassen)
152
        ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
153
        gsettings set org.gnome.desktop.calendar show-weekdate true
       gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-show-date true gsettings set org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage true
154
155
       gsettings set org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click true gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
156
157
        gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large
158
       gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single
        gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock true
160
        gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled true
161
162
        gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length 0
163
        gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
164
        gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action 'interactive'
165
        gsettings set org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode 'tab
```

```
166
         #2 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan een klik op Activiteiten of
         #2 vierkante rasterknop, zoek geb en klik achter Instellingen op Gebruikers.
#2 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
167
168
169
         #2
                  aanmeldfoto (of neem een foto indien mogelijk).
         #2 3. Sluit Gebruikers af.
170
         #3 Start Terminalvenster en voer uit:
171
                  gsettings reset org.gnome.desktop.calendar show-weekdate
172
                  gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-show-date
173
174
                  gsettings reset org.gnome.desktop.interface show-battery-percentage
175
                  gsettings reset org.gnome.desktop.peripherals.touchpad tap-to-click
176
         #3
                  gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
177
         #3
                  gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
178
         #3
                  gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
179
         #3
                  gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.color night-light-enabled
180
         #3
                  gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys max-screencast-length
181
         #3
182
         #3
                  gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
                  gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power power-button-action
183
184
                  gsettings reset org.gnome.Terminal.Legacy.Settings new-terminal-mode
185
186
         #@skype
         #1 Skype - Videogesprekken, chatten, delen, en bellen over het internet
if! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --regexp='skype_skypeforlin-
ux.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps | skypeforlin-
ux.desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps | wk -F] '{print $1}')"", 'skype_skypeforlinux.desktop']"; fi
#3 Start Terminalvenster en voer uit:
187
188
189
         #3 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F"-
'skype_skypeforlinux.desktop', " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'skype_skypeforlinux.desktop'" '{print $1 $2-
190
191
192
         #@spotify
         #1 Spotify - Muziek voor iedereen
193
         if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --regexp='spotify_spotify_desktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "['spotify_spotify_desktop', ""$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps "['spotify_spotify_desktop', ""$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps "['spotify_spotify_desktop', ""$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps "['spotify_spotify_desktop']
194
          rg.gnome.shell favorite-apps | awk -F[ '{print $2}')"; fi
195
         #2 1. Start Spotify.
196
         #2 2. Aanmelden.
         #2 3. Ga naar Edit (Bewerken) en vervolgens naar Preferences (Voorkeuren).
197
198
         #2 4. Zet Language (Taal) op Nederlands (Dutch).
         #2 5. Herstart Spotify.
199
         #3 Start Terminalvenster en voer uit:
200
          #3 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F"-
'spotify_spotify.desktop', " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'spotify_spotify.desktop'" '{print $1 $2} ')"
201
202
203
         #@terminal
204
         #1 Terminal - Start terminal met toetcombinatie Ctrl Alt T
205
206
         #2 1. Ga naar Instellingen > Apparaten > Toetsenbord.
207
         #2 2. Klik onderin op +.
         #2 3. Naam: Terminal en Opdracht: gnome-terminal.
         #2 4. Klik op Sneltoets instellen.
210
         #2 5. Druk op toetcombinatie Ctrl Alt T.
211
         #2 6. Klik op Toevoegen en sluit Toetsenbord af.
212
         #3 1. Ga naar Instellingen > Apparaten > Toetsenbord.
         #3 2. Klik op vergrootglas en zoek 'terminal'.#3 3. Klik op regel met Terminalvenster.#3 4. Klik op Verwijderen en sluit Toetsenbord af.
213
214
215
216
         #@totem
217
218
         #1 Totem - Eenvoudige mediaspeler voor de GNOME-desktop
         if ! gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | grep --quiet --word-regexp --regexp='org.gnome.Totem.d-
         esktop'; then gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F] '{print $1}')"", 'org.gnome.Totem.desktop']"; fi
         #3 Start Terminalvenster en voer uit:
220
          #3 gsettings set org.gnome.shell favorite-apps "$(gsettings get org.gnome.shell favorite-apps | awk -F"-
'org.gnome.Totem.desktop', " '{print $1 $2} ' | awk -F", 'org.gnome.Totem.desktop'" '{print $1 $2} ')"
221
222
223
```