```
# Bestand: setup-Ubuntu-14.10-desktop-algemeen.sh
               Instellingsbestand voor Ubuntu 14.10 desktop algemeen.
3
     Doel:
               Door script setup, zie './setup.sh --help' (aanbevolen).
     Gebruik:
                                                                             #
               In het terminalvenster met script setup via
                './setup.sh setup-Ubuntu-14.10-desktop-algemeen.sh'
6
7
               (aanbevolen).
               Direct in het terminalvenster via
8
9
               'bash setup-Ubuntu-14.10-desktop-algemeen.sh'.
               Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst te
10
               kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster.
11
12
    # Gebruikt: -
    # Auteur: Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl)
13
    # ------ #
    # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 #
15
16
    # Nederland licentie (CC BY-SA 3.0 NL).
    # Bezoek <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/</a> om een kopie te #
17
    # zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons,
18
    # 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
19
    # Versies: 1.0.0 2014-10-11 Eerste versie.
21
    22
    # VERSION_NUMBER=1.6.0
23
    # RELEASE DATE=2015-04-23
24
25
26
    # Voor Gebruikersinstellingen opzoeken zie 'Linux-opdrachten-en-info'.
27
    #-----#
28
    # Gebruikersinstellingen wijzigen
29
    #-----
30
31
    #1 [ 1/9 ] Klokweergave uitbreiden (1/3)
    ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Tijd en datum > Klok (tab).
32
    gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-date true
33
34
    #1 Klokweergave uitbreiden (2/3)
    gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-day true
35
36
          Klokweergave uitbreiden (3/3)
    gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
37
38
    #1 [ 2/9 ] Favoriete programma's in de starter vastzetten
39
    ## Aanpassen via rechtsklik op starter-pictogram > in starter vastzetten
40
    gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "[\
41
    'application://nautilus.desktop','application://firefox.desktop',\
'application://thunderbird.desktop','application://google-chrome.desktop',\
42
43
    'application://keepassx.desktop',
44
45
    'application://libreoffice-writer.desktop',\
46
     application://libreoffice-calc.desktop',\
     application://libreoffice-impress.desktop',\
47
     application://ubuntu-software-center.desktop',\
48
    'application://unity-control-center.desktop',\
49
    'application://gnome-terminal.desktop',\
50
    'unity://expo-icon','unity://devices']
51
52
    #1 [ 3/9 ] Winkelsuggesties in zoekresultaat uitsluiten
53
    ## Aanpassen via Snelzoeker > Toepassingen-lens > Dash plugins > rechtsklik
54
    ## <pluginnaam> > Uitschakelen (vanwege privacy).
55
    gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabled-scopes "[\
56
    'more_suggestions-amazon.scope','more_suggestions-ulms.scope',\
'more_suggestions-populartracks.scope','music-musicstore.scope',\
57
58
    'more_suggestions-ebay.scope','more_suggestions-ubuntushop.scope',\
59
    'more_suggestions-skimlinks.scope']"
60
61
62
    #1 [ 4/9 ] Werkbladwisselaar inschakelen (1/2)
    ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Uiterlijk > Gedrag (tab).
63
64
    gsettings set org.compiz.core:/org/compiz/profiles/unity/plugins/core/ \
65
    hsize 2
              Werkbladwisselaar inschakelen (2/2)
66
    #1
```

```
gsettings set org.compiz.core:/org/compiz/profiles/unity/plugins/core/ \
 68
     vsize 2
 69
     #1 [ 5/9 ] Werkbladachtergrond instellen
 70
     ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Uiterlijk > Uiterlijk (tab).
     gsettings set org.gnome.desktop.background picture-uri \
 72
 73
      file:///opt/wallpapers/Klaproos.jpg
 74
 75
     #1 [ 6/9 ] Schermbeveiliging uitschakelen
     ## Aanpassen via Systeeminstellingen > Helderheid en vergrendelen.
 76
 77
     gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
 78
 79
     #1 [ 7/9 ] Enkelklik om te openen activeren
     ## Aanpassen via starter Bestanden > Bestanden > Voorkeuren > Gedrag (tab).
 80
     gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
 81
 82
     #1 [ 8/9 ] Reclames blokkeren - Adblock Plus (1/2)
 83
     ## Voeg toe via Firefox webbrowser > Extra > Add-ons > Add-ons verkrijgen,
 84
     ## zoek op adblock, installeer Adblock Plus.
 85
             https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/1865/\
     addon-1865-latest.xpi
 88
              --output-document=/tmp/addon-1865-latest.xpi
 89
                Reclames blokkeren - Adblock Plus (2/2)
     firefox /tmp/addon-1865-latest.xpi
 90
 91
 92
     #1 [ 9/9 ] Mijn schijf in de cloud - Google Drive
     bash setup-google-drive.sh
 94
 95
     #3
                                       Google Drive
 96
     #3
 97
     #3
                * Instellen:
               * - Voor het instellen van Google Drive voer uit:* ./setup.sh --info setup-google-drive.sh
 98
     #3
 99
     #3
                *----*
     #3
100
101
102
     #3
                *_____*
     #3
103
                                         Gebruiker inrichten
104
     #3
     #3
105
              * 1. Pas de aanmeldfoto van de gebruiker aan via de Snelzoeker,
     #3
106
                      zoek geb en klik op Gebruikersaccount.
107
     #3
                      Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en
108
     #3
             * Sluit Gebruikersaccount a

* 2. Start Firefox webbrowser.

* 2.1 Stel bet periors
109
     #3
                      selecteer <aanmeldfoto> (of neem een foto indien mogelijk). *
     #3
                      Sluit Gebruikersaccount af.
110
111
     #3
112
     #3
                      2.1 Stel het papierformaat in via menu (rechtsboven) >
                          Afdrukken > Pagina-instellingen > Papiergroote > A4.
113
     #3
114
                          Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten.
     #3
                      2.2 Activeer enkelklik om het internetadres te selecteren
115
     #3
     #3
                          via adres <u>about:config</u> en typ achter Zoeken click.
116
117
     #3
                          Dubbelklik op de regel browser.urlbar.clickSelectsAll
     #3
                          (de waarde wordt true).
118
                      2.3 Stel de startpagina in via menu > Voorkeuren > Algemeen.*
119
     #3
     #3
                      2.4 Wijzig PDF-lezer via Bewerken > Voorkeuren >
120
     #3
121
                          Toepassingen.
     #3
                          Zoek pdf en achter Portable Document Format (PDF)
122
     #3
123
                          selecteer Documentweergave gebruiken (Standaard).
                * 3. Start Mozilla Thunderbird E-mail/nieuws.
124
     #3
     #3
                      3.1 Stel het papierformaat in via Bestand > Pagina-
125
126 #3
                          instellingen > Papiergroote > A4 en klik op Toepassen.
    #3
                      3.2 Verstuur een test-E-mail.
127

* 3.2 Verstuur een test-E-mail.
* 4. Open een LibreOffice-toepassing of LibreOffice-document.
* 4.1 Maak documenten standaard aan in het Microsoft-format
* via Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.

    #3
128
129 #3
                      4.1 Maak documenten standaard aan in het Microsoft-formaat *
130 #3
                          via Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
131 #3
                          Selecteer onder Standaard bestandsindeling en
    #3
                          ODF-instellingen:
132
```

```
133
       #3
                                 Documenttype
                                                      Altijd opslaan als
134
       #3
                                 Tekstdocument Microsoft Word 2007/2010/2013 XML * Werkblad Microsoft Excel 2007/2010/2013 XML * Presentatie Microsoft PowerPoint 2007/2010/2013 XML *
       #3
135
       #3
136
137
       #3
                            4.2 Klik op OK en sluit LibreOffice af.
138
       #3
                     * 5. Wijzig de standaardtoepassingen via de Snelzoeker, zoek det *
139
       #3
                          en klik op Details. Klik links op Standaardtoepassingen.
Achter Muziek en Video selecteer VLC Media Player.
140
       #3
141
       #3
                     * Sluit Details af.
142
       #3
143
       #3
144
145 # Einde instellingsbestand.
```