


WINDOWS XP

Para iniciar esta instalación se nos hace entrega del PC Lenovo, con su gabinete y sus respectivos cables con una capacidad de 1 TB en su disco duro


PASO 1: Empezamos poniendo el CD en la unidad óptica DVD luego de esto apagamos el computador y lo volvemos a prender

PASO 2: Al prenderlo presionamos la tecla F10 para ir directo al BIOS


PASO 3: Luego de lo anterior buscamos la opción STORAGE y de la lista que nos aparece elegimos Boot Order y verificamos que la opción ATAPI CD-ROM Drive este de primeras en la lista que nos aparece y le damos F10 para guardar los cambios



Ahora vamos a la opción que dice file y en la lista de opciones elegimos la que dice Save Changes and Exit y le damos F10 nuevamente





PASO 4: Después de lo anterior el equipo se reiniciará y nos mostrará el siguiente mensaje:




Así que presionamos cualquier tecla rápidamente para iniciar el proceso de instalación

PASO 5: Ahora nos aparecerá la pantalla azul y esperamos un poco a que cargue y nos mostrara el siguiente mensaje y aquí podremos elegir entre las tres opciones que nos muestran, pero en nuestro caso vamos a seguir la instrucción de la primera opción la cual dice que presionemos la tecla ENTER para iniciar la instalación del Windows XP




PASO 6: A continuación, nos mostrará el contrato de licencia y le daremos la tecla F8 para aceptar



PASO 7: En este paso nos mostrara dos opciones:

La primera si queremos reparar Windows y la segunda si queremos instalar desde cero, como nosotras elegimos la segunda presionamos ESC. Y después nos mostrara las particiones y recordemos que para desplazarnos utilizaremos las flechas de arriba y abajo




PASO 8: Luego de lo anterior vamos a asignar una partición de 300 MB y la otra de 700 MB


Así que la partición1 la eliminaremos presionando la letra D

C: Partición1 [NTFS]	400001 MB < 396071 MB libres>
D: Partición2 [NTFS]	553858 MB < 553776 MB libres>
Espacio no particionado	8 MB


Y también presionaremos la tecla ENTER



Y para eliminarla definitivamente damos clic en la tecla L




Y ya nuestra partición quedara eliminada




Ahora haremos los mismos pasos anteriores para eliminar, pero ahora lo hacemos con la partición2

Seguidamente de los pasos anteriores nos aparecerá la siguiente




Como podemos ver tenemos que crear nuevas particiones así que creamos la primera dando clic en la tecla C

Esta partición será de 300 MB y le daremos ENTER para crearla




En la siguiente imagen podremos ver cómo se creó una nueva partición




Ahora creamos la segunda partición, pero a este si le dejamos la cantidad que ya se encuentra, es decir los 653856 MB y le damos ENTER




Y ya podemos ver como nuestras dos particiones fueron creadas y también nos creó un espacio de 8MB estos para el sistema




A continuación, nos ubicamos en la partición C para instalar y le damos ENTER



Y ahora la formateamos y entre las dos opciones que nos dan elegimos la primera que es para formateo rápido y le damos ENTER



Y ahora esperamos a que cargue:




PASO 9: Después de lo que hicimos anteriormente el equipo se reiniciará


Y luego se empezará la instalación del Windows XP aquí debemos esperar un poco a que cargue todo



Aquí nos muestra su contrato de licencia así que le damos en aceptar y le damos en Siguiente





Y seguimos esperando mientras termina este proceso





PASO 10: Como siguiente paso el equipo se reiniciará otra vez y nos mostrara nuevamente el mensaje “Presione cualquier tecla para iniciar desde el CD” pero aquí no le presionaremos ninguna tecla ya que si lo hacemos nuevamente todo el proceso de instalación se volverá a iniciar así que no le damos clic a nada y esperamos a que cargue, y luego de esto el equipo se empezara a configurar



PASO 11: A continuación, nos pedirá crear una cuenta, nos da la opción de crear varias, pero nosotras decidimos solo crear una llamada Aprendiz y aquí nos da la bienvenida ya que ya se instaló Windows XP



PASO 12: Ahora nos queda instalar todos los programas a nuestro sistema, aquí instalamos el office 2007 que en nuestro caso nos pidió clave de producto así que ingresamos la clave que teníamos para activar el office, también instalamos Google Chrome, Adobe Reader, y el WinRAR



PASO 13: Y ya como ultimo paso nos queda revisar las particiones del disco en MI PC y para mirar los controladores también es en MI PC damos clic derecho, propiedades y le damos en Hardware y aquí podremos ver los controladores del equipo

