



## Windows 10

Paso 1: Después de verificar que se encuentre bien el portatil, se conecta en el puerto USB el disco que tiene la Ventoy donde se encuentra el Windows 10 y se verifica que la imagen ISO se encuentre ahí.



Paso 2: Se reinicia el portátil y presionamos la tecla F10 para entrar a la BIOS. Se selecciona en la parte superior la opción Avanzado luego Opciones de Inicio, damos clic y bajamos hasta donde dice Orden de inicio y ponemos CD-ROM como primera opción. Damos F10 para guardar




Paso 3: El portátil se reinicia y presionamos F9 para poder iniciar la instalación de Windows. Nos abre en Boot Options y damos clic en el EXTERNAL USB HARD DRIVE que es el primer dispositivo de arranque. Se abre la ventana del Ventoy, y seleccionamos el Windows 10 (de las opciones que aparecen, seleccionamos Win 10 MX x64).




Paso 4: Damos clic en la Segunda opción “Boot in wimboot mode” y se abre una ventana Negra y después nos aparecerá el logo de Windows, esperamos a que cargue




Paso 5: Se abre la ventana de instalación de Windows 10. Comenzamos con la configuración de instalación, seleccionamos el país e idioma que se va a requerir, presionamos el botón Siguiente, luego Instalar ahora. Esperamos a que cargue




Paso 6: Despu s nos pide la clave del producto, pero la vamos a Omitir (En la opci n no tengo una clave del producto). Seguido de esto, nos va aparecer una lista de opciones de los tipos de imagen del Windows 10 de la cual vamos a escoger Windows PRO y clic en Siguiente




Paso 7: Aceptamos los t rminos y condiciones y damos clic en la opci n Personalizada: instalar solo Windows (avanzado). Se mostrar n las particiones del disco. Aqu  podremos eliminar las particiones antiguas y crear nuevas. No debemos modificar las que pertenecen a Ventoy.




Paso 8: Luego de eliminar las dos particiones principales, vamos a crear una partición principal con el tamaño adecuado (En este caso vamos a usar la mitad del Nuestro disco de 500GB, asi que ponemos 250000 MB). Aplicamos los cambios y formateamos la partición. Luego creamos la segunda con el espacio restante y también formateala.




Paso 8: Ahora seleccionamos la otra partición restante, damos clic en “Nuevo” y le asignamos el valor que por defecto el sistema arroja (que es la capacidad restante del disco), aplicamos y formateamos.




Paso 9: Despu s de este proceso, seleccionamos la partici n inicial y damos clic en "Siguiente" y "Aceptar". Esperamos a que cargue el proceso de instalaci n (esto puede tardar varios minutos).




Paso 10: Despu s, personalizamos nuestro equipo, lo conectamos a una red WiFi y nos pide iniciar sesi n. Creamos una nueva cuenta, ingresamos usuario y contrase na, damos clic en "Aceptar" y esperamos a que cargue.




Paso 11: Nos puede aparecer un mensaje o ventana adicional del sistema, pero la omitimos también. Con esto se finaliza la instalación del sistema operativo Windows 10.



Paso 12: Procedemos a instalarle un Office, en este caso el 2013, el cual pasamos por medio del disco a la carpeta de Documentos, despues vamos a la setup para instalarlo. Luego de instalarlo lo activamos por medio del codigo shell por Windows power shell, y despues de hacer este proceso podremos ver el office activado



Paso 13: En el disco también teníamos los programas de WinRAR, Adobe Reader y Google Chrome. Desde el disco los copiamos a Documentos e instalamos cada uno.



	Microsoft Corporation	1,31 MB
	Google Chrome	5/11/2025
	Grabadora de voz Microsoft Corporation	6/11/2025

Paso 14: Por último, verificamos que las particiones del equipo hayan quedado bien, y revisamos que la activación del windows en donde tambien se hizo la activación por medio del siguiente código (`irm https://get.activated.win | iex`) en Windows power shell, haya quedado bien y con esto finaliza la instalación del portátil

