


## WINDOWS 11 PRO


En esta instalación volvimos nuevamente a dejar el portátil con el mismo sistema operativo con el que nos lo entregaron el cual fue el Windows 11 pro

**PASO 1:** Como primer paso prendemos el equipo, conectamos la Ventoy y verificamos que el portátil lo lea, luego de verificar esto lo apagamos


**PASO 2:** Luego de apagarlo presionamos la tecla F10 para ir a la BIOS y vamos a donde dice avanzado, luego a opciones de inicio y verificamos que la opción CD-ROM (USB) este de primer lugar en la lista, y luego de mirar que si lo está guardamos los cambios y el equipo se reiniciara nuevamente




**PASO 3:** Cuando se vuelva a prender damos clic a F9 para empezar la instalación (esto se debe hacer rápidamente ya que si no le damos clic se iniciará el sistema y tendremos que apagarlo nuevamente) y aquí nos aparecerá las opciones para poder iniciar la instalación en este caso damos ENTER a la primera opción que nos apareció en este caso fue External USB Hard Drive y esperamos a que cargue




**PASO 4:** A continuación, nos mostrara una lista de sistemas operativos para instalar en nuestro caso nosotros elegimos el Win 11Pro X 64 y le dimos ENTER




**PASO 5:** Como siguiente paso nos aparece la opción de elegir una ISO en nuestro caso elegimos la segunda opción que nos muestra Boot in wimboot mode y le damos ENTER




**PASO 6:** Seguidamente se reiniciará el computador y empezará con el proceso de instalación y su configuración, lo primero que configuraremos será su idioma y el formato de hora y moneda el cual será español y le damos en siguiente y lo segundo que haremos es en darle en la opción de Instalar Windows y nuevamente damos clic en Siguiente y esperamos a que cargue unos segundos



**PASO 7:** Aquí nos pidió la clave de producto y dimos clic en la opción de “No tengo la clave de producto”, después elegimos la imagen que deseamos instalar así que nosotras elegimos el Windows 11 Pro y luego de lo anterior nos mostró el término de licencia en donde le dimos aceptar



**PASO 8:** A continuación, nos muestra las particiones del portátil como podemos ver hay demasiadas particiones, entonces aquí vamos primero a eliminar, luego las creamos y por ultimo las formateamos, cabe recalcar que como son tantas particiones algunas de ella son de la ventoy estas no se les debe hacer nada ya que si las tocamos podemos borrar todos sus datos, entonces sabiendo esto seleccionamos las particiones principales y las eliminamos




Luego de eliminar las dos particiones principales, vamos a crearlas nuevamente, así que seleccionamos la primera partición que no tienen asignado su tamaño y en la parte de abajo donde dice Create Partition damos clic, luego ingresamos su tamaño según el


tamaño que tiene el disco del computador (Nuestro disco es de 500 GB, así que el tamaño que le asignamos es de 250000 MB) y damos clic en aplicar y la formateamos.

Ahora, seleccionamos la otra partición restante, en Create Partition y le asignamos el valor que por defecto el sistema arroja (que es la capacidad restante que tiene el disco), aplicamos y formateamos. Luego de esto, seleccionamos la partición inicial y damos clic en siguiente y esperamos a que cargue su proceso de instalación (Esto puede tardar varios minutos).

**PASO 9:** Despues de los pasos anteriores el equipo se demorar un poco en cargar antes de que se reinicie




**PASO 10:** Como siguiente paso el Windows se empezará a configurar, empezaremos configurando el país, la distribución del teclado en la cual pusimos español y nos conectamos a una red de internet



**PASO 11:** Despues de configurar el sistema y terminar con su instalación seguimos con la instalación de sus programas, nosotros instalamos, Google Chrome, Adobe Reader, y


WinRAR en este ultimo también comprimimos una carpeta para probarlo a demás de verificar las particiones en Este equipo




**PASO 12:** Tambien instalamos su office en nuestro caso fue el 2016 e hicimos la activacion de este y de windows, esto lo hicimos desde Windows Power shell y buscamos el codigo shell por internet el cual es el siguiente:

```
irm https://get.activated.win | iex
```

Despues de esto lo ingresamos en Power shell y elegimos la opcion numero 3 y luego la opcion numero 1



Y esperamos a que cargue y luego de que termine el proceso nos dirigimos a ver si tanto el office como el Windows quedo activado, así que abrimos un documento de Word nos dirigimos a la parte de archivo luego en cuenta y el office quedo activado:



Y por último verificamos la activación del Windows esto por administrador de archivos, este equipo clic derecho, luego propiedades y luego le damos en la opción clave de producto y activación y ya podemos ver que el Windows aparece activado, así que con esto terminamos toda la instalación

