ITEM	VALUE
UseCase	Consultar por categoria de veículo e localização de locadora
Summary	O cliente ou o gestor da locadora podem realizar consulta por categoria de ve ículo entre standard, luxo ou van, e por localização do município.
Actor	Cliente, Gestor da Locadora
Precondition	O cliente ou o gestor da locadora realizou login.
Postcondition	A interface do sistema apresenta a lista de veículos consultados por categoria e localização indicada.
Base Sequence	 o cliente ou gestor da locadora consulta o veículo por categoria standard, l uxo ou van, e por localização do município. o sistema apresenta uma lista de veículos daquela categoria em todas as lo calizações cadastradas no município indicado, e o caso de uso termina.
Branch Sequence	Fluxo Alternativo (2): a lista de veículos apresentada está vazia. a. O sistema permite realizar uma nova consulta por categoria, ou por catego ria e localização.
Exception Sequence	-
Sub UseCase	
Note	-

ITEM	VALUE
UseCase	Consultar por categoria de veículo
Summary	O cliente ou o gestor da locadora podem realizar consulta por categoria de ve ículo entre standard, luxo ou van.
Actor	Cliente, Gestor da Locadora
Precondition	O cliente ou o gestor da locadora realizou login.
Postcondition	A interface do sistema apresenta a lista de veículos consultados por categoria em todas as localizações cadastradas.
Base Sequence	O cliente ou gestor da locadora consulta o veículo por categoria standard, l uxo ou van. O sistema apresenta uma lista de veículos daquela categoria em todas as l ocalizações cadastradas e o caso de uso termina.
Branch Sequence	Fluxo Alternativo (2): a lista de veículos apresentada está vazia. a. O sistema permite realizar uma nova consulta por categoria, ou por catego ria e localização.
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Deletar veículo
Summary	O gestor de locadora usa o sistema para remover o registro de um veículo da lista de veículos de sua respectiva locadora.
Actor	Gestor da Locadora
Precondition	O gestor da locadora fez o login no sistema, realizou uma consulta e selecion ou um veículo.
Postcondition	O registro do veículo foi deletado do banco de dados.
Base Sequence	1. Gestor da locadora clica em "Deletar veículo". 2. Gestor da locadora confirma que quer deletar os dados do veículo. 3. Sistema deleta o registro do veículo e o caso de uso termina.
Branch Sequence	-
Exception Sequence	
Sub UseCase	
Note	

ITEM	VALUE
UseCase	Editar cadastro
Summary	O cliente ou gestor da locadora edita cadastro no sistema de gestão, atualiza ndo nome, CPF, telefone, nome de usuário, senha.
Actor	Cliente, Gestor da Locadora
Precondition	O cliente ou gestor da locadora precisa já ter cadastrastrado e necessita ter selecionado o botão "Editar cadastro".
Postcondition	Os dados de cliente ou gestor da locadora foi atualizado.
Base Sequence	 O cliente ou gestor da locadora clica em "Editar cadastro". O cliente ou gestor da locadora pode atualizar nome, CPF, telefone, nome de usuário e senha. O cliente ou gestor da locadora confirma a edição. O sistema atualiza o registro do cliente e/ou gestor da locadora no banco de dados.
Branch Sequence	
Exception Sequence	Fluxo de Exceção (2): CPF, telefone, nome de usuário ou senha inválidos. a. O sistema informa que os dados inseridos são inválidos. b. O sistema retorna ao passo 2.
Sub UseCase	
Note	-

ITEM	VALUE
UseCase	Editar veículo
Summary	O gestor de locadora usa o sistema para realizar a edição dos dados de um v eículo de sua respectiva locadora.
Actor	Gestor da Locadora
Precondition	O gestor da locadora fez o login no sistema, realizou uma consulta e selecion ou um veículo.
Postcondition	Os dados do veículo foram atualizados no banco de dados.
Base Sequence	 Gestor da locadora clica em "Editar veículo". Gestor da locadora insere os dados atualizados do veículo (marca, modelo, ano, lista de acessórios, valor, categoria). Gestor da locadora confirma a edição dos dados do veículo. Sistema atualiza os dados do veículo, e o caso de uso termina.
Branch Sequence	-
Exception Sequence	Fluxo de Exceção (2): O gestor inseriu um ano ou valor negativos. a. Sistema reporta o fato e continua a partir do início do passo 2.
Sub UseCase	
Note	

	,
ITEM	VALUE
UseCase	Escolher idioma
-	O cliente ou o gestor da locadora pode escolher qual o idioma do sistema. Ator Primário: o cliente ou o gestor da locadora.
Actor	Cliente, Gestor da Locadora
Precondition	-
	A interface do sistema apresenta o idioma selecionado pelo cliente ou gestor de locadora.
	1. o cliente ou gestor da locadora acessa o sistema. 2. o cliente ou gestor da locadora indica qual idioma será utilizado pelo sistem a. 3. o sistema atualiza o idioma utilizado na interface e o caso de uso termina.
Branch Sequence	-
Exception Sequence	-
Sub UseCase	
Note	-

ITEM	VALUE
UseCase	Escolher veículo
Summary	O cliente escolhe o veículo apresentado na lista da consulta e o sistema mostr a mais detalhes do veículo selecionado.
Actor	Cliente, Gestor da Locadora
Precondition	O veículo existe na lista de veículos apresentada.
Postcondition	O sistema mostra os detalhes do veículo selecionado.
Base Sequence	O cliente seleciona o veículo da lista de veículos apresentada. O sistema mostra os detalhes do veículo selecionado, e o caso de uso term ina.
Branch Sequence	
Exception Sequence	-
Sub UseCase	
Note	-

ITEM	VALUE
UseCase	Incluir veículo
Summary	O gestor de locadora usa o sistema para realizar a inclusão de um veículo em sua respectiva locadora.
Actor	Gestor da Locadora
Precondition	O gestor da locadora fez o login no sistema e está na página inicial.
Postcondition	O registro do veículo foi adicionado na lista de veículos da locadora e agora p ode aparecer nas consultas.
Base Sequence	 Gestor da locadora clica em "Incluir veículo". Gestor da locadora insere os dados do veículo (marca, modelo, ano, lista de acessórios, valor, categoria). Gestor da locadora confirma a inclusão do carro. Sistema grava o registro do carro na lista de carros da locadora do gestor, e o caso de uso termina.
Branch Sequence	-
Exception Sequence	Fluxo de Exceção (2): O gestor inseriu o ano ou valor negativos. a.Sistema reporta o fato e o caso de uso continua a partir do início do passo 2.
Sub UseCase	
Note	-

VALUE
Realizar cadastro
O cliente ou gestor da locadora realiza cadastro no sistema de gestão, inform ando nome, CPF, telefone, nome de usuário, senha e/ou código de registro d a locadora.
Cliente, Gestor da Locadora
O cliente ou gestor da locadora precisa selecionar o botão "Realizar cadastro"
O cliente ou gestor da locadora foi adicionado à lista de cadastrados.
 O cliente ou gestor da locadora clica em "Realizar cadastro". O cliente ou gestor da locadora informa nome, CPF, telefone, nome de usu ário, senha e/ou código de registro da locadora. O cliente ou gestor da locadora confirma o cadastro. O sistema grava o registro do cliente e/ou gestor da locadora no banco de dados.
-
Fluxo de Exceção (2): CPF, telefone, nome de usuário, senha e/ou código de r egistro da locadora inválidos. a. O sistema informa que os dados inseridos são inválidos. b. O sistema retorna ao passo 2.
Regras de Negócio: Observar regras de negócio 1, 2 e 3.

ITEM	VALUE
UseCase	Realizar login
Summary	O cliente ou gestor da locadora realiza login no sistema de gestão informando nome de usuário e senha.
Actor	Cliente, Gestor da Locadora
Precondition	O cliente ou gestor da locadora precisa ter realizado seu cadastro.
Postcondition	Interface do sistema apresenta ferramenta de consulta por categoria ou categoria e localização.
Base Sequence	 O cliente ou gestor da locadora solicita "Realizar login". O cliente ou gestor da locadora informa nome de usuário e senha. O cliente ou gestor da locadora confirma o login. O sistema apresenta ferramentas de consulta, e o caso de uso termina.
Branch Sequence	Fluxo Alternativo (3): Login e/ou senha informado inválido. a. O sistema informa que o nome de usuário e/ou senha é inválido. b. O sistema permite informar nome de usuário e/ou senha novamente. Fluxo Alternativo (3): Login e/ou senha informado inválido. a. O sistema informa que o nome de usuário e/ou senha é inválido. b. O sistema permite o cadastro de cliente ou gestor da locadora.
Exception Sequence	-
Sub UseCase	
Note	-

ITEM	VALUE
UseCase	Remover cadastro
Summary	O cliente ou gestor da locadora remove seu cadastro do sistema de gestão.
Actor	Cliente, Gestor da Locadora
Precondition	O cliente ou gestor da locadora precisa já ter cadastrastrado e necessita ter selecionado o botão "Remover cadastro".
Postcondition	O cadastro do cliente ou gestor da locadora foi removido do sistema.
Base Sequence	 O cliente ou gestor da locadora clica em "Remover cadastro". O cliente ou gestor da locadora informa sua senha. O cliente ou gestor da locadora confirma a remoção. O sistema remove o registro do cliente e/ou gestor da locadora no banco de dados.
Branch Sequence	-
Exception Sequence	Fluxo de Exceção (2): senha informada inválida. a. O sistema informa que a seha inserida é inválida. b. O sistema retorna ao passo 2.
Sub UseCase	
Note	-