



Manual de Instalador DEC

Requerimientos Técnicos



En Lista de IPs para habilitar en la red, las cuales deben estar sin filtro de contenido

Ambiente de Pruebas	Ambiente Productivo
200.0.156.150	www.autentia.cl
	200.0.156.151
	200.0.156.123
	200.0.156.194
	200.0.156.153
	200.0.156.42

Puerto que se utiliza es el 80 (Servidor Web)



En caso de utilizar Proxy, indicar Host, Port, User y Password; para considerar al momento de configurar la conexión Autentia

- Corre bajo Windows (se ha testeado en Windows XP, Windows 7 32bits y 64bits).
- Browser: Internet Explorer 8 o superior (requerimiento para uso de Portal DEC).
- Adobe Acrobat Reader (se ha testeado bajo versión 8,9X).
- En caso se dé, agregar FPSensor.exe en la lista de programas excluidos, para que no sean bloqueados por el antivirus.
- Ser requiere que exista la unidad C para realizar la instalación.
- En equipos que se encuentre con restricciones para instalaciones de aplicaciones, procurar tener habilitado el acceso, o si es necesario permisos de Administrador.

Server Login Sensor		
© Base de Pro		
Server(s): 200.0	30 (segundos)	
Usar servidor	Proxy Port:	
User .	rassword:	



Manual de Instalador DEC

Instalación






Para iniciar la instalación ingrese al sitio web www.acepta.com, seleccione la opción "Soporte>>DEC y Biometría>>Manuales" y posteriormente descargue el "Instalador DEC"







Para validar su aceptación del acuerdo de licencia, haga click en "Acepto"





A continuación debe determinar cuáles son los componentes que requiere instalar. Esta es una lista de las aplicaciones y su utilidad.


Autentia: Aplicación que nos permite configurar la conexión con los servidores y controlar el uso del lector.

Firmador Electrónico: Aplicación que nos permite firmar documentos y subirlos al repositorio.

Lector Biométrico 32 bits o 64 bits: Instalador de drivers del lector DigitalPersona. Es detectado y habilitado automáticamente según corresponda.








Una vez seleccionada la opción, haga click en "Siguiente".




El programa instalará las aplicaciones según la ruta indicada, haga click en "Siguiente".





Ingrese el nombre de la institución y el código de institución para operar con las aplicaciones de ACEPTA, haga click en "Instalar".

Si usted no conoce esta información podrá tomar contacto con nuestra mesa de ayuda.






Manual de Instalador DEC

Instalación aplicación Autentia







A continuación inicie el instalador del siguiente componente Autentia, haga click en "Si".



























Manual de Instalador DEC

Instalador del Firmador Electrónico







A continuación iniciará automáticamente la instalación del Firmador Electrónico, siguiendo las siguientes instrucciones.




















Seleccione los componentes que desea instalar; de: desea instalar. Haga clic en Siguiente cuando esté l	
Instalación personalizada	<u> </u>
Archivos de Programa	8,0 MB
☐ GPL Ghostscript 9.02 ☐ GPL Ghostscript 9.02	19,2 MB
✓ Ficheros de ayuda ✓ Idiomas	0,1 MB
- W English	0,1 MB
☐ Spanish	0,1 MB




















Manual de Instalador DEC




I-MED


A continuación iniciará automáticamente la instalación de los drivers del lector biométrico.



























Una vez finalizada la instalación, debe reiniciar su PC.






Manual de Instalador DEC

Configuración de Autentia





Una vez que haya reiniciado su computador, deberá confirmar la configuración de las aplicaciones Autentia.



Configuración de Autentia



Una vez dentro del panel de configuración, deberá confirmar los datos para operar con la aplicación en ambiente productivo.

En server (s), asegúrese que los datos ingresados sean los siguientes:

www.autentia.cl,200.0.156.151,200.0.156. 123,200.0.156.194.

Para finalizar haga click en "Salvar y Terminar".

Configuración de Autentia	×
Server Login Sensor	_,
Base de Producción	
C Base de Pruebas	
Server(s): www.autentia.cl,200.0.156.151,200.0.156.1	
TimeOut: 30 (segundos)	
☐ Usar servidor Proxy	
Host: Port:	
User : Password :	
Salvar y Terminar Terminar sin Salvar	

Configuración de Autentia



Manual de Instalador DEC

Pruebas de Operación






Ingrese al sitio www.autentia.cl/home, al inicio de sesión deberá ingresar primero RUT del operador y luego la huella para verificar la identidad.

FPLogin - in
autentia IDENTIDAD GARANTIZADA
Ingrese su RUT y Dígito Verificador 12345678 9
Aceptar Terminar







Una vez ingresado los datos solicitados, podrá ingresar el sistema. Esto confirma la instalación exitosa.





Manual de Instalador DEC

Problemas Comunes y sus soluciones





Mensaje indicando que sensor no está conectado o instalado al momento de solicitar la huella para verificación en una Instalación en Windows 7 64 bits.

Solución: La causa principal es que el lector no esté registrado para 64 bits, sino que solamente para 32 bits, por lo que se debe registrar el lector en 64 bits.

Mensaje indicando número de Error 1722.

Esto ocurre cuando se ejecuta la instalación desde el archivo comprimido, para lo cual se debe descomprimir el instalador y luego ejecutar este.

Otra causa por la cual se puede gatillar este mensaje, es que esté activo el Antivirus McAfee. Para solucionar esto se debe deshabilitar el antivirus y ejecutar nuevamente la instalación.

Problemas Comunes y sus soluciones



Autentia en Windows 7 no funciona correctamente, no pide la huella o no se puede iniciar sesión.

Se debe desinstalar todo y realizar nuevamente la instalación, pero procurando "**Ejecutar como Administrador**" cada uno de los instaladores.

Problemas Comunes y sus soluciones

