

画面設計図

ログイン画面



ログイン画面(ログイン失敗時)



ログイン失敗時は、
メールアドレスまたはパスワードが正しく
ありません。
と表示

ログイン成功なら
ホーム画面を表示
ログイン失敗なら
ログイン画面を再表示

アカウント登録画面を表示

新規アカウント登録画面

The screenshot shows the 'New Registration' page for the Savoiry application. The page has a dark blue background with white text and input fields. It includes fields for Name (不可変更), Email Address, Password, and Password Confirmation. A large yellow 'Register' button is at the bottom. Below it is a link to return to the login screen. To the right, there is a red callout box with instructions about successful or failed registration.

Savoiry

新規登録

名前(変更不可)

メールアドレス

test@test.com

パスワード

パスワード再入力

登録

[ログイン画面へ戻る](#)

登録成功ならば、そのままホーム画面に遷移、失敗ならば新規アカウント登録画面へ戻る

ログイン画面へ戻る

新規アカウント登録画面(登録失敗時①)

The screenshot shows the Savoiry new account registration page with a dark blue background. At the top center is the Savoiry logo. Below it is a "新規登録" (New Registration) button. A red callout box points to a red-bordered error message: "アカウント登録に失敗しました". The registration form includes fields for "名前(変更不可)" (Name), "メールアドレス" (Email Address) containing "test-test.com", and "パスワード" (Password). The "パスワード再入力" (Password Confirmation) field contains "*****". A yellow "登録" (Register) button is at the bottom, and a link to the "ログイン画面へ戻る" (Return to Login Screen) is at the bottom right.

新規アカウント登録失敗時は
アカウント登録に
失敗しましたと表示

入力したメールアドレスが有効な形
式ではない欄は、エラー文を表示

新規アカウント登録画面(登録失敗時②)

The screenshot shows the Savoiry new account registration page with a dark blue background. The page title is "Savoiry" at the top center. Below it is a "新規登録" (New Registration) button. A red callout box points to a red error message bubble containing the text "アカウント登録に失敗しました" (Account registration failed). The registration form includes fields for "名前(変更不可)" (Name,不可変更), "メールアドレス" (Email Address) with the value "test@test.com", "パスワード" (Password) with four dots, and "パスワード再入力" (Password Confirmation) with four dots. Below the password confirmation field is an error message: "パスワードは8文字以上で入力してください" (Please enter a password of 8 characters or more). At the bottom is a yellow "登録" (Register) button and a link "ログイン画面へ戻る" (Return to login screen).

新規アカウント登録失敗時は
アカウント登録に
失敗しましたと表示

パスワードが8文字未満の
場合は、エラー文を表示

新規アカウント登録画面(登録失敗時③)

The screenshot shows the Savoiry new account registration page. The page has a dark blue header with the Savoiry logo and a "新規登録" button. Below the header, there is a red callout box containing the text "新規アカウント登録失敗時は アカウント登録に 失敗しましたと表示". The main form fields include "名前(変更不可)" with an empty input field, "メールアドレス" with the value "test-test.com", "パスワード" with masked input, "パスワード再入力" with masked input, and a message "パスワードが一致していません" below it. A yellow "登録" button is at the bottom, and a link "ログイン画面へ戻る" is at the bottom right.

新規アカウント登録失敗時は
アカウント登録に
失敗しましたと表示

名前(変更不可)

メールアドレス

test-test.com

パスワード

パスワード再入力

パスワードが一致していません

登録

ログイン画面へ戻る

登録パスワードと再入力パスワードが一致しない場合は、エラー文を表示

ホーム画面①(登録飲食店検索画面)

Savoiry

気になる: 15件
行った: 4件

ホーム画面②に続く

気になる・行ったの登録件数を表示

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

ホーム画面②(登録飲食店検索画面)

Savoiry

お店の検索

エリア(必須)

ジャンル(必須)

グループ

シーン

休業日

タグ

気になる 行った

検索


ホーム 登録 気になる 行った アカウント

タップすると
・エリア
・ジャンル
・グループ
・シーン
・休業日
・タグ
選択画面を表示

各項目で選択した内容で検索し、
選別された気になる一覧を表示

気になるor行ったから
検索するよう選択

ホーム画面③(初回ログイン時メッセージ画面)



初回ログイン時は、メッセージを表示
ボタンで登録画面に遷移

登録画面

- ・店名
- ・URL
- ・エリア
(都道府県や市区町村を自由入力)
- ・ジャンル ★
- ・グループ ★
- ・シーン ★
- ・休業日
(プルダウンで曜日を複数選択)
- ・タグ ★
(追加ボタンでフォームを増やし複数入力可能)
★(自由入力+過去の入力は選択可能)

Savoiry

お店を登録する

店名(必須)

URL

エリア(必須)

ジャンル(必須)

グループ

シーン

休業日

タグ

タグを追加

登録

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

各項目を入力し気になる一覧に登録

登録画面(項目未入力時)

※入力時に必須項目を
明記したため
実装無しにしました

・店名
・エリア
・ジャンル
は入力必須とし、未入力の場合はエラーを表示

・URL
・グループ
・シーン
・休業日
・タグ
は任意入力とする

Savoiry

⚠ 必須項目を入力してください

店名
店名は必須です

URL
「例: https://～(任意)」

エリア
エリアは必須です

ジャンル
ジャンルは必須です

グループ
「例: 友達(任意)」

シーン
「例: 飲み会(任意)」

休業日
「例: 個室(任意)」


タグ
「例: 月・水(任意)」

登録

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

The screenshot shows the Savoiry registration interface with several input fields highlighted in red, indicating they are required but empty. The fields are: 店名 (Shop Name), URL, エリア (Area), and ジャンル (Genre). Each of these fields has a red border and a red error message below it stating '必須項目です' (Required item). The other fields shown are グループ (Group), シーン (Scene), 休業日 (Business Day), and タグ (Tag), which are marked as optional. A large yellow '登録' (Register) button is at the bottom.

登録画面(登録成功時)



登録成功時は、メッセージを表示
OKボタンを押してモーダルを閉じ
登録画面に戻る

気になる一覧画面

(ホームでお店検索後の画面)

Savoiry

いとをかし
春吉 海鮮 恋人 デート >
カウンター 日本酒
休業日 月～日

兼虎
博多 つけ麺 一人 ランチ >
駅ちか 人気店
休業日 月～日

猪鹿蝶
博多 ジビエ 友人 ゆっくり >
カウンター 隠れ家
休業日 月～日

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

タップすると
各店舗詳細画面に遷移

気になる詳細画面①

スクロールして気になる詳細画面②に続く

- ・店名
- ・URL(埋込式)
- ・エリア
- ・ジャンル
- ・グループ
- ・シーン
- ・タグ
- ・休業日
を表示

Savoiry

いとをかし

sakaba_arakabu ...

111 Q 1 ▾ sakaba_arakabu おはようございます！ 酒場あらかぶです... 続きを読む 2024年9月2日

春吉 海鮮 恋人 デート
カウンター 日本酒
営業日 月～日

[一覧へ戻る](#)

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

気になる詳細画面②



行った一覧画面

タップすると
各店舗詳細画面に遷移

Savoiry



びっくりドンキー
2025年6月11日
★★★★★
大きくておいしかった ... >

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

行った詳細画面

- ・写真
(スクロール表示)
- ・店名
- ・エリア
- ・ジャンル
- ・グループ
- ・シーン
- ・タグ
- ・営業日
- ・訪問日
- ・評価
- ・お気に入り度
- ・感想
を表示

The screenshot shows a visited details screen for a ramen shop named '大明坦々麺'. At the top is a thumbnail image of the ramen. Below it is a summary card with the shop name, address (箱崎), category (ラーメン ランチ 友達), spice level (激辛), and opening hours (不定期). A red arrow points from the '写真 (スクロール表示)' item in the sidebar to the thumbnail. Another red arrow points from the '感想を表示' item to the summary card. A third red arrow points from the 'お気に入り度' item to the summary card. At the bottom of the screen are buttons for '編集' (Edit) and '再訪' (Revisit), and a link to '一覧へ戻る' (Return to list). The bottom navigation bar includes icons for Home, Register, Like, Visited, and Account.

Savoiry

大明坦々麺

箱崎 ラーメン ランチ 友達
激辛
休業日 不定期

削除

訪問日 2025年10月31日
評価 また行きたい

★★★★★

具材の牛肉・タケノコ・椎茸が大きくゴロゴロ入っていて食べ応えがあった。スープは辛く癖になる味だった

編集 再訪

一覧へ戻る

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

編集:一度登録した内容を編集
再訪問:再訪問した時の訪問日、感想を登録
削除:登録内容を削除

アカウント画面①

Savoiry

マイページ

ジャンル別訪問数

ジャンル別訪問数

ジャンル	訪問数
ラーメン	1
ハンバーグ	1

月別訪問数

月別訪問数

月	訪問数
10月	2

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

ジャンル別訪問数・月別訪問数
を表示

アカウント画面②

The screenshot shows the Savoiry account screen. At the top, the brand name "Savoiry" is displayed in yellow. Below it, a section titled "お気に入りのお店 TOP3" (Top 3 favorite stores) lists two entries:

No.	店舗名	評価
No.1	びっくりドンキー ハンバーグ	★ 5
No.2	大明坦々麺 ラーメン	★ 5

A red arrow points from a callout box containing the text "月間別訪問数をグラフで表示" (Display monthly visit counts in a graph) towards the star rating of the second entry.

In the center, a white rectangular button contains the text "ホーム画面③に続く" (Continue to Home screen ③).

At the bottom, there is a navigation bar with five icons and their corresponding labels: "ホーム" (Home), "登録" (Register), "気になる" (Interested), "行った" (Visited), and "アカウント" (Account). The "アカウント" icon is highlighted with a yellow background.

アカウント画面③



メールアドレス変更画面

Savoiry

現在のメールアドレス

新しいメールアドレス

新しいメールアドレス（確認）


変更

マイページへ戻る

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

メールアドレスを変更せずに
マイページに戻る

メールアドレス変更画面(変更成功時)



メールアドレスの変更成功時は、モーダルでメッセージを表示
OKボタンを押しアカウント画面に遷移

メールアドレス変更画面(変更失敗時①)



メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

現在のメールアドレスが違う場
合はエラー文を表示

メールアドレス変更画面(変更失敗時③)



メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

入力したメールアドレスが有効な形
式ではない欄は、エラー文を表示

メールアドレス変更画面(変更失敗時④)



メールアドレス変更失敗時に
メールアドレス変更に
失敗しましたと表示

空欄がある状態で変更ボタンを
押した場合は、空欄下部にエ
ラー文を表示

パスワード変更画面

The screenshot shows the password change form on the Savoiry platform. It features a dark blue header with the brand name "Savoiry" in yellow. Below the header, there are three input fields for entering the current password, a new password, and a confirmation of the new password. A large yellow "変更" (Change) button is positioned below the input fields. At the bottom of the form, there is a link to return to the user's profile. A red arrow points from a callout box on the right side to this "マイページへ戻る" (Return to My Page) link.

Savoiry

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワード (確認)


変更

マイページへ戻る

パスワードを変更せずに
アカウントメニューに戻る

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワード変更画面(変更成功時)



パスワードの変更成功時は、
モーダルでメッセージを表示
OKボタンを押しアカウント画面
に遷移

パスワード変更画面(変更失敗時①)

The screenshot shows the Savoiry application's password change screen. At the top, the Savoiry logo is displayed. Below it, a red error message box contains the text "パスワード変更に失敗しました". The main form fields are labeled "現在のパスワード" (Current Password), "新しいパスワード" (New Password), and "新しいパスワード (確認)" (Confirm New Password). Each field has a placeholder of six dots. Below the fields is a large yellow "変更" (Change) button. At the bottom, there are five navigation icons: Home (house), Register (book), Like (plate), History (fork and knife), and Account (person).

パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

現在のパスワードが正しくありません

現在のパスワードが違う場合、エラー文を表示

パスワード変更画面(変更失敗時②)


The screenshot shows the Savoiry password change interface. At the top, the Savoiry logo is displayed. Below it, a red-bordered box contains the message "パスワード変更に失敗しました". The form fields for the current password, new password, and confirmation password are shown, each with placeholder text. A red arrow points from the right-side note to the confirmation password field. At the bottom, a yellow button labeled "変更" is visible, and a red arrow points from the right-side note to its right. The bottom navigation bar includes icons for Home, Register, Like, History, and Account.

パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

新しいパスワードと確認用
が一致しない場合は、エ
ラー文を表示

ホーム 登録 気になる 行った アカウント

パスワード変更画面(変更失敗時③)



パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

パスワードが8文字未満の
場合は、エラー文を表示

パスワード変更画面(変更失敗時④)

The screenshot shows the Savoiry password change screen with a red error message at the top: "パスワード変更に失敗しました". Below it, there are three input fields for the current password, new password, and confirmation password, each with a corresponding error message below it: "新しいパスワードを入力してください。" and "確認用パスワードを入力してください。". A large yellow "変更" button is at the bottom.

パスワード変更失敗時に
パスワード変更に
失敗しましたと表示

空欄がある状態で変更ボタンを
押した場合は、空欄下部にエ
ラー文を表示

ホーム 登録 気になる 行った アカウント