LOS Rollen

Bei den hier beschriebenen Berechtigungen handelt es sich um die generellen Einstellungen in myWMS-L Einzelne Dialoge oder Erweiterungen können davon abweichen (siehe Detailbeschreibung der Dialoge).

Aktionen:

- r = lesen (Öffnen der Dialoge in Entity-Explorer. Selektionen und Filter sind verfügbar)
- w = schreiben (Aktivierung der Funktionen für Erzeugen, Ändern und Löschen im Entity-Explorer)
- x = ausführen. Benutzung der operativen Dialoge oder Funktionen in Kontextmenüs

Rolle	Admin	Operator	Foreman	Inventory	Clearing
Fenster:					
Avis erzeugen	X		Х	X	
Wareneingang	Х	X	X	X	
WA-Auftrag aufgeben	Х		X	X	
WA-Auftrag zusammenstellen	X		X		
Lagergeld erfassen	Х	X	X	X	
Dienstleistung (VAS)	Х	X	X	X	
Klärungsfälle	Χ				X
Aktionen:					
Chargen sperren / entsperren	Х			X	
Umbuchungen	X		Х	X	
Menge ändern	Χ		Х	Х	
Berichte/Extras:					
Bestandsspiegel	Х	X	Х	X	
Lagergeldreport	X		X	X	
Zählaufträge erzeugen	Χ		Х	Х	
Entity-Explorer:					
System	rwx		r	r	r
Stammdaten Lager	rwx	r	rwx	rx	r
Stammdaten Artikel	rwx	r	r	rwx	r
Stammdaten Strategien	rwx	r	rwx	r	r
Stammdaten Lagergeld	rwx		r	rwx	r
Stammdaten Staplersteuerung	rwx	r	rwx	r	r
Stammdaten VAS	rwx	r	rwx	r w x	r
Bestandsdaten	rwx	r	r x	rx	r
Bewegungsdaten Lagereinheiten	r		r	r	r
Bewegungsdaten Ladehilfsmittel	r		r	r	r
Bewegungsdaten Sonstige	rwx		rx	r x	r
Wareneingang	rwx	r	rx	rx	r
Warenausgang	rwx	r	rx	rx	r
Interne Aufträge	rwx	r	rx	r x	r
Dokumente	r w x	r	r x	r x	r
Mobil:					
Alle Prozesse	Χ	Χ	Χ	Χ	

LOS Rollen

.OS