

Configuration du serveur DNS

Suivi :

Description	Date
Création du document	

2. Contexte

Dans une infrastructure Active Directory, le **DNS (Domain Name System)** est un service essentiel permettant la **résolution des noms de domaine en adresses IP**.

Il permet aux machines du réseau de localiser les services du domaine.

3. Objectif

L'objectif de cette procédure est de **configurer le serveur DNS afin d'assurer la résolution de noms dans le domaine Active Directory**.

4. Prérequis

Avant de commencer :

- Active Directory installé
- Serveur Windows Server
- Adresse IP statique configurée
- Accès administrateur

Exemple :

Paramètre	Valeur
-----------	--------

Configuration du serveurs DNS

Nom serveur SRV-AD01

IP 192.168.1.10


Domaine local.lan

5. Accéder au gestionnaire DNS

Étape 1

1. Ouvrir **Server Manager**
2. Cliquer sur **Tools**
3. Sélectionner **DNS**

Le gestionnaire DNS s'ouvre.



6. Vérification de la zone DNS


Étape 2

1. Dans le panneau gauche, ouvrir **Forward Lookup Zones**
2. Vérifier que la zone du domaine existe.

Exemple :

local.lan

Configuration du serveurs DNS



Cette zone est créée automatiquement lors de l'installation d'Active Directory.

7. Création d'un enregistrement DNS

Étape 3

1. Clic droit sur la zone du domaine
2. Cliquer sur **New Host (A ou AAAA)**

Étape 4

Entrer les informations :

Paramètre **Valeur**

Name srv-fichier

P Address 192.168.1.20

Cliquer sur **Add Host**

8. Vérification de la résolution DNS

Pour vérifier le fonctionnement du DNS, ouvrir l'invite de commande et utiliser :

```
nslookup srv-fichier
```

Le serveur doit renvoyer l'adresse IP configurée.

9. Résultat attendu

Le serveur DNS doit permettre :

- la résolution des noms du domaine
- la localisation des services Active Directory
- la communication entre les machines du réseau

À faire pour ton dossier

Ajoute **3 ou 4 captures d'écran** :

1. Server Manager
2. Gestionnaire DNS
3. Création de la zone
4. Test avec **nslookup**