# RF-07 El sistema debe permitir al administrador eliminar su cuenta de usuario CU-07

Código RF		RF-07
Autor		Keiner Arenas
Caso de uso	Cu07	Desactivar Cuenta de Usuario
Descripción		(RF-07) Este caso de uso describe cómo un administrador puede solicitar la desactivación de su cuenta en el sistema, modificando su estado de "Activo" a "Inactivo", sin eliminar completamente su información de la base de datos.
Actores		Administrador
Precondiciones		El administrador debe estar autenticado y ser propietario de la cuenta que desea desactivar.
	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la opción de "Eliminar cuenta" en la interfaz.
	2	El sistema solicita confirmación del administrador sobre la desactivación de la cuenta.
Secuencia	3	El administrador confirma su solicitud.
Normal	4	El sistema cambia el estado de la cuenta del administrador "Inactivo".

5	El sistema redirige al administrador a la página de inicio o de login.
6	Se muestra un mensaje confirmando que la cuenta ha sido desactivada correctamente.

Post Condición	☐ La cuenta del administrador cambia su estado de "Activo" a "Inactivo".
	<ul> <li>El administrador ya no podrá acceder a su cuenta.</li> <li>La información del administrador permanece en la base de datos, pero la cuenta se marca como inactiva.</li> </ul>
Alternativa	El administrador cancela la desactivación de la cuenta.  - El sistema mantiene la cuenta activa y no realiza ningún cambio.

#### **DIAGRAMA DE CASO USO CU-07:**

Historia de Usuario: Desactivar Cuenta de Usuario RF-07

ID: HU-07

Nombre: Desactivación de cuenta del administrador

**Autor:** Keiner Arenas

Como administrador autenticado,

Quiero poder solicitar la desactivación de mi cuenta,

Para asegurar que mi información no sea utilizada activamente mientras decido si


deseo mantenerme fuera del sistema.

# Criterios de Aceptación:


 El sistema debe mostrar una opción visible de "Eliminar cuenta" o "Desactivar cuenta" cuando el administrador esté autenticado.

- 2. Al seleccionar la opción, el sistema debe solicitar **confirmación explícita** del administrador antes de proceder.
- 3. Una vez confirmada la solicitud, el sistema debe actualizar el estado de la cuenta del administrador de **Activo** a **Inactivo**.
- 4. El administrador debe ser **desconectado automáticamente** del sistema después de la desactivación.
- 5. El administrador debe ver un mensaje que confirme que la cuenta ha sido desactivada correctamente.
- 6. La información del administrador debe permanecer almacenada en la **base de datos**, pero sin permitir el acceso hasta que sea reactivada.
- 7. Si el administrador **cancela la solicitud**, no debe realizarse ninguna modificación en el estado de la cuenta.


#### **DIAGRAMA DE CLASE HU-07:**



## **DIAGRAMA DE SECUENCIA HU-07:**




## **DIAGRAMA DE ACTIVIDADES HU-07:**




# **DIAGRAMA DE ESTADO HU-07:**




# **DIAGRAMA DE COMPONENTE HU-07:**




# **DIAGRAMA DE DESPLIEGUE HU-07:**



## **DIAGRAMA DE OBJETO HU-07:**



#### **DIAGRAMA DE FLUJO HU-07:**



## Diagrama ER - MER Flujo RF-01:

