

PANDUAN PENGGUNAAN DASHBOARD ADMIN

Website Resmi Desa Ngemplakseneng

1. Cara Login

- 1 Buka alamat: **<https://web-ngemplakseneng.vercel.app/admin/>** (kalau situs sudah pakai domain sendiri, ganti dengan **<https://domainkamu.com/admin/>**).
- 2 Masukkan kode admin pada kotak yang tersedia.
- 3 Klik tombol **Masuk**.

KODE ADMIN
NgemplakDesa2026!

Jangan sebarikan kode ini sembarangan, dan jangan publikasikan tautan **/admin/** di tempat umum (media sosial, grup WA umum, dsb). Siapa pun yang memegang kode ini dapat mengubah data di situs.

2. Data yang Bisa Diedit dari Dashboard

Tab	Isi yang Bisa Diubah
Statistik Penduduk	Semua angka kependudukan beserta chart-nya
Unit Usaha BUMDes	Daftar dan informasi unit usaha
Berita & Kegiatan	Tambah, edit, dan hapus berita/kegiatan

Konten lain seperti **Sejarah**, **Visi Misi**, **Pemerintahan**, **Kontak**, dan **PPID** masih berupa teks statis di file HTML — belum bisa diedit lewat dashboard, harus diubah langsung lewat kode.

3. Cara Menyimpan Perubahan

- 1 Pilih tab yang ingin diedit.
- 2 Ubah data sesuai kebutuhan.
- 3 Klik tombol **Simpan**.
- 4 Buka atau refresh situs publiknya — perubahan langsung muncul secara otomatis (data tersambung ke Google Sheets di belakang layar).

4. Kalau Lupa Kode Admin

- 1 Buka Google Sheet "Data Situs Desa Ngemplakseneng" → menu **Extensions/Ekstensi** → **Apps Script**.
- 2 Klik ikon gerigi **Project Settings**.
- 3 Di bagian **Script Properties**, ubah nilai **ADMIN_TOKEN** ke kode baru.
- 4 Kode baru langsung berlaku, tidak perlu deploy ulang.

5. Catatan

- Situs tetap berjalan normal walau dashboard tidak dipakai — hanya fitur edit data secara live yang tidak aktif.
- Sistem login ini bukan sistem keamanan tingkat enterprise (seperti bank), tetapi cukup aman untuk kebutuhan situs desa: hanya yang tahu kode admin yang bisa mengubah data, sementara semua orang tetap bisa melihat/membaca situsnya seperti biasa.

Panduan ini disusun untuk keperluan internal admin situs Desa Ngemplakseneng.