# 吹矢タイマー GitHub web 版　取扱説明書

ローカル専用(スマホ内に起動に必要な全てのファイルを保管)だった吹矢タイマーをweb上で動作可能としたものです。
以下 URL をTAPするだけで全機能が使用可能です。

https://kenishida126-droid.github.io/fukiya-timer/

**Ⅰ～ⅢのBoxをTAPすると、各タイマー画面に移動します ！**

左側中段が、上記 URL をTAP or 左のQRコードを読んだ後のMENU画面です。
なお、スクショは全てAndroidで採取したものです。
**3種類のタイマー**を搭載してます。

## Ⅰ．Official version

- 自主練/公式戦にも使えるversion
- 以下号令をサポート(音声は"mp3"ファイルです)
  「用意始め」　←起動直後の～練習ラウンド～表示時
  「第1ラウンド、用意始め」
  ≀
  「最終ラウンド、用意始め」
  「30秒前」
  「3分経過、終了」
  「筒掃除をしてください」　←SW　OFF/ON有
- 他、撥ね矢号令等もサポートしてます。
- 壁紙変更機能、メトロノーム(60bpm)機能もサポート
- 更に隠しコマンドも…乞うご期待

## Ⅱ．Extra version

- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
- 「用意始め」「30秒前」「3分経過、終了」
- デジタルタイマーのみ表示と5本の矢を吹くタイミング表示機能も備えてます。
- "shot Pace – Arrows"をTAPすると、5本のリアル矢を表示
  タイマーがカウントダウンすると、順次矢が1本ずつ点滅/消滅して行きます。
  以下、各矢を吹くタイミング指標です。
  1本目 **3:00**～(34+5秒間)
  2本目 **2:21**～(34秒間)
  3本目 **1:47**～(34秒間)
  4本目 **1:13**～(34秒間)
  5本目 **0:39**～(34+5秒間)
  1本目/5本目の「+5秒」はそれぞれ、
  「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。

## Ⅲ．Gemini version

- Extra version の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- Androidでは、以下声掛けにてタイマーが起動します。
  「スタート」「開始」「始め」 **⇦音声認識**

**※ 取扱説明書はこちら：yy/mm/dd 版**
TAPすると「取扱説明書.pdf」の閲覧/ダウンロードが可能です。

**Credit表記**

Voiced by
https://CoeFont.cloud
https://ondoku3.com/ja/
Programming support:
ChatGPT & Gemini

※ 4つ目のブロックは音声データを採取した **URL**（Credit表記）です。
「商用使用時はCredit表記のこと」ということで記載、特に商用使用予定はありませんが、「CoeFont」「音読さん」に敬意を表して記載。
※ 吹矢タイマーは日々進化してますので、取扱説明書の更新が後追いとなります。吹矢タイマー最新版を網羅するのに時間差があることをご容赦願います。

## 《ライン上に送られた URL からホーム画面にショートカットを追加する方法》

ライン上に送られて来た
URL をTAPした時の画面

①この白い帯が
邪魔！！

②⋮をTAP

③ここをTAP

**デフォルトブラウザで開いた状態**
デフォルトブラウザは以下が一般的です。
・Android：Chrome
・iPhone：Safari
画面下部の白い帯が消えます。
お気に入りに追加したり、④～⑤の操作でショートカットをホーム画面に追加することが出来ます。
④～⑤は android での方法です。




④⋮をTAP

⑤ここをTAP

**『ホーム画面に追加』**は、
プルダウンMENUの下方にあります。

«iPhone/Safariでの操作»
Safariで開いているページをホーム画面に追加するには、画面下部中央の共有icon(四角から上矢印)をTAPし、
「**ホーム画面に追加**」を選択、名前を確認して右上の「追加」をTAPします。
これにより、Webサイトがアプリのようにicon化され、one-TAPでアクセス出来る様になります。

## Ⅰ. Official version

● **開始号令音声選択用"clickable label"**

・short-TAP毎にラウンド表示が順次切替り、開始号令も切り替ります。

| ラウンド表示 | 開始号令(start-x.mp3) |
|---|---|
| ～ 練習ラウンド ～ | 「用意始め」 |
| ～ 第１ラウンド ～ | 「第１ラウンド,用意始め」 |
| ≀ | ≀ |
| ～ 最終ラウンド ～ | 「最終ラウンド,用意始め」 |

・long-TAPにより「**ラウンド**」をプルダウン表示/選択することも可能です。

● **筒清掃指示** ←ON状態（Default）

**ON時の終了号令** ：「**3分経過,終了**」+「**筒掃除をしてください**」

**筒清掃指示** ←OFF状態（TAP毎にOFF/ON切替）

**OFF時の終了号令** ：「**3分経過,終了**」

● **「開始」/「解除」釦**

・**開 始** TAPにて、"**3:05**"よりカウントダウン開始。

・**解 除** TAPにて初期状態に戻る、MetronomeもOFFとなる。

● **Wallpaper(壁紙)トグルSW**

・Wallpaper OFF時(左図)、背景はBlack back
"wallpaper-x.jpg"が１枚も無い場合もBlack backとなる。

・Wallpaper ONでwallpaper-1.jpg～30.jpgの壁紙を表示。

・壁紙は横方向のスワイプ操作で切り替る。

・**Wallpaper: ON -x-** で壁紙番号(file名)を表示。
"wallpaper-x.jpg"が１枚も無い場合、"-**0**-"となる。

**左からtone-1～6切替ラジオ釦**
※tone-1.mp3～6.mp3に対応

● **タイマー値の見え方について**

**3:00** ← 吹矢タイマー起動直後＝初期状態(解除後も同様)

**3:05** ← **開 始** 釦TAPで"3:05"よりカウントダウン開始。
"**3:05**"で**ゆらぎ**表現

↓カウントダウン

**3:00** ← "**3:00**"で**ゆらぎ**表現 「**…用意始め**」の号令

↓カウントダウン

**0:30** ← "**0:30**"で**ゆらぎ**表現 「**30秒前**」の号令

↓カウントダウン

**0:10** ← "**0:10**"で**ゆらぎ**表現
ゆっくり点滅開始

↓カウントダウン

**0:00** ← "**0:00**"高速点滅 「**3分経過,終了**」の号令
**解 除** 釦TAPで初期状態へ

**MetronomeトグルSW**
**Metronome toneラジオ釦**

・Metronome ONにて、60bpmのメトロノーム音を再生。

・Metronome tone切替ラジオ釦でメトロノーム音色を選択可。

・tone-1.mp3~tone-6.mp3の有無でメトロノーム音は2系統。
**無**:Web Audio API **有**:該当のmp3再生

**注意： Androidではタイマーカウントダウン中は、"Wake Lock"は効きません(スリープ状態にならない)。**
**iPhoneでは、設定にてスリープにならない様、設定願います。**

● 撥ね矢 釦の使い方（競技中に「撥ね矢」が発生した際に操作します）

①

①→②

③→④

①タイマーカウントダウン中に

撥ね矢 をTAPすると、

⇅ TAP毎に

撥ね矢有 に切替る

②「撥ね矢有」状態でカウントダウン

撥ね矢有　解 除

③タイマー値が、

0:00 になると各釦が

撥ね矢有➡　撥矢／終了

と、釦の名称/機能が切替り、
「3分経過、撥ね矢があります、
暫くお待ちください」と号令再生。

④撥ね矢処理（吹き直し）終了後、

撥矢／終了 TAPにて、

「終了」号令が再生される。

⑤その後は以下初期状態に戻るが、

撥ね矢　解 除

⑥この状態では、まだ 0:00 が

高速点滅状態なので、
「解除」をTAPすることにより、
初期状態にもどる。

0:00 ➡ 3:00

⑤→⑥

初期状態

● **Ver.06+α 以降の隠しコマンドとは！**

**《其の壱》**

★「開始」TAP時のカウントダウン初期値を変更可能！
タイマー表示部をTAPする毎に以下の通り変化




★ タイマー表示部とは左図スクショの**赤点線枠内**

★ タイマーカウントダウンの初期値は、"**3:05**"ですが、
5秒の準備時間では足りない場合に初期値を変更する機能です。
競技者がスマホ操作を兼ねた時、スマホと立ち位置が離れてる場合に
有効（便利）な機能。

⬇ TAP有効範囲の変更（狭め）

★ ↖ TAP有効範囲が赤点線枠では広過ぎる！
（ラウンドをTAPしようとしてタイマー値を誤TAPする）
別案を検討！（範囲を今少し狭く）

★ ↙ テキスト"■■■■"をタイマー値に重ね書きし、
それを"clickable label"に設定。
最終的に、"■■■■"のテキストを透明化することで
***Just Size*** ！

**《其の弐》**

★ タイトル「**スポーツ吹矢タイマー**」を"clickable label"に設定。

★ TAPすると、tone-1～tone-6ラジオ釦に対応した、
tolk-1.mp3～tolk-6.mp3を再生する。
※ toneラジオ釦は、Metronome音切替えとの二役を演じる。

★ ex)
- 「第1ラウンド用意始めないと駄目ですか？」の音声ファイル
- 「第2ラウンド用意初めの1歩」の音声ファイル
- 競馬のファンファーレ(mp3)を鳴らし、集合合図の代り etc.

★ tolk-x.mp3 再生中でも「解除」TAPにて強制終了可

★ **本隠しコマンド搭載Ver.は、「Ver.06 +α♫」以降サポートしてます。**

★ なお、本機能はオチャラケが主目的なので、無視いただいて結構です。

● **Ver.09で追加した強制終了機能とは！**

**①初期状態**

・タイマー初期状態では、
GUIDEはまだ表示されてません。

**②カウントダウン開始**

・タイマーが起動すると、
**タイマー値TAPで強制終了**
のGUIDEが表示されます。
・これ以降強制終了が可能です。

**③強制終了時タイマー値TAP**

・タイマー値をTAPすると強制終了が実行され、タイマーは**①の初期状態**に戻ります。
・「**終了、～コメント～**」の号令が再生されます。

※ 通常の競技/昇段級試験では、3分以内に5本の矢を吹き終わり、早く終わっても3分経過まで待機が必要です。
仲間内の競技では、3分前(10数秒も前に)に全員が5本の矢を吹き終わる事が多々あります。
この「**3分経過、終了**」の号令を無言で待つ、という切なさから解放する為に強制終了機能を追加しました。
**礼～礼**、が丁度3分となる様に日頃から基本動作の修練に励みましょう！

※ 強制終了された場合、筒清掃指示等は無視されます。

※ **Ver.09→Ver.09.1にて、強制終了の号令を以下の様に変更しました。**
**『終了、少し早過ぎます。xx秒余りましたよ！』**
「**終了、少し早過ぎます**」→ end_early.mp3
「**xx秒余りました**」→ Web Speech API（speechSynthesis）を使用

## Ⅱ．Extra version

↑↓ **shot Pace - Arrows /リアル矢TAPにて切替**

- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
  「**用意始め**」「**30秒前**」「**3分経過、終了**」

**3:05** タイマー値をTAPにてカウントダウン開始

**3:00** 「用意始め」の号令

**0:30** 「30秒前」の号令
タイマー値は点滅開始

**0:00** 「3分経過、終了」の号令
タイマー値は高速点滅
タイマー値TAPにて"**3:05**"の初期状態に戻る

- "shot Pace – Arrows"をTAPすると、5本のリアル矢を表示
  タイマーがカウントダウンすると、順次矢が1本ずつ**点滅/消滅**して行きます。
  以下、各矢を吹く時間割です。
  1本目 **3:00**～(34+5秒間)
  2本目 **2:21**～(34秒間)
  3本目 **1:47**～(34秒間)
  4本目 **1:13**～(34秒間)
  5本目 **0:39**～(34+5秒間)
  1本目/5本目の「**+5秒**」はそれぞれ、
  「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。

※ 矢切替タイミングで「**ピンポーン♪**」が鳴動します。

《"**2:21**"で矢が1本消滅》

《カウントダウン終了画面》




タイマー値TAPにて"**3:05**"の初期状態に戻る。

## Ⅲ. Gemini version




- Extra version の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- タイマー値をTAPする毎に、Extra 同様に**開始/解除**となります。
- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
  「**用意始め**」「**30秒前**」「**3分経過、終了**」
  タイマー値の見え方は Extra version と同じなので割愛します。
- 円形タイマーは3分＝180秒/1周です。

- 5つの扇形は5本の矢を吹くタイミングを表し、
  以下時間割(Extra同様)となっています。
  1本目 **3:00**～(34+5秒間)
  2本目 **2:21**～(34秒間)
  3本目 **1:47**～(34秒間)
  4本目 **1:13**～(34秒間)
  5本目 **0:39**～(34+5秒間)
  1本目/5本目の「**+5秒**」はそれぞれ、
  「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。
  ※ 矢切替タイミングで「**ピンポーン♪**」が鳴動します。

- 円形タイマーの四隅に4種の音符を配置し、
  各音符をTAPすることでメトロノーム音(60bpm)が鳴動します。
  メトロノームON時は各音符は色を変え点滅、再度TAPするとOFFとなります。音符毎に音色を変えてます。

- **3:00** からのカウントダウンにて1秒ずつ扇形が削られて行きます。

- タイマーカウントダウン中、
  円周上のレールを7色の虹色列車が走り回ります（1回転/2秒）
  周回毎に車両の色の順番が変化する**こだわり**をご覧ください。
  なお、列車は12時の位置から現れ、12時の位置に消えて行きます。
  12時の位置に車庫の出入り口があるという、**こだわり様**です。

- **Androidでは、以下何れかの声掛けにてタイマー起動可能です。**
  **「スタート」「開始」「始め」 ⇦音声認識**

  - マイク icon TAPにてマイクがONとなり赤く変化します。
    音声認識可能なのは、**マイクが赤色で点滅**してる時で、
    以下タイミングが、"**音声認識待機状態**"となります。
    **3:05** 起動直後の開始待ち時
    **0:00** カウントダウン終了後の"**0:00**"高速点滅中

※ 2～3m離れた所からスマホへ**音声**にてタイマー起動指示が可能です。
周りがウルサイとか、ダミ声(^0^)では無視されるかも、です。

※ **iPhoneでは、音声認識未対応です。**

※ **吹矢タイマーは日々進化して行きます。**
**取説に無い機能が追加/変更されたりすることをご了承願います。**

※ 質問等は作者までご遠慮無く…石田 謙二@*Y.Hub Club*
ライン or e-mail にて：***ken.ishida126@gmail.com***

# 吹矢タイマー Official version の足跡（MENU画面含む）

| Version | 着 手 | 完 成 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| Ver.01 | 25/09/09 | 25/09/09 | タイトル,タイマー,「開始/解除」釦のみのシンプル版<br>「用意始め」「30秒前」「3分経過終了」の号令音声有り |
| Ver.02 | 25/09/09 | 25/09/10 | ラジオ釦:0～6でラウンドコール有り→「第xラウンド用意始め」 |
| Ver.03 | 25/09/10 | 25/09/11 | □筒清掃指示のチェックボックス設置<br>レ点有りで、「3分経過終了」+「筒清掃をしてください」と変化する |
| Ver.04 | 25/09/11 | 25/09/13 | 壁紙手動切替(wallpaper.jpgの壁紙を表示)、無ければBlack back |
| Ver.05 | 25/09/14 | 25/09/17 | 壁紙をスワイプ操作で切替可,壁紙30個以内なら欠番でも可 |
| Ver.05.1 | 25/09/21 | 25/09/21 | start-x.mp3音声ファイルのプロパティ(デュレーション)を考慮し、開始音声の再生が"**3:00**"に**終了**する様に修正<br>180秒+Duration＝start-xの再生開始<br>※デュレーション=Duration=長さ |
| Ver.05.2 | 25/09/22 | 25/09/23 | 色違いバージョン |
| Ver.05.3 | 25/09/23 | 25/09/25 | 壁紙の濃淡に関係なく、手前のテキスト類のUI要素が見えやすくなる様に画面を三層構造化<br>・上層(前面)：文字類・ラジオ釦・スタート/リセット釦等UI要素<br>・中層(半透明オーバレイ)：黒ベースの透過レイヤー<br>（文字が壁紙に溶け込まずクッキリ見える様に）<br>・下層(背面)：壁紙 |
| Ver.05.4 | 25/09/28 | 25/10/01 | 聴覚障害者が時間の変化を視覚のみで判断出来る様に、タイマー値の見え方を変更！　※詳細は取説内を参照のこと |
| Ver.05.5 | 25/10/01 | 25/10/01 | 壁紙ON/OFF SWの追加,OFF時はBlack back |
| Ver.05.6 | 25/10/02 | 25/10/04 | MetronomeトグルSWの追加<br>Metronome音はWeb Audio API 1種のみ |
| Ver.05.7 | 25/10/05 | 25/10/09 | tone-1～tone-6のラジオ釦を追加し、Web Audio APIのMetronome音色を6個から選択可能とした |
| Ver.05.8 | 25/10/09 | 25/10/12 | Web Audio API/外部ファイルmp3の共存化<br>《仕様》<br>・画面上見た目は現状のままVer.05.7をそのまま継承<br>・tone-xのラジオ釦が選択されると、tone-x.mp3の有無を検索<br>・tone-x.mp3が有れば、そのファイルを再生する仕組みへ<br>・tone-x.mp3が無ければ、既定のWeb Audio APIを再生 |
| Ver.06.0 | 25/10/21 | 25/10/25 | ・ラジオ釦で切替えていたラウンド選択を"clickable label"式に変更<br>・「撥ね矢」サポートの為、2釦から4釦化 |
| Ver.06+α | 25/10/26 | 25/11/01 | **隠しコマンド（其の壱/其の弐）を搭載…** |
| - | 26/01/19 | 26/01/22 | **GitHub web 化** |
| Ver.07 | 26/02/11 | 26/02/15 | ラウンド選択を"short-TAP"onlyから、<br>"long-TAP"によるプルダウンMENU表示/選択も可能とした |
| Ver.08 | 26/03/20 | 26/03/23 | ・「撥ね矢」「解除」釦の状態推移の変更<br>・「開始」釦の挙動不具合を修正 |
| Ver.08.1 | 26/03/25 | 26/03/25 | ・「開始」釦TAP時、「ピーン」というbeep音を鳴動させ、タイマー起動を周知 |
| Ver.08.2 | 26/03/27 | 26/03/27 | ・PCでの右クリック抑止⇒「ページのソースを表示」等のMENUを非表示 |
| **MENU** | 26/04/24 | 26/04/27 | ・MENU画面に「**取扱説明書.pdf**」へのLinkを追加 |
| Ver.09 | 26/04/29 | 26/04/30 | ・強制終了機能の追加<br>3分未満で競技終了した際、タイマー値TAPにて強制終了が可能<br>その際の終了号令は「終了、…コメント…」とし、筒清掃指示等は割愛される<br>end_early.mp3を使用 |
| Ver.09.1 | 26/05/01 | 26/05/01 | ・強制終了の号令を以下の通り変更<br>『**終了、少し早過ぎます。xx秒余りましたよ！**』<br>「**終了、少し早過ぎます**」→end_early.mp3<br>「**xx秒余りました**」→Web Speech API（speechSynthesis）を使用 |

## Extra version

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ver.01 | 26/01/17 | 26/02/03 | ・自主練に特化したversion<br>・矢を吹くタイミングを5本のリアル矢で表現 |

## Other→Gemini version

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ver.01 | 26/01/28 | 26/02/21 | ・自主練に特化したversion<br>・矢を吹くタイミングを5分割した円形タイマーで表現 |
| Ver.02 | 26/04/01 | 26/04/01 | ・円形タイマー右上の"♪"TAPにてメトロノーム音(1種のみ)鳴動 |
| Ver.02.1 | 26/04/03 | 26/04/03 | ・円形タイマー四隅の"♩/♪/♫/♬"TAPにてメトロノーム音(4種)鳴動 |