
Instructivo de Configuración de Autenticación SAML – Proveedor de Servicios (SP)

Este instructivo describe los pasos necesarios para configurar la autenticación SAML desde el lado del Proveedor de Servicios (SP), dentro del sistema de administración de la plataforma **Compliance ONE**.

---

1. Acceso a la configuración


1. Ingresar al sistema con un usuario con permisos de administración.
2. En el menú lateral, dirigirse a **"Administración"**.
3. Dentro de "Administración", seleccionar la opción **"Configuración"**.
4. En la pantalla de configuración, hacer clic en la pestaña **"External Login Settings"**.



---

2. Deshabilitar el uso de configuración del host


1. Dentro de la pestaña **"External Login Settings"**, localizar la opción **"Use Host Settings"**.
2. **Destildar** esta opción para permitir una configuración personalizada para el tenant actual.



3. Completar los campos de configuración SAML

En esta sección se deben completar los siguientes campos con la información provista por el proveedor de identidad (IdP):

- **Issuer**: Identificador del proveedor de servicios (SP).
- **Assertion Consumer Service URL**: URL en la que el SP recibirá las respuestas SAML.
- **URL del proveedor de identidad (IdP)**: Dirección del endpoint del IdP para iniciar el proceso de autenticación.
- **Entity ID**: Identificador único del IdP.
- **X509Certificate**: Certificado público del IdP, utilizado para verificar las firmas de los mensajes SAML.




---

4. Mapeo de datos del usuario (Claims Mapper)

En esta sección se define cómo se mapearán los datos del usuario contenidos en el token SAML.

- Asegurarse de que **los claims configurados en el IdP coincidan exactamente con los configurados en la plataforma.**
- Todo claim obligatorio (marcado con un *) **debe estar presente y correctamente configurado**, ya que es necesario para validar correctamente al usuario.
- Claims:
    - **ID del usuario (identificador único)***
    - **Nombre***
    - **Apellido***
    - **Correo electrónico*:** Es obligatorio y debe ser único. Asegurarse de que la dirección de correo no esté ya asociada a otro usuario en la plataforma, ya sea a través de autenticación SAML o como usuario del sistema.
    - **Número de teléfono**
    - **Roles/Grupos asignados***



---

5. Asignación de grupos y roles

Para que los usuarios reciban los permisos adecuados:

- Verificar que en la plataforma estén creados los **roles con los mismos nombres que los grupos enviados en los claims del IdP.**
- La asignación automática se realiza por nombre, por lo tanto deben coincidir exactamente.

---

6. Guardar configuración

Una vez completada la configuración:

1. Revisar que todos los datos ingresados sean correctos.
2. Hacer clic en **Guardar**.
3. Realizar pruebas de login con un usuario del IdP para validar la configuración.