I. Cài đặt thư viện Raylib

Bước 1:truy cập https://www.raylib.com/

- Bấm Download now rồi No thanks, just take me to the download
- Sau đó chạy Installer để cài đặt thư viện, lưu ý nên nhớ vị trí thư viện được cài đặt trên máy tính.

VD:

Bước 2: Tạo project trong Code::Blocks

- chọn Create a new project - Empty project, đặt tên và vị trí folder cho thuận tiện nhất có thể



- giữ nguyên phần chọn Compiler và hoàn thành tạo project mới.

- Khi đó, ta sẽ được 1 folder như thế này



- Sau đó ta tạo một folder mới và cho folder trên vào đó.



Bước 3: Quay trở lại Code::Blocks

Ở bên trên thanh công cụ, chọn Project - Build options.



- Ở Linker setting, chọn Add và thêm 4 dòng như sau



- Ở Search directories, chọn Add và tìm đến vị trí của folder raylib đã cài đặt. Sau đó tìm thư mục src trong đó.



- Làm như vậy cho cả Compiler và Linker trong Search Directories, chọn Keep relative path là No.

II. Tải Code về và chạy.



- Tải toàn bộ file trên github về, các file header (.h) và các file code (.cpp) sẽ để ở thư mục project tetris như trên, còn Resources sẽ ở trong thư mục tetris (thư mục project).

Lưu ý: Tên các file phải được giữ nguyên hoàn toàn.

Các file cpp và header có thể ở bất cứ đâu (nên để chung 1 vị trí như trên để có thể dễ dàng thêm và tìm kiếm hơn). Còn folder Resources bắt buộc phải ở trong folder tetris (folder project bạn tạo).

Tiếp theo ta quay về màn hình Code::Blocks.

- Ở thanh Management bên trái, ta nhấn chuột phải vào tetris và Add files.



- Sau đó ta tìm đến thư mục bên trên và chọn tất cả các file code đã tải về. Sau khi bấm ok thì ta sẽ được như thế này.



- Sau đó ta chỉ cần bấm Build and run (F9) là có thể chạy được game Tetris.

III. Hướng dẫn chơi

- Bấm Start Game để bắt đầu chơi.

- Bấm Space để tạm dừng, bấm lần 2 để chơi tiếp (hoặc vào Settings để tạm dừng, bấm Continue để chơi tiếp).

- Vào Settings để bật / tắt nhạc hoặc Reset màn chơi (nút Return Menu).

- Điều khiển bằng 4 nút mũi tên, trong đó nút mũi tên lên trên là để xoay hình. Mũi tên xuống để tăng tốc khối rơi xuống (mỗi lần bấm được 1 điểm):
    + Quét 1 hàng: 100 điểm
    + Quét 2 hàng: 300 điểm
    + Quét 3 hàng: 500 điểm
    + Quét 4 hàng: 800 điểm

- Nếu có khối chạm hàng đỉnh lưới, người chơi thua cuộc.