Регистрация пользователя с валидными логином и паролем

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Ввод данных в поле «Логин»: 3 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол_), 4 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол_), 14 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол_), 15 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол_) Ввод данных в поле «Пароль»: 8 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 9 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра) Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605 Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expecte result	d Страница регистрации / входа в аккаунт открыта
Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация»
Input data	3-15 символов, включая буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _ (см. раздел "Single parameters")
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Ввести валидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация»
Input data	8 символов, включая минимум одну букву латинского алфавита и минимум одну цифру (см. раздел "Single parameters")
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация»
Input data	
Expecte result	ed Регистрация пользователя осуществлена успешно. Произведена авторизация. Осуществлена переадресац ия на главную страницу веб-приложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта заменена на кнопку «Выйти».

Сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным логином

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Ввод данных в поле «Логин»: 2 допустимых символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 1 допустимый символ (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 16 символов (включая буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), оставить поле «Логин» пустым, 3 любые буквы (кроме букв латинского алфавита), 15 любых спецсимволов (кроме _), 3 любые эмодзи, 15 пробелов, SQL-инъекция / код

Ввод данных в поле «Пароль»: 8 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 9 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра)

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expecte result	d Страница регистрации / входа в аккаунт открыта
Step	2
Action	Ввести невалидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация»
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Ввести валидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация»
Input data	8 символов, включая минимум одну букву латинского алфавита и минимум одну цифру (см. раздел "Single parameters")

Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация»
Input data	
Expecte result	d Появление сообщения «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и с имволы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру». Р егистрация не осуществлена.

Сообщение об ошибке при попытке регистрации пользователя с невалидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь ранее не был зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Ввод данных в поле «Логин»: 3 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 4 символа (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 14 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _), 15 символов (буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _) Ввод данных в поле «Пароль»: 7 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 6 символов (минимум одна буква латинского алфавита и минимум одна цифра), 1 символ (буква латинского алфавита или цифра), оставить поле «Пароль» пустым, 8 символов (только буквы латинского алфавита), 8 символов (только цифры), 8 символов (только буквы, кроме букв латинского алфавита), 8 любых спецсимволов, 8 любых эмодзи, 8 пробелов, SQL-инъекция / код

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации: https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expecte result	d _{Страница} регистрации открыта
Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле «Логин» в блоке «Регистрация»
Input data	3–15 символов, включая буквы латинского алфавита, цифры, спецсимвол _ (см. раздел "Single parameters")
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Ввести невалидные данные в поле «Пароль» в блоке «Регистрация»
Input data	(см. раздел "Single parameters")

Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Нажать на кнопку «Зарегистрироваться» в блоке «Регистрация»
Input data	
Expecte result	d Появление сообщения «Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и с имволы: Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру». Р егистрация не осуществлена.

Успешная авторизация пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expecte result	d Страница регистрации / входа в аккаунт открыта
Step	2
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поле «Логин» в блоке «Вход»
Input data	Логин существующей учетной записи
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поле «Пароль» в блоке «Вход»
Input data	Пароль существующей учетной записи
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Нажать на кнопку «Войти» в блоке «Вход»

Input data

Авторизация пользователя произведена успешно. Осуществлена переадресация на главную страницу веб-Expected приложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта заменена на кнопку «Выйти». result

Сообщение об ошибке при попытке авторизации с неверным паролем

Допущена ошибка при вводе пароля (при этом пароль соответствует требованиям к валидации)

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Negative	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	_	Manual	Actual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь зарегистрирован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login
Input data	
Expected result	Страница регистрации / входа в аккаунт открыта
Step	2
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поле «Логин» в блоке «Вход»
Input data	Логин существующей учетной записи
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Ввести в поле «Пароль» в блоке «Вход» неверный пароль, формально соответствующий требования м к валидации
Input data	8 символов, включая минимум одну букву латинского алфавита и минимум одну цифру (при этом са м пароль неверный)
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4

Action	Нажать на кнопку «Войти» в блоке «Вход»
Input data	
Expected result	Авторизация пользователя не произведена. Отображается сообщение «Неверное имя пользователя ил и пароль».

Выход пользователя из системы

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
			_
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expecte result	^d Главная страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта
Input data	
Expecte result	d Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Осуществлена переадресация на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login .

Разрешенный доступ к корзине, оплате, истории заказов после авторизации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart . Нет сообщений об оши бке.
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Оплата» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment . Нет сообщений об о шибке.
Step	4
Action	Нажать на кнопку «История заказов» в шапке сайта

Input data

Expected result

Осуществлен переход на страницу «История заказов»: $\frac{https://qa.demoshopping.ru/history}{history}$. Нет сообщен ий об ошибке.

Попытка получения доступа к корзине, оплате, истории заказов без авторизации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / вход а в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login . Переход на страницу «Корзина» (https://qa.demoshopping.ru/cart) не осуществлен.
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Оплата» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / вход а в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login . Переход на страницу «Оплата» (https://qa.demoshopping.ru/payment) не осуществлен.
Step	4

Action	Нажать на кнопку «История заказов» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / вход а в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login . Переход на страницу «История заказов» (https://qa.demoshopping.ru/history) не осуществлен.

Переадресация при клике по гиперссылке в сообщении о необходимости входа в аккаунт

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь не авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Появление сообщения о необходимости авторизации с гиперссылкой на страницу регистрации / вход а в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login . Переход на страницу «Корзина» (https://qa.demoshopping.ru/cart) не осуществлен.
Step	3
Action	Нажать на гиперссылку в сообщении о необходимости входа в аккаунт
Input data	
Expected result	Осуществлена переадресация на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login

Возникновение ошибки на веб-сервере

Воспроизвести ошибку на сервере / на стороне клиента

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Step

5

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1	
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/	
Input data		
Expected res	ult Главная страница открыта	
Step	2	
Action	Воспроизвести ошибку на сервере через DevTools	
Input data	Гайд: https://apidog.com/blog/mock-500-internal-server-error-response/	
Expected res	ult Появление сообщения «Произошла ошибка при обработке запроса»	
Step	3	
Action	Обновить страницу	
Input data		
Expected res	Expected result Главная страница открыта	
Step	4	
Action	Отключить интернет на устройстве	
Input data		
Expected result Интернет-соединение прервано		

Action

Попытаться перейти на страницу регистрации / входа в аккаунт: https://qa.demoshopping.ru/login

Input data

Expected result Появление сообщения «Произошла ошибка при обработке запроса»

Переход по страницам каталога при помощи механизма пагинации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Перейти на вторую страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта вторая страница каталога.
Step	3
Action	Перейти на предпоследнюю страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта предпоследняя страница каталога.
Step	4
Action	Перейти на последнюю страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта последняя страница каталога.
Step	5

Action	Перейти на первую страницу каталога при помощи механизма пагинации
Input data	
Expected result	Переход реализован корректно. Открыта первая страница каталога.

Корректное отображение товаров на страницах каталога

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта. На странице отображается 6 товаров.
Step	2
Action	Перейти на вторую страницу каталога
Input data	
Expected result	Вторая страница открыта. На странице отображается 6 товаров.
Step	3
Action	Перейти на предпоследнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Предпоследняя страница открыта. На странице отображается 6 товаров.
Step	4
Action	Перейти на последнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Последняя страница открыта. На странице отображается до 6 товаров (допустимо меньшее количес тво).

Отображение карточек товаров

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Usability	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
ls Muted			

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Отображение карточки товара: изображение, название, описание, цена, категория, производитель,

информация о бесплатной доставке

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Изучить карточки товаров на первой странице каталога
Input data	
Expected result	Каждая карточка содержит все необходимые поля (см. раздел "Single parameters")
Step	3
Action	Перейти на последнюю страницу каталога
Input data	
Expected result	Каждая карточка содержит все необходимые поля (см. раздел "Single parameters")

Сортировка товаров по имени и цене

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Критерии сортировки: от А до Z, от Z до A, цена по возрастанию, цена по убыванию

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expecte result	^d Главная страница открыта
Step	2
Action	Нажать на выпадающий список под словом «Сортировка»
Input data	
Expecte result	dОткрыт выпадающий список, содержащий 4 критерия сортировки (см. раздел "Single parameters")
Step	3
Action	Выбрать критерий «От A до Z»
Input data	
Expecte result	dBыпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, спи сок товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.
Step	4
Action	Выбрать критерий «От Z до A»
Input data	

ExpectedВыпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, спи		
result	сок товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.	
Step	5	
Action	Выбрать критерий «Цена по возрастанию»	
Input data		
Expecte result	edBыпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, спи сок товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.	
Step	6	
Action	Выбрать критерий «Цена по убыванию»	
Input data		
Expecte result	edBыпадающий список сворачивается, отображается выбранный критерий. Сортировка функционирует, спи сок товаров обновляется автоматически, согласно выбранному критерию.	

Доступность фильтров и элементов управления в соответствии с требованиями и мокапом

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveUsabilityNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Beб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Фильтры: поле ввода «Мин. цена», поле ввода «Макс. цена», выпадающий список для выбора категории, выпадающий список для выбора производителя, чекбокс «Бесплатная доставка» Элементы управления: кнопка «Применить фильтры», кнопка «Сбросить фильтры»

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Изучить доступные фильтры в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Все фильтры доступны в блоке слева от списка товаров (см. раздел "Single parameters")
Step	3
Action	Изучить доступные элементы управления в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Все элементы управления доступны в блоке слева от списка товаров (см. раздел "Single parameters")

Корректная работа механизма валидации в полях ввода «Мин. цена» и «Макс. цена»

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Beб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Поле ввода «Мин. цена» (валидные данные): Оставить поле пустым, 0, 1 Поле ввода «Макс. цена» (валидные данные): Оставить поле пустым, 1

Поле ввода «Мин. цена» (невалидные данные): -1, 0,01, любая буква, любой спецсимвол (за исключением уже протестированных - и ,), любой эмодзи, пробел, SQL-инъекция / код Поле ввода «Макс. цена» (невалидные данные): 0, -1, 1,00, любая буква, любой спецсимвол (за

исключением уже протестированных - и ,), любой эмодзи, пробел, SQL-инъекция / код

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. Возможна фильтрация с учетом указанного крит ерия.
Step	3
Action	Ввести валидные данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке. Возможна фильтрация с учетом указанного крит ерия.
Step	4
Action	Ввести невалидные данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров

Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Появление сообщения о недопустимых данных. Фильтрация с учетом указанного критерия невозмо жна.
Step	5
Action	Ввести невалидные данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Появление сообщения о недопустимых данных. Фильтрация с учетом указанного критерия невозмо жна.

Применение фильтрации с множественными параметрами

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Выставить фильтры в блоке слева от списка товаров в соответствии с тестируемыми комбинациями
Input data	$\frac{https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bUiL_mZ6hOqhEZPowRIM6DrCRFaO7_q1mp7fGEswuR4/edit?hl=ru}{\&gid=566406717\#gid=566406717}$
Expected result	Значения выставлены. Нет сообщений об ошибке.
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Применить фильтры» в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Фильтрация работает корректно, список товаров обновляется автоматически, согласно выбранным кри териям.

Сброс параметров фильтрации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	1
Expected result	Данные введены. Нет сообщений об ошибке.
Step	3
Action	Ввести данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	1000
Expected result	Данные введены. Нет сообщений об ошибке.
Step	4
Action	Выбрать категорию в выпадающем списке в блоке слева от списка товаров
Input data	Выбрать категорию "Laptops"
Expected result	Категория товаров выбрана. Нет сообщений об ошибке.

Step	5
Action	Выбрать производителя в выпадающем списке в блоке слева от списка товаров
Input data	Выбрать производителя "Samsung"
Expected result	Производитель товаров выбран. Нет сообщений об ошибке.
Step	6
Action	Выбрать опцию бесплатной доставки в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	В чекбоксе выбрана опция бесплатной доставки. Нет сообщений об ошибке.
Step	7
Action	Нажать на кнопку «Сбросить фильтры» в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result	Поля ввода, выпадающие списки и чекбокс в блоке слева от списка товаров вернулись к исходному сос тоянию. Нет сообщений об ошибке.

Фильтрация с нулевой выдачей

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected resu	ult Главная страница открыта
Step	2
Action	Ввести данные в поле «Мин. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	1
Expected resu	ult Данные введены. Нет сообщений об ошибке.
Step	3
Action	Ввести данные в поле «Макс. цена» в блоке слева от списка товаров
Input data	2
Expected resu	ult Данные введены. Нет сообщений об ошибке.
Step	4
Action	Нажать на кнопку «Применить фильтры» в блоке слева от списка товаров
Input data	
Expected result Появление уведомления о том, что товары, соответствующие заданным критериям, отсутствуют	

Добавление товаров в корзину после авторизации

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.109

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Выбрать количество первого товара для добавления в корзину
Input data	2
Expected result	Нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки первого товара
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается чис ло «2».
Step	4
Action	Выбрать количество второго товара для добавления в корзину
Input data	6

Expected result	Нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки второго товара
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается чис ло «8».
Step	6
Action	Выбрать количество третьего товара для добавления в корзину
Input data	9
Expected result	Нет сообщений об ошибке
Step	7
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки третьего товара
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается чис ло «17».

Отображение счетчика товаров в корзине для авторизованного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected re	esult Главная страница открыта
Step	2
Action	Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected re	esult Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «0», заключенное в скобки: (0).

Скрытие счетчика товаров в корзине после выхода пользователя из системы

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Action

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: <u>https://qa.demoshopping.ru/</u>
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «0», заключенное в скобки: (0).
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Состояние системы возвращается к неавторизованному виду. Осуществлена переадресация на главную с траницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/ .
Step	4

Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта

Input data

Expected Cчетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта скрыт result

Сохранение информации о товарах в корзине при повторном входе в аккаунт пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expecte result	^{ed} Главная страница открыта
Step	2
Action	Выбрать количество любого товара для добавления в корзину
Input data	2
Expecte result	^{ed} Нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки любого товара
Input data	
Expecte result	edTовар добавлен в корзину. Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «2», заключенное в скобки: (2).

Step 4

Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expecte result	d Осуществлен переход на страницу «Корзина»: <u>https://qa.demoshopping.ru/cart</u> . Нет сообщений об ошибке.
Step	5
Action	Изучить информацию о товарах в корзине
Input data	
Expecte result	d _B корзине отображается информация о добавленном товаре в количестве 2 единиц.
Step	6
Action	Нажать на кнопку «Выйти» в шапке сайта
Input data	
Expecte result	dOcyществлен выход из системы. На странице «Корзина» не отображается информация о добавленных тов арах. Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта скрыт.
Step	7
Action	Нажать на кнопку «Регистрация / Войти» в шапке сайта
Input data	
Expecte result	dOсуществлен переход на страницу регистрации / входа в аккаунт: <u>https://qa.demoshopping.ru/login</u> . Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта скрыт.
Step	8
Action	Ввести данные зарегистрированного пользователя в поля «Логин» и «Пароль» в блоке «Вход»
Input data	
Expecte result	d Данные введены, нет сообщений об ошибке
Step	9
Action	Нажать на кнопку «Войти» в блоке «Вход»
Input data	

Авторизация пользователя произведена успешно. Осуществлена переадресация на главную страницу веб-Expectedприложения. Кнопка «Регистрация/Войти» в шапке сайта заменена на кнопку «Выйти». Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. result На нем — число «2», заключенное в скобки: (2). 10 Step Action Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта Input data Expected Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart. Нет сообщений об ошибке. result Step 11 Action Изучить информацию о товарах в корзине Input

 $\mathsf{Expected}_\mathsf{B}$ корзине отображается информация о ранее добавленном товаре в количестве 2 единиц. result

data

Автоматическое обновление счетчика товаров в корзине без перезагрузки страницы

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Обратить внимание на наличие счетчика товаров справа от пункта «Корзина» в шапке сайта
Input data	
Expected result	Отображается счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта. На нем — число «0», заключенное в скобки: (0).
Step	3
Action	Выбрать количество любого товара для добавления в корзину
Input data	5
Expected result	Нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки первого товара
Input data	

Expected result

Товар добавлен в корзину. Счетчик справа от пункта «Корзина» в шапке сайта автоматически обновилс я без перезагрузки страницы. На нем — число «5», заключенное в скобки: (5).

Отображение корзины

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Usability	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Be6-6paysep: Google Chrome 131.0.6778.205

Отображение корзины: изображение товара, название товара, выбранное количество товара, цена за штуку (в валюте, используемой в каталоге), поле ввода для изменения количества товара, кнопки управления для изменения количества товара, кнопка «Удалить», результирующая строка с итоговой стоимостью всех товаров (в валюте, используемой в каталоге), кнопка «Оформить заказ»

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта
Step	2
Action	Изучить отображение корзины с добавленными товарами
Input data	
Expected result	Корзина в полной мере отображает необходимую информацию, на странице расположены корректно функционирующие элементы управления (см. раздел "Single parameters")

Изменение количества товаров в корзине при помощи поля ввода

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлен любой товар.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Валидные данные: 1, 2

Невалидные данные: пустое поле, 0, -1, +1, 0,01, любая буква, любой спецсимвол (за исключением уже протестированных -, + и ,), любой эмодзи, пробел, SQL-инъекция / код (только по согласованию!)

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: <u>https://qa.demoshopping.ru/cart</u>
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта
Step	2
Action	Ввести валидные данные в поле справа от изображения товара
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Ввести невалидные данные в поле справа от изображения товара
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Для значений 0, -1: появление сообщения «Количество товара не может быть меньше 1». Для иных невалидных значений: предположительно, запрет ввода / появление сообщение о вводе нед опустимых данных.

Изменение количества товаров в корзине при помощи элементов управления «вверх/вниз»

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлен любой товар.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Валидные значения: 1, 2 Невалидные значения: 0, -1

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта
Step	2
Action	Установить валидные значения при помощи элементов управления «вверх/вниз» справа от изображе ния товара (элементы появляются при наведении курсора в поле ввода)
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Значения установлены, нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Попытаться установить невалидные значения при помощи элементов управления «вверх/вниз» спра ва от изображения товара (элементы появляются при наведении курсора в поле ввода)
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Невозможность выбора данных значений

Автоматическое обновление итоговой стоимости корзины после изменения количества или удаления товара

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые два товара.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: <u>https://qa.demoshopping.ru/cart</u>
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта
Step	2
Action	Изучить результирующую строку с итоговой стоимостью всех товаров
Input data	
Expected result	Результирующая строка отражает итоговую стоимость всех товаров в корзине с учетом валюты, испо льзуемой в каталоге
Step	3
Action	Изменить количество первого товара при помощи элементов управления
Input data	9
Expected result	Количество первого товара изменено. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.
Step	4
Action	Изменить количество второго товара при помощи поля ввода

Input data	6
Expected result	Количество второго товара изменено. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Удалить» справа от второго товара
Input data	
Expected result	Второй товар удален. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.

Переход авторизованного пользователя к оформлению заказа

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: <u>https://qa.demoshopping.ru/cart</u>
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment . Нет сообщений об ошибке.

Попытка перейти к оформлению заказа при пустой корзине

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзине отсутствуют товары.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart
Input data	
Expected result	Страница «Корзина» открыта
Step	2
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Появление сообщения «Ваша корзина пуста. Добавьте товары перед оформлением заказа». Не осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment .

Отображение истории заказов

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Usability	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. Пользователь успешно оплатил как минимум один заказ.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Отображение истории заказов: столбец «Номер заказа» (часть таблицы), столбец «Товар» (часть таблицы), столбец «Общая стоимость» (часть таблицы), столбец «Дата заказа» (часть таблицы), столбец «Примерная дата доставки» (часть таблицы), нумерация страниц, кнопки для пагинации

Step	1
Action	Открыть страницу «История заказов»: https://qa.demoshopping.ru/history
Input data	
Expecte result	еd Страница «История заказов» открыта
Step	2
Action	Изучить отображение истории заказов
Input data	https://www.figma.com/file/2T99Jt5OHPqkhe4yyoe2IC/demoshopping.ru?type=design&node-id=14-1223&mode=design&t=rTF52a9GzKvevZ0c-4
Expecte result	История заказов представлена в виде таблицы, которая в полной мере отображает необходимую информа едцию об оплаченных заказах; на странице расположены корректно функционирующие элементы управлени я (см. раздел "Single parameters" и мокап в Figma).

Автоматическое обновление итоговой стоимости заказа после изменения количества или удаления товара

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены любые два товара.

Parameters

Input data

11

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected resul	t Страница «Оплата» открыта
Step	2
Action	Изучить результирующую строку с итоговой стоимостью всех товаров
Input data	
Expected resul	t Результирующая строка отражает итоговую стоимость всех товаров в заказе с учетом доставки
Step	3
Action	Изменить количество первого товара при помощи поля ввода
Input data	55
Expected resul	Количество первого товара изменено. Итоговая стоимость заказа автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.
Step	4
Action	Изменить количество второго товара при помощи элементов управления

Expected result Количество второго товара изменено. Итоговая стоимость корзины автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.	
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Удалить» справа от первого товара
Input data	
Expected result Первый товар удален. Итоговая стоимость заказа автоматически обновилась в соответствии с числом товаров.	

Формирование итоговой стоимости заказа с учетом платной доставки

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
	открыть главную страницу вео-приложения. псерз.//qa.aemosпорршу.га/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Выбрать необходимое количество товара с платной доставкой
Input data	1
Expected result	Нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки товара с платной доставкой
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается число «1», заключенное в скобки: (1).
Step	4
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта

Input data	

Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart . Нет сообщений об ошибк е.
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment . Нет сообщений об ош ибке.
Step	6
Action	Убедиться в том, что итоговая стоимость заказа с учетом доставки рассчитана корректно
Input data	
Expected result	Итоговая стоимость = стоимость товара + 5 USD

Формирование итоговой стоимости заказа с учетом бесплатной доставки

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть главную страницу веб-приложения: https://qa.demoshopping.ru/
Input data	
Expected result	Главная страница открыта
Step	2
Action	Выбрать необходимое количество товара с бесплатной доставкой
Input data	7
Expected result	Нет сообщений об ошибке
Step	3
Action	Нажать на кнопку «Добавить в корзину» в нижней части карточки товара с бесплатной доставкой
Input data	
Expected result	Товар добавлен в корзину. На счетчике справа от пункта «Корзина» в шапке сайта отображается число «7», заключенное в скобки: (7).
Step	4
Action	Нажать на кнопку «Корзина» в шапке сайта

Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Корзина»: https://qa.demoshopping.ru/cart . Нет сообщений об ошибк е.
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ» в нижней части страницы
Input data	
Expected result	Осуществлен переход на страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment . Нет сообщений об ош ибке.
Step	6
Action	Убедиться в том, что итоговая стоимость заказа рассчитана корректно и не включает доставку
Input data	

Expected result

Итоговая стоимость заказа совпадает со стоимостью товаров в корзине. K данному значению не прибав ляется 5 USD.

Оплата заказа через PayPal с действующим аккаунтом и достаточным балансом средств

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

1
Открыть страницу «Оплата»: <u>https://qa.demoshopping.ru/payment</u>
Страница «Оплата» открыта
2
Нажать на радиокнопку "PayPal" под областью с суммой заказа
В качестве способа оплаты заказа выбран PayPal. Под радиокнопкой появились поля ввода «Email для P ayPal» и «Email для отправки чека».
3
Ввести логин действующего аккаунта PayPal в поле «Email для PayPal»
valid@email.com
Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
4
Ввести валидные данные в поле «Email для отправки чека»

Input data	roman@khramovich.ru
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ оформлен, нет сообщений об ошибке. Осуществлена переадресация на страницу «История заказо в».

Попытка оплаты заказа через PayPal с действующим аккаунтом и недостаточным балансом средств

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта
Step	2
Action	Нажать на радиокнопку "PayPal" под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбран PayPal. Под радиокнопкой появились поля ввода «Email для P ayPal» и «Email для отправки чека».
Step	3
Action	Ввести логин действующего аккаунта PayPal в поле «Email для PayPal»
Input data	valid@email.com
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Ввести валидные данные в поле «Email для отправки чека»

Input data	roman@khramovich.ru
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ не оформлен. Появление сообщения «Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте позже».

Попытка оплаты заказа через PayPal с действующим аккаунтом и невалидной почтой для получения чека

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Невалидные данные: Любые данные, не соответствующие виду example@email.com

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: <u>https://qa.demoshopping.ru/payment</u>
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта
Step	2
Action	Нажать на радиокнопку "PayPal" под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбран PayPal. Под радиокнопкой появились поля ввода «Email для P ayPal» и «Email для отправки чека».
Step	3
Action	Ввести логин действующего аккаунта PayPal в поле «Email для PayPal»
Input data	valid@email.com
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	4
Action	Ввести невалидные данные в поле «Email для отправки чека»

Input data	См. раздел "Single parameters"
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expected result	Заказ не оформлен. Появление сообщения «Укажите действующий email для отправки счета».

Оплата заказа картой MasterCard с действительными данными

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Step

4

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expecte result	d Страница «Оплата» открыта
Step	2
Action	Нажать на радиокнопку "MasterCard" под областью с суммой заказа
Input data	
Expecte result	dB качестве способа оплаты заказа выбрана MasterCard. Под радиокнопкой появились поля ввода «Номер к арты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», "CVV", «Email для отправки чека».
Step	3
Action	Ввести данные в поле «Номер карты»
Input data	5248106661644884
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Action	Ввести данные в поле «Имя»
	BECCI Administration of the second of the se
Input data	Shrek
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Ввести данные в поле «Фамилия»
Input data	Ogre
Expecte result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	6
Action	Ввести данные в поле «ММ»
Input data	12
Expecte result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	7
Action	Ввести данные в поле «ГГ»
Input data	26
Expecte result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	8
Action	Ввести данные в поле "CVV"
Input data	456
Expecte result	д Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	9
Action	Ввести данные в поле «Email для отправки чека»
Input data	roman@khramovich.ru

Expecte result	ed Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	10
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	

ExpectedЗаказ оформлен, нет сообщений об ошибке. Осуществлена переадресация на страницу «История заказов» result .

Попытка оплаты заказа украденной картой Visa

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expecte result	d Страница «Оплата» открыта
Step	2
Action	Нажать на радиокнопку "Visa" под областью с суммой заказа
Input data	
Expecte result	d B качестве способа оплаты заказа выбрана Visa. Под радиокнопкой появились поля ввода «Номер карты»,
	«Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», "CVV", «Email для отправки чека».
Step	«Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», "CVV", «Email для отправки чека».
Step Action	
·	3
Action Input data	3 Ввести данные в поле «Номер карты»
Action Input data Expecte	3 Ввести данные в поле «Номер карты» 0779330784258313

Input data	Eric
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Ввести данные в поле «Фамилия»
Input data	Cartman
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	6
Action	Ввести данные в поле «ММ»
Input data	6
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	7
Action	Ввести данные в поле «ГГ»
Input data	26
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	8
Action	Ввести данные в поле "CVV"
Input data	234
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	9
Action	Ввести данные в поле «Email для отправки чека»
Input data	roman@khramovich.ru
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	10
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expecte result	ed Заказ не оформлен. Появление сообщения «Ошибка оплаты. Попробуйте другой способ или попробуйте п озже».

Попытка оплаты заказа картой Visa при вводе невалидных значений в поле «Имя»

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

Пользователь авторизован в веб-приложении. В корзину добавлены товары на сумму не более 2000 USD.

Parameters

Операционная система: Windows 11 Pro 24H2 26100.2605

Веб-браузер: Google Chrome 131.0.6778.205

Невалидные данные: любые буквы, кроме букв латинского алфавита, любые цифры, любые

спецсимволы, любые эмодзи, пустое поле, пробел

Step	1
Action	Открыть страницу «Оплата»: https://qa.demoshopping.ru/payment
Input data	
Expected result	Страница «Оплата» открыта
Step	2
Action	Нажать на радиокнопку "Visa" под областью с суммой заказа
Input data	
Expected result	В качестве способа оплаты заказа выбрана Visa. Под радиокнопкой появились поля ввода «Номер карты», «Имя», «Фамилия», «ММ», «ГГ», "CVV", «Email для отправки чека».
Step	3
Action	Ввести данные в поле «Номер карты»
Input data	8820354696467284
Expected result	Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке

Step	4
Action	Ввести данные в поле «Имя»
Input data	См. раздел "Single parameters"
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	5
Action	Ввести данные в поле «Фамилия»
Input data	Freeman
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	6
Action	Ввести данные в поле «ММ»
Input data	12
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	7
Action	Ввести данные в поле «ГГ»
Input data	26
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	8
Action	Ввести данные в поле "CVV"
Input data	123
Expecte result	d Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	9
Action	Ввести данные в поле «Email для отправки чека»
Input data	roman@khramovich.ru

Expecte result	ed Данные введены в поле, нет сообщений об ошибке
Step	10
Action	Нажать на кнопку «Оформить заказ»
Input data	
Expecte result	ed Заказ не оформлен. Появление сообщения «Имя должно содержать только буквы латинского алфавита».