

คู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้สำหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
PROGRAMMABLE BROWSER FOR MOBILE PHONES
MANUAL

นายคณเดช ศุภกิจตรกุล 42010113

นายชนพล พุฒธรรม 42010135

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

1. ความต้องการของระบบ

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่และส่วนของการทดสอบในอิมูเลเตอร์บนเครื่องพีซี

1.1 ส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่

โปรแกรมสามารถทำงานได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโซนี่อีริกสัน รุ่น พี 800 ได้เท่านั้น เนื่องจากโทรศัพท์มีระบบสัมผัส หน้าจอสี ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การรองรับภาษาจาวา



รูปที่ 1 โทรศัพท์เคลื่อนที่โซนี่อีริกสันรุ่น พี 800

1.2 ส่วนของการทดสอบในอิมูเลเตอร์บนเครื่องพีซี

- ระบบปฏิบัติการ Windows 98/Me/2000/XP, Linux, Mac
- Java Runtime Environment (JRE) หรือ Java Develop Kit (JDK) 1.4
- เครื่องที่ลงโปรแกรมต้องสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ ถึงแม้โปรแกรมจะสามารถทำงานแบบ offline ได้ แต่การทำงานส่วนใหญ่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต

2. การติดตั้ง

- เริ่มจากการติดตั้ง JDK 1.4 จากไฟล์ j2sdk-1_4_0-win.exe เพื่อใช้งานภาษาจาวา

- ติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม J2ME โดยเฉพาะชื่อ Forte for Java Mobile Edition เวอร์ชัน 4 ซึ่งขั้นตอนนี้จะไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนข้างต้นมาก่อน ซึ่งโปรแกรมจะให้เราเลือก SDK ได้ในการที่เครื่องติดตั้งมากกว่า 1 ตัว แต่ถ้ามีตัวเดียวก็ให้ผ่านไปเลย โดยโปรแกรม Forte นี้จะติดตั้งโปรแกรม Java Wireless Toolkit เวอร์ชัน 1.03 ลงไปพร้อมกันทำให้เราสามารถใช้งานอิมูเลเตอร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่บนพีซีได้
- ดาวน์โหลดชิปไฟล์อิมูเลเตอร์ของโทรศัพท์โซนี่อีริกสัน รุ่น พี 800 ได้จากเว็บไซต์ของอีริกสัน แดกชิปไฟล์ใส่โฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นก็อปปีโฟลเดอร์นั้นไปไว้ยังพาท
C:\forte4jme\emulator\j2mewtk-1_0_3-win\wtclib\devices
- เมื่อเปิดอิมูเลเตอร์ขึ้นมาก็จะสามารถเลือกใช้งานอิมูเลเตอร์ของโทรศัพท์โซนี่อีริกสัน รุ่น พี 800 ได้




รูปที่ 2 หน้าจออิมูเลเตอร์

- เมื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จเรียบร้อยแล้วต้องการนำโปรแกรมไปติดตั้งบนโทรศัพท์จริง จะต้องติดตั้งไดรเวอร์ของโทรศัพท์ก่อน จากนั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อ (จะแถมมาให้กับโทรศัพท์) จากนั้นก็นำไฟล์ภาษาจาวาที่อยู่ในรูปแบบ *.jar ส่งขึ้นไปบนโทรศัพท์ได้โดยผ่านโปรแกรมที่ติดตั้งลงไป

3. การใช้งานโปรแกรม


เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรก โปรแกรมจะแสดงหน้าโลโก้ของโปรแกรม ซึ่งหน้าจอนี้เรียกว่า Default homepage ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าโฮมเพจของบราวเซอร์ ส่วนบนจะเป็นเมนูต่างๆของบราวเซอร์ มุมซ้ายล่างจะเป็นการออกจากโปรแกรม ที่มุมขวาล่างจะเป็นการเรียกงานฟังก์ชันต่างๆของโฮมเพจ



รูปที่ 3 หน้าจอแรกเมื่อเปิดโปรแกรม

เมนูเว็บ

เมื่อเลือกฟังก์ชันต่างๆของเว็บก็จะปรากฏเมนูดังต่อไปนี้



รูปที่ 4 ฟังก์ชันเกี่ยวกับเว็บจากหน้าจอเว็บ

เมื่อเลือกเมนู open url จะสามารถกรอก url ของหน้าเว็บเพจที่ต้องการได้

Open URL:
Insert Your Address
http://161.246.4.3/~s2010113/etc9.html


รูปที่ 5 ส่วนฟังก์ชัน Open URL

เมื่อเลือก Bookmark จะสามารถเพิ่มหรือเปิดหน้าเพจที่เก็บไว้ได้

My Bookmark:	
TestBrowser	← เลือกเว็บเพจที่เคยเก็บไว้
etc	
etc	
etc9	
Back	Add ← เพิ่ม bookmark

รูปที่ 6 ฟังก์ชัน Bookmark


เมนูสคริปต์



รูปที่ 7 หน้าจอของเมนูสคริปต์


ขั้นตอนการใช้งานสคริปต์

- เลือก script editor จะได้หน้าจอดังรูปซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สร้าง เพิ่ม หรือแก้ไขสคริปต์




รูปที่ 8 ส่วนการสร้างหรือแก้ไขสคริปต์หรือ Script editor

- ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเปิดสคริปต์ที่มีอยู่ หรือ เซฟ หรือ เลือกรัน




รูปที่ 9 การจัดการสคริปต์

- เมื่อกด ok แล้วสคริปต์จะถูกเลือกมา จากนั้นกดปุ่ม Run Script ซึ่งผลลัพธ์สามารถดูได้จากหน้าจอส่วน Console ดังรูป



รูปที่ 10 ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันสคริปต์

เมนู E-mail & Message



รูปที่ 11 หน้าจอของเมนู Email & Message


เมื่อเลือกเมนูอีเมลก็จะแสดงหน้าจอดังนี้

Compose mail:	
To:	notta2524@yahoo.com
From:	ICL
Subject:	My first Email
Detail:	Hello World !
Back Mail Send Mail	

← อีเมลของผู้รับ
 ← ชื่อของผู้ส่ง
 ← หัวข้อของอีเมล
 ← เนื้อหาภายใน
 ← กดที่นี่เมื่อต้องการส่งอีเมล

รูปที่ 12 ส่วนต่างๆในการ compose email ฉบับใหม่ขึ้นมา

เมนู Setting




รูปที่ 13 หน้าจอของเมนู Setting

เมื่อเลือกเมนู Look & Feel จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

Look & Feel setting:	
	Color
	Style

รูปที่ 14 การเลือกการปรับแต่ง

เมื่อเลือกเมนู color จะได้น้ำเพื่อเปลี่ยนสีของบราวเซอร์




รูปที่ 15 การเลือกโทนสีของบราวเซอร์

ถ้าเลือก Style จะเป็นการเปลี่ยนธีมของบราวเซอร์



รูปที่ 16 การเลือก Style ของบราวเซอร์

ถ้าเลือกเมนู Browser จากหน้าจอ Setting แล้วจะได้ส่วนของการเซตค่าโฮมเพจของบราวเซอร์



รูปที่ 17 การเซตหน้าโฮมเพจของบราวเซอร์