## Use case template

An adaptation of the standard Cockburn template will be used. The template and examples follow:

ID and name	AC-1: Adaugare client			
Primary actor	Angajat service S	Secondary actors		
Description	ului, indica ca doreste sa	Actorul acceseaza platforma prin intermediul retelei locale service- ului, indica ca doreste sa adauge un client in sistem, introduce datele clientului si apoi acestea sunt validate.		
Trigger	Angajatul service-ului indi	ica ca doreste adaug	area unui client	
Preconditions	PRE-1: Autentificare			
	PRE-2: Contul sau sa aib	e permisiunile neces	are	
Postconditions	POST-1: Datele clientului	sunt introduse in sist	tem	
Normal flow	1.0 Adaugare client			
	Actorul apasa pe butc	onul Adaugare client		
	2. Sistemul afiseaza un	formular cu datele ne	cesare	
	3. Actorul introduce date	ele in formular		
	4. Actorul apasa pe buto	4. Actorul apasa pe butonul de confirmare		
	5. Datele sunt validate d de date			
	6. Sistemul stocheaza datele furnizate in baza de date			
Alternative flows				
Exceptions	1. Actorul nu este aute	entificat		
	Actorul este inforn     "Operatiune interz		tiune nu este permisa	
	Actorului ii este fu autentificare	rnizat un buton care i	l redirectioneaza catre	
	2. Actorul nu are perm Operatiune	isiunile pentru a efe	ctua aceasta	
	Actorul este infron     "Operatiune interz		tiune nu ii este permisa	
	3. Datele furnizate nu s prenume, adresa fac		lefon, cnp, nume,	
		mat ca datele nu sunt udinea acestora "Date	valide si este rugat sa e invalide!"	

ID and name	MC-1: Modificare client		
Primary actor	Angajat service Se	Secondary actors	
Description	Actorul acceseaza portalu poate cauta un client dupa acestuia, ii poate modifica	a datele sale, apoi, ult	
Trigger	Actorul selecteaza un clier	ent si apasa pe butonu	l modificare
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie sa	fie autentificat	
	PRE-2: Actorul trebuie sa	aiba permisiunile nec	esare
	PRE-3: Clientul trebuie să	ă existe în sistem.	
Postconditions	POST-1: Datele clientului	sunt actualizate	
Normal flow	1.1 Modificare client		
	Actorul intra in meniul	l de client	
	2. Actorul introduce un cr	criteriu dupa care sa fil	treze clientii
	3. Actorul apasa pe butor	onul de cautare	
	4. Actorul selecteaza clie	entul dorit din lista	
	5. Actorul apasa butonul	l de modificare	
	Sistemul redirectionea precompletate	aza actorul la un formu	ılar cu datele clientului
	7. Actorul modifica datele	e necesare	
	8. Actorul apasa pe salva	are	
	9. Sistemul valideaza dat	atele	
	Sistemul redirectionea precedent.	aza actorul inapoi la n	neniul de cautare
Alternative flows			

Exceptions	1.	Actorul nu este autentificat
		Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune intersiza!"
		Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	2.	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta Operatiune
		Actorul este infromat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"
	3.	Datele furnizate nu sunt valide(email, telefon, cnp, nume, prenume, adresa facturare)
		Actorul este informat ca datele nu sunt valide si este rugat sa reverifice corectitudinea acestora "Date invalide!"

ID and name	AA-1: Adaugare autoturism		
Primary actor	Angajat service	Secondary actors	
Description	Actorul acceseaza portalul din interiorul retelei locale a companiei si intra in meniul de Cautare client. Cauta clientul dupa criteriile dorite, si apoi apasa pe adauga autoturism. Actorul introduce datele masinii si apoi masina este salvata in sistem		
Trigger	Actorul selecteaza un client si apasa pe butonul Adauga vehicul		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie	sa fie autentificat	
	PRE-2: Contul actorulu	i trebuie sa aibe permisi	unile necesare.
	PRE-3: Clientul pe care deja introdus în sistem.	e se înregistrează autotu	rismul trebuie să fie
Postconditions	POST-1: Autoturismul e	este introdus in sistem	

Normal flow	2.1 Adaugare autoturism	
	Actorul apasa pe meniul cauta client	
	2. Actorul introduce datele dupa care sa gaseasca un client	
	Actorul apasa pe butonul de Cautare client	
	4. Sistemul afiseaza lista clientilor filtrati	
	Actorul selecteaza clientul dorit	
	6. Actorul apasa pe butonul Adauga vehicul	
	7. Sistemul redirectioneaza actorul catre un formular in care actorul trebuie sa introduca datele autoturismului	
	8. Actorul introduce datele autoturismului	
	9. Actorul apasa pe butonul de salvare	
	Sistemul valideaza datele, pentru a verifica corectitudinea acestora.	
	Sistemul salveaza datele in baza de date a companiei	
Alternative flows		
Exceptions	Actorul nu este autentificat	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"	
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare	
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"	
	Datele furnizate nu sunt valide	
	Actorul este informat ca datele nu sunt valide si este rugat sa reverifice corectitudinea acestora "Date invalide!"	

ID and name	MA-1: Modificare autoturism		
Primary actor	Angajat service	Secondary actors	
Description	Actorul acceseaza sistemul prin intermediul retelei locale a companiei, intra in meniul de Cautare autoturism, gaseste autoturismul dorit cu ajutorul filtrelor, selecteaza auturismul dorit si apasa pe butonul modifica autoturism. Acesta introduce noile date si datele sunt salvate in baza de date.		
Trigger	Actorul apasa pe butonul de modificare autoturism din intermediul meniului de Cautare.		

Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie sa fie autentificat	
	PRE-2: Actorul trebuie sa aiba permisiunile necesare	
	PRE-3: Autoturismul trebuie să existe în sistem	
Postconditions	POST-1: Datele autoturismului sunt salvate in sistem	
Normal flow	2.2 Modificare autoturism	
	Actorul apasa pe butonul Cautare autoturism	
	2. Actorul introduce datele autoturismului dupa care doreste sa caute	
	Actorul apasa butonul Cautare	
	Sistemul ii afiseaza actorului o lista cu vehiculele pentru care se potrivesc datele	
	5. Actorul selecteaza un autoturism din lista oferita	
	6. Actorul apasa pe butonul Modifica autoturism	
	7. Sistemul redirectioneaza actorul catre formularul de modificare autoturism, in care sunt completate in prealabil vechile date ale autoturismului	
	8. Actorul modifica campurile necesare	
	9. Actorul apasa pe butonul de salvare	
	10. Sistemul valideaza datele	
	Sistemul actualizeaza datele din baza de date cu cele nou introduse	

Alternative flows	2.3 Modificare autoturism din meniul Cautare client
	Actorul apasa pe butonul Cautare client
	2. Actorul introduce datele clientului dupa care doreste sa caute
	3. Actorul apasa pe Cautare
	Sistemul ii furnizeaza actorului o lista cu clientii la care se potrivesc datele
	5. Actorul selecteaza clientul dorit
	6. Actorul apasa pe butonul Vizualizeaza autoturisme
	7. Sistemul ii afiseaza actorului o lista cu autoturismele acelui client
	8. Actorul selecteaza autoturismul dorit din lista afisata
	9. Actorul apasa pe butonul Modifica autoturism
	Sistemul redirectioneaza actorul catre formularul de modificare autoturism, in care sunt completate in prealabil vechile date ale autoturismului
	11. Actorul modifica campurile necesare
	12. Actorul apasa pe butonul de salvare
	13. Sistemul valideaza datele
	14. Sistemul actualizeaza datele din baza de date cu cele nou introduse
Exceptions	1. Actorul nu este autentificat
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"
	3. Datele furnizate nu sunt valide
	Actorul este informat ca datele nu sunt valide si este rugat sa reverifice corectitudinea acestora "Date invalide!"

ID and name	AP-1: Adauga programare		
Primary actor	Angajat service	Secondary actors	
Description	Actorul cauta un autoturism in sistem si intra in meniul de Adaugare programare. Actorul vizualizeaza un calendar si poate selecta		

Trigger	Apasa pe butonul "Adauga programare"
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare
	PRE-3: Lucrătorul garaj la care se va programa autoturismul trebuie să fie deja introdus in sistem.
	PRE-4: Autoturismul pentru care se face programarea trebuie să existe în sistem.
Postconditions	POST-1: Programarea este adăugată în sistem.
Normal flow	3.1 Adăugare programare
	Actorul intră în meniul de căutare autoturism.
	Actorul completează datele din filtre pentru a putea găsi autoturismul în sistem.
	Actorul selectează din lista de autoturisme cel pentru care se va face programarea.
	4. Actorul apasă pe butonul "Programează".
	<ol> <li>Introduce în formular descrierea furnizată de client şi dorinţele acestuia.</li> </ol>
	6. Selectează un departament din lista de secții(funcții ale lucrătorilor garaj).
	7. Introduce numărul de ore de manoperă necesare.
	8. Selectează din calendar o dată si o oră disponibilă.
	9. Apasă pe butonul de "Adaugă programare".
Alternative flows	
Exceptions	Actorul nu este autentificat
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"
	3. Datele furnizate nu sunt valide
	Actorul este informat ca datele nu sunt valide si este rugat sa reverifice corectitudinea acestora "Date invalide!"

ID and name	SP-1: Şterge programare		
Primary actor	Angajat service	Secondary actors	
Description	Actorul poate să ștearg	gă o programare existen	ıtă în sistem.
Trigger	Actorul apasă pe butor	nul "Șterge"	
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie	să fie autentificat	
	PRE-2: Actorul trebuie	să aibe permisiunile ne	cesare
	PRE-3: Programarea ti	rebuie să existe	
Postconditions	POST-1: Programarea	se radiază din sistem	
Normal flow	3.2 Şterge programar	re	
	1. Actorul apasă pe b	utonul "Caută autoturisr	n"
	2. Actorul introduce d	atele după care să filtre:	ze autoturismele
	3. Actorul apasă pe b	utonul "Caută"	
	Sistemul furnizează lista de autoturisme care se potrivesc cu filtrele		
	5. Actorul selectează din lista furnizată un autoturism		
	6. Actorul apasă pe butonul "Vizualizează programări"		
	7. Sistemul furnizează o pagină în care sunt listate toate programările care sunt în viitor ale autoturismului.		
	8. Fiecare programare	e are un buton intitulat "	Şterge"
	9. La apăsarea buton sistem	ului "Șterge" programare	ea este radiată din
Alternative flows	3.3 Şterge programar	e din meniul de vizual	izare programări
	1. Actorul apasă pe b	utonul "Vizualizare prog	ramări"
	2. Sistemul furnizeaza	ă o fereastră cu toate pr	ogramările din viitor
	3. Actorul introduce d	ate în filtrele disponibile	(zi, lună, an, secție)
	4. Actorul apasă pe b	utonul filtrează	
	5. Sistemul furnizează	ă lista filtrată a programă	ărilor
	6. Actorul apasă pe b	utonul "Șterge" al unei p	programări
	7. Sistemul radiază di	in sistem programarea ș	si dispare din listă

Exceptions	1.	Actorul nu este autentificat
		Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
		Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	2.	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta Operatiune
		Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"
	3.	Datele furnizate nu sunt valide
		Actorul este informat ca datele nu sunt valide si este rugat sa reverifice corectitudinea acestora "Date invalide!"

ID and name	VP-1: Vizualizează programare	
Primary actor	Angajat service Secondary actors	
Description	Actorul accesează meniul de vizualizare al programărillor și poate vedea toate programările din viitor sau din ziua curentă.	
Trigger	Apăsarea butonului "Vizualizează programări"	
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat	
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare	
Postconditions		
Normal flow	3.5 Vizualizează programări	
	1. Actorul apasă butonul "Vizualizează programări"	
	Sistemul furnizează lista de programări de la ziua curentă și din viitor	
	3. Actorul introduce datele în filtre	
	4. Actorul apasă pe butonul "Filtrează"	
	5. Sistemul furnizează lista filtrată	
Alternative flows		
Exceptions	Actorul nu este autentificat	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"	
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare	
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"	

ID and name	GI-1: Generează istoric kilometraj		
Primary actor	Angajat service Secondary actors		
Description	Actorul selectează un autoturism și sistemul exportă un fișier .pdf care conține un tabel cu toate citirile anterioare ale odometrului preluate în urma devizelor.		
Trigger	Actorul apasă pe butonul "Generează istoric"		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat		
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare		
Postconditions			
Normal flow	4.1 Generează istoric kilometraj		
	Actorul intră în meniul de căutare autoturism.		
	2. Actorul introduce datele după care să se filtreze autoturismele		
	3. Actorul apasă pe butonul de căutare		
	4. Sistemul furnizează lista de autoturisme care se potrivesc		
	5. Actorul selectează din lista furnizată un autoturism		
	6. Pentru autoturismul selectat, actorul apasă pe butonul de verifică istoric		
	7. Sistemul furnizează o listă cu toate devizele anterioare		
	8. Actorul apasă pe butonul "Generează istoric kilometraj"		
	9. Sistemul furnizează un fișier .pdf cu un tabel cu datele autoturismului și cu toate datele și citirile odometrului la intrări anterioare în service.		
Alternative flows			
Exceptions	Actorul nu este autentificat		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"		
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare		
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"		
	3. Autoturismul nu este introdus în sistem		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"		

ID and name	VI-1: Verifică istoric		
Primary actor	Angajat service Secondary actors		
Description	Actorul poate vedea istoricul devizelor ale unui autoturism		
Trigger	Actorul acționează butonul		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat		
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare		
Postconditions			
Normal flow	4.2 Verifică istoric		
	Actorul intră în meniul de căutare autoturism.		
	2. Actorul introduce datele după care să se filtreze autoturismele		
	3. Actorul apasă pe butonul de căutare		
	4. Sistemul furnizează lista de autoturisme care se potrivesc		
	5. Actorul selectează din lista furnizată un autoturism		
	Pentru autoturismul selectat, actorul apasă pe butonul de verifică istoric		
	7. Sistemul furnizează o listă cu toate devizele anterioare		
Alternative flows			
Exceptions	Actorul nu este autentificat		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"		
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare		
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"		
	3. Autoturismul nu este introdus în sistem		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"		

ID and name	VP-2: Vizualizează piese		
Primary actor	Angajat furnizor piese	Secondary actors	Angajat service
Description	Actorul poate vizualiza lista de piese disponibile		
Trigger	Actorul apasă pe butonul "Catalog piese"		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat		
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare		

Postconditions	
Normal flow	5.1 Vizualizare piese
	Actorul apasă pe butonul "Catalog piese"
	Actorul introduce datele autoturismului după care să se facă filtrarea
	3. Sistemul furnizează categoriile pieselor disponibile.
	4. Actorul selectează o categorie.
	5. Sistemul furnizează lista cu piese din categoria respectivă.
Alternative flows	
Exceptions	Actorul nu este autentificat
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"

ID and name	CP-1: Comandă piesă		
Primary actor	Angajat service	Secondary actors	
Description	Actorul plasează o comandă a unei piese, care este transmisă furnizorului.		
Trigger	Actorul apasă pe butonul de comandă.		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat		
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare		
Postconditions	POST-1: Comanda este adăugată în baza de date a furnizorului.		

Normal flow	5.2 Comandă piesă
	Actorul accesează meniul pentru căutare autoturism.
	2. Actorul introduce datele unui autoturism.
	3. Actorul apasă pe butonul "Căutare autoturism"
	4. Sistemul furnizează o listă cu autoturismele posibile.
	5. Actorul selectează un autoturism din listă.
	6. Actorul apasă pe butonul "Piese"
	7. Sistemul redirecționează actorul pe pagina cu categoriile de piese.
	8. Actorul selectează o categorie.
	9. Sistemul furnizează piesele din categoria respectivă.
	10. Actorul selectează o piesă din listă.
	11. Sistemul furnizează pagina piesei.
	12. Actorul apasă pe butonul "Comandă"
Alternative flows	5.3 Comandă piese din catalog
	1. Actorul apasă pe butonul "Catalog piese"
	Actorul introduce datele autoturismului după care să se facă filtrarea
	3. Sistemul furnizează categoriile pieselor disponibile.
	4. Actorul selectează o categorie.
	5. Sistemul furnizează lista cu piese din categoria respectivă.
	6. Actorul selectează o piesă din listă.
	7. Sistemul furnizează pagina piesei.
	8. Actorul apasă pe butonul "Comandă"
Exceptions	Actorul nu este autentificat
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa     "Operatiune interzisa!"
	3. Piesa nu mai este în stoc
	Actorul este informat că această piesă nu mai este în stoc "Stoc indisponibil".

ID and name	AP-2: Adăugare piesă	
Primary actor	Angajat furnizor piese Secondary actors Angajat service	
Description	Actorul introduce în catalog o piesă.	
Trigger	Actorul apasă pe butonul "Adaugă piesă"	
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat	
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare	
Postconditions	POST-1: Piesa este introdusă în baza de date	
Normal flow	6.1 Adăugare piesă	
	Actorul apasă pe butonul "Adaugă piesă"	
	2. Sistemul furnizează un formular.	
	3. Actorul completează formularul.	
	4. Actorul apasă pe butonul "Adaugă"	
Alternative flows		
Exceptions	Actorul nu este autentificat	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"	
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare	
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"	
	3. Codurile de piesă nu există	
	Actorul este informat că această piesă nu este validă "Coduri de piesă incorecte".	

ID and name	MP-1: Modifică piesă		
Primary actor	Angajat furnizor piese	Secondary actors	Angajat service
Description	Actorul poate modifica informațiile despre o piesă din propria bază de date.		
Trigger	Actorul apasă pe butonul "Modifică"		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat		
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare		
Postconditions	POST-1: Datele piesei sunt modificate în baza de date.		

Normal flow	6.2 Modifică piesă
	Actorul accesează catalogul de piese
	2. Sistemul furnizează actorului un formular pentru a introduce datele unui autoturism
	3. Actorul completează datele din formular.
	4. Actorul apasă pe butonul de "Căutare"
	5. Sistemul furnizează actorului lista cu categoriile de piese
	6. Actorul selectează o categorie din listă.
	7. Sistemul furnizează lista cu piese disponibile.
	8. Actorul selectează o piesă din listă.
	9. Sistemul furnizează pagina piesei.
	10. Actorul apasă pe butonul de modificare.
	11. Sistemul furnizează un formular cu datele piesei care este completat în avans cu datele vechi.
	12. Actorul modifică datele unde este necesar.
	13. Actorul apasă pe butonul "Salvare".
Alternative flows	
Exceptions	Actorul nu este autentificat
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"
	3. Codurile de piesă nu există
	Actorul este informat că această piesă nu este validă "Coduri de piesă incorecte".

ID and name	PC-1: Procesează comandă		
Primary actor	Angajat furnizor piese	Secondary actors	
Description	Actorul poate vizualiza	și marca o comandă ca	procesată.
Trigger	Actorul apasă butonul "Procesat".		

Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare
Postconditions	POST-1: Informațiile despre comandă se actualizează în baza de date.
Normal flow	7.1 Procesează comandă
	Actorul intră în meniul "Comenzi"
	2. Sistemul furnizează lista cu comenzi.
	3. Actorul acționează filtrul.
	4. Sistemul actualizează lista în funcție de filtre.
	5. Actorul apasă pe butonul "Procesată" al unei comenzi din listă.
Alternative flows	
Exceptions	1. Actorul nu este autentificat
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"

ID and name	AA-2: Adaugă angaja	:		
Primary actor	Angajat service	Secondary actors	Angajat furnizor piese	
Description	Actorul introuce în sis mai departe.	Actorul introuce în sistem un cont de angajat, care va putea fi folosit mai departe.		
Trigger	Actorul apasă pe buto	Actorul apasă pe butonul "Adaugă"		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat			
	PRE-2: Actorul trebuie	e să aibe permisiunile n	ecesare	
Postconditions	POST-1: Un cont de a	POST-1: Un cont de angajat este introdus în baza de date.		
Normal flow 8.1 Adaugă angajat				
	Actorul apasă pe l	outonul "Gestionează a	ngajaţi"	
	2. Sistemul furnizeaz	tă un meniu cu lista anç	gajaţilor.	
	3. Actorul apasă pe l	outonul "Adaugă".		
	4. Sistemul furnizeaz	ză un formular.		
	5. Actorul completea	ză formularul.		
	6. Actorul apasă pe ,	Salvează".		

Alternative flows		
Exceptions	1.	Actorul nu este autentificat
		Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"
		Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare
	2.	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta Operatiune
		Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"
	3.	Angajatul deja există
		<ol> <li>Actorul este informat că această operațiune nu îi este permisă "Angajatul deja există".</li> </ol>

ID and name	VA-2: Vizualizează angajați.		
Primary actor	Angajat service Secondary actors Angajat furnizor piese		
Description	Actorul poate vizualiza lista cu conturile angajaţilor din sistem.		
Trigger	Actorul accesează meniul "Gestionează conturi"		
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat		
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare		
Postconditions			
Normal flow	7.2 Vizualizează angajați		
	Actorul apasă pe butonul "Gestionează angajați"		
	2. Sistemul furnizează un meniu cu lista angajaților.		
Alternative flows			
Exceptions	Actorul nu este autentificat		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"		
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare		
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune		
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"		

ID and name	MA-2: Modifică angajaț	i	
Primary actor	Angajat service	Secondary actors	Angajat furnizor piese

Description	Actorul poate modifica informațiile din contul unui angajat.	
Trigger	Actorul apasă butonul "Modifică" din dreptul unui cont din listă.	
Preconditions	PRE-1: Actorul trebuie să fie autentificat	
	PRE-2: Actorul trebuie să aibe permisiunile necesare	
Postconditions		
Normal flow	8.3 Modifică angajat	
	Actorul apasă pe butonul "Gestionează angajați"	
	2. Sistemul furnizează un meniu cu lista angajaților.	
	3. Actorul apasă pe butonul "Modifică".	
	4. Sistemul furnizează un formular precompletat cu vechile date.	
	5. Actorul completează formularul.	
	6. Actorul apasă pe "Salvează".	
Alternative flows		
Exceptions	Actorul nu este autentificat	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu este permisa "Operatiune interzisa!"	
	Actorului ii este furnizat un buton care il redirectioneaza catre autentificare	
	Actorul nu are permisiunile pentru a efectua aceasta     Operatiune	
	Actorul este informat ca aceasta operatiune nu ii este permisa "Operatiune interzisa!"	

## Descriptions of template fields:

- **ID and name:** Title should be descriptive and should usually begin with a verb, e.g. order, calculate, input, etc. ID can have any format but must be unique among all use cases.
- **Primary actor:** Person that wishes to accomplish a goal through the use of the system. Only a single primary actor per use case.
- **Secondary actors:** Actors that have an interest in the completion of the goal but that do not directly interact with the system.
- **Description:** Concise description of the purpose of the use case.
- Trigger: Condition internal or external to the system that prompts the use case to start.
- **Preconditions:** Conditions that must be true before the use case starts. Each should be labeled with an ID unique to the use case.
- **Postconditions:** Conditions that must be true after the use case ends normally. Each should be labeled with an ID unique to the use case.
- Normal flow: Detailed step-by-step description of the logical flow of the use case. It should describe an explicit two way interaction, with the system prompting for input and the actor responding accordingly. Each step should be numbered.
- Alternative flows: Flows that achieve the same goal as the normal flow but are expected
  to be less common or lower priority.

•	<b>Exceptions:</b> Conditions that result in the normal flow ending prematurely due to an unrecoverable condition in the system. The condition that causes the flow should be clearly
	stated, as should be any other decisions that the actor must make in this situation.