

プロパティ名	値	説明	表示例
GroupId	string	グループを識別する ID	G100000
email	string	グループのメールアドレス	sales@rakumo.com
name	string	グループの名前 最大文字数は 75 文字です	営業部
description	string	グループの説明 グループの説明は 4,096 文字以内にする必要があります	営業部のグループです
whoCanJoin	string	グループに参加できるユーザーの権限	INVITED_CAN_JOIN: 招待されたユーザーが参加
whoCanViewMembership	string	グループのメンバーリストを表示できるユーザーの権限	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW
whoCanViewGroup	string	グループのメッセージを閲覧できるユーザーの権限	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW
whoCanPostMessage	string	グループにメッセージを送信できるユーザーの権限 ※archiveOnly が true の場合は NONE_CAN_POST が自動設定されます	・rakumo用グループ NONE_CAN_POST: 誰も送信不可 (グループが無効・アーカイブ状態) ・ドライブ用グループ ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST: アカウント内の全ユーザーが送信可
allowWebPosting	string	Google グループのアプリからのメール送信を許可するかどうか	FALSE: 不可 (Web投稿不可)
isArchived	string	グループに送信されたメッセージをアーカイブするかどうか false に設定しても以前にアーカイブされたメッセージはアーカイブに残ります	TRUE: 可 (アーカイブする)
membersCanPostAsTheGroup	string	グループメンバーが、自分のアドレスではなくグループのメールアドレスを差出人としてメッセージを送信できるかどうか	TRUE
includeInGlobalAddressList	string	グループをドメインのグローバルアドレス一覧 (GAL) に含めるかどうか https://knowledge.workspace.google.com/admin/sync/manage-your-global-address-list?hl=ja&visit_id=639094337974877862-1245550815&rd=1	・rakumo用グループ FALSE ・ドライブ用グループ TRUE
whoCanLeaveGroup	string	グループを自分で退会できるユーザーの権限	NONE_CAN_LEAVE
whoCanModerateMembers	string	グループのメンバーを Googleグループアプリ上で管理 (追加・削除・権限変更) できるユーザー	NONE
whoCanModerateContent	string	グループのコンテンツ (メッセージの承認・拒否・削除) を管理できるユーザー	NONE
whoCanAssistContent	string	グループコンテンツのメタデータ (タグ付け・カテゴリ分類など) を管理できるユーザー	NONE
enableCollaborativeInbox	string	グループの共同トレイ (Collaborative Inbox) 機能を有効にするかどうか 共同トレイを使うと、メールを担当者に割り当てたりステータス管理したりできます	FALSE
whoCanDiscoverGroup	string	グループを検索できるユーザーの種類	ALL_MEMBERS_CAN_DISCOVER
defaultSender	string	グループとしてメッセージを送信できるメンバーのデフォルト送信者 membersCanPostAsTheGroup が true の場合に有効です	空白

プロパティ名	値	説明	表示例	デフォルト値
GroupID	string	グループを識別する ID	G100000	
email	string	グループのメールアドレス	sales@rakumo.com	
name	string	グループの名前 最大文字数は 75 文字です	営業部	
description	string	グループの説明 グループの説明は 4,096 文字以内にする必要があります	営業部のグループです	
whoCanJoin	string	グループに参加できるユーザーの権限	INVITED_CAN_JOIN	INVITED_CAN_JOIN
whoCanViewMembership	string	グループのメンバーリストを表示できるユーザーの権限	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW
whoCanViewGroup	string	グループのメッセージを閲覧できるユーザーの権限	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW
whoCanPostMessage	string	グループにメッセージを送信できるユーザーの権限 ※archiveOnly が true の場合は NONE_CAN_POST が自動設定されます	・rakumo用グループ NONE_CAN_POST: 誰も送信不可 (グループが無効・アーカイブ状態) ・ドライブ用グループ ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST: アカウント内の全ユーザーが送信可	・rakumo用グループ NONE_CAN_POST: 誰も送信不可 (グループが無効・アーカイブ状態) ・ドライブ用グループ ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST: アカウント内の全ユーザーが送信可
allowWebPosting	string	Google グループのアプリからのメール送信を許可するかどうか	FALSE	FALSE
isArchived	string	グループに送信されたメッセージをアーカイブするかどうか false に設定しても以前にアーカイブされたメッセージはアーカイブに残ります	TRUE	TRUE
membersCanPostAsTheGroup	string	グループメンバーが、自分のアドレスではなくグループのメールアドレスを差出人としてメッセージを送信できるかどうか	TRUE	TRUE
includeInGlobalAddressList	string	グループをドメインのグローバルアドレス一覧 (GAL) に含めるかどうか https://knowledge.workspace.google.com/admin/sync/manage-your-global-address-list?hl=ja&visit_id=639094337974877862-1245550815&rd=1	・rakumo用グループ FALSE ・ドライブ用グループ TRUE	・rakumo用グループ FALSE ・ドライブ用グループ TRUE
whoCanLeaveGroup	string	グループを自分で退会できるユーザーの権限	NONE_CAN_LEAVE	NONE_CAN_LEAVE
whoCanModerateMembers	string	グループのメンバーを Googleグループアプリ上で管理 (追加・削除・権限変更) できるユーザー	NONE	NONE
whoCanModerateContent	string	グループのコンテンツ (メッセージの承認・拒否・削除) を管理できるユーザー	NONE	NONE
whoCanAssistContent	string	グループコンテンツのメタデータ (タグ付け・カテゴリ分類など) を管理できるユーザー	NONE	NONE
enableCollaborativeInbox	string	グループの共同トレイ (Collaborative Inbox) 機能を有効にするかどうか 共同トレイを使うと、メールを担当者に割り当てたりステータス管理したりできます	FALSE	FALSE
whoCanDiscoverGroup	string	グループを検索できるユーザーの種類	ALL_MEMBERS_CAN_DISCOVER	ALL_MEMBERS_CAN_DISCOVER
defaultSender	string	グループとしてメッセージを送信できるメンバーのデフォルト送信者 membersCanPostAsTheGroup が true の場合に有効です	空白	空白

Google	値	説明	表示例		
UserID	string	ユーザーを識別する ID 個別に6桁の数字を設定いたします	A100000		
primaryEmail	string	ユーザーのメインのメールアドレス。 primaryEmail は一意である必要があります。 また、他のユーザーのエイリアスには使用できません。	k.katori@rakumo.com		
password	string	パスワードには任意の ASCII 文字を組み合わせることができます。 文字数は 8 ～ 100 文字にする必要があります。			
isAdmin	boolean	出力専用。 特権管理者権限を持つユーザーを示します。	FALSE (管理者ではない)		
suspended	boolean	ユーザーが一時停止されているかどうかを示します。	FALSE		
changePasswordAtNextLogin	boolean	ユーザーが次回ログイン時にパスワードを変更する必要があるかどうかを示します。 この設定は、 <u>ユーザーがサードパーティの ID プロバイダ経由でログイン</u> する場合は適用されません。	TRUE		
First Name	string	ユーザーの姓	香取		
Last Name	string	ユーザーの名	謙治		
name	string	ユーザーの氏名と姓、読み取り専用の fullName 値を保持します。 givenName 値と familyName 値の最大文字数は 60 です。 また、名前の値は Unicode/UTF-8 文字に対応しており、スペース、文字 (a ～ z)、数字 (0 ～ 9)、ダッシュ (-)、スラッシュ (/)、ピリオド(.)を含めることができます。	香取 謙治		
aliases[]	string	出力専用。 ユーザーのエイリアス メールアドレスのリスト。	k.katori@rakumo.jp		
isMailboxSetup	boolean	出力専用。 ユーザーの Google メールボックスが作成されているかどうかを示します。 このプロパティは、ユーザーに Gmail ライセンスが割り当てられている場合にのみ適用されます。	TRUE		
suspensionReason	string	出力専用。 停止時に、管理者または Google によってユーザー アカウントが停止された理由が記録されます。このプロパティは、suspended プロパティが true の場合にのみ返されます。	休職のため		
creationTime	string	出力専用。 ユーザーのアカウントが作成された時刻。時刻は、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD の形式で完全な日付、時、分、秒です。例: 2010-04-05T17:30:04+01:00	2026-04-01T10:00:00+09:00	2026/04/01	10:00:00
includeInGlobalAddressList	boolean	ドメインで連絡先の共有機能が有効になっている場合に、ユーザーのプロフィールが Google Workspace のグローバル アドレス一覧に表示されるかどうかを示します。 ユーザー プロファイルの除外について詳しくは、 管理者向けヘルプセンター をご覧ください。	TRUE		
deletionTime	string	出力専用。 ユーザーのアカウントが削除された日時。時刻は、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD の形式で完全な日付、時、分、秒です。たとえば、2010-04-05T17:30:04+01:00 のようにします。	2026-04-01T10:00:00+09:00	2026/04/01	10:00:00
isEnrolledIn2Sv	boolean	出力専用。 2 段階認証プロセスに登録されている (読み取り専用)	TRUE		
isEnforcedIn2Sv	boolean	出力専用。 2 段階認証プロセスが適用されている (読み取り専用)	TRUE		
orgUnitPath	string	ユーザーに関連付けられている親組織のフルパス。親組織が最上位の場合は、スラッシュ (/) で表されます。	/営業部		
recoveryEmail	string	ユーザーの再設定用メールアドレス。	sales@rakumo.com		
recoveryPhone	string	ユーザーの復元用スマートフォン。電話番号は、プラス記号 (+) で始まる E.164 形式で指定する必要があります。 例: +16506661212。	+818011112222		

Google	値	説明	表示例	デフォルト値
UserID	string	ユーザーを識別する ID 個別に6桁の数字を設定いたします	A100000	
primaryEmail	string	ユーザーのメインのメールアドレス。 primaryEmail は一意である必要があります。 また、他のユーザーのエイリアスには使用できません。	k.katori@rakumo.com	
password	string	パスワードには任意の ASCII 文字を組み合わせることができます。 文字数は 8 ～ 100 文字にする必要があります。	12345abcde	
isAdmin	boolean	出力専用。 特権管理者権限を持つユーザーを示します。	FALSE	
suspended	boolean	ユーザーが一時的に停止されているかどうかを示します。	FALSE	
changePasswordAtNextLogin	boolean	ユーザーが次回ログイン時にパスワードを変更する必要があるかどうかを示します。 この設定は、ユーザーがサードパーティの ID プロバイダ経由でログイン する場合は適用されません。	TRUE	TRUE
First Name	string	ユーザーの姓	香取	
Last Name	string	ユーザーの名	謙治	
name	string	ユーザーの氏名と姓、読み取り専用の fullName 値を保持します。 givenName 値と familyName 値の最大文字数は 60 です。	香取 謙治	
aliases[]	string	出力専用。 ユーザーのエイリアス メールアドレスのリスト。	k.katori@rakumo.jp	
isMailboxSetup	boolean	出力専用。 ユーザーの Google メールボックスが作成されているかどうかを示します。 このプロパティは、ユーザーに Gmail ライセンスが割り当てられている場合にのみ適用されます。	TRUE	
suspensionReason	string	出力専用。 停止時に、管理者または Google によってユーザー アカウントが停止された理由が記録されます。このプロパティは、suspended プロパティが true の場合にのみ返されます。	休職のため	
creationTime	string	出力専用。 ユーザーのアカウントが作成された時刻。時刻は、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD の形式で完全な日付、時、分、秒です。例：2010-04-05T17:30:04+01:00	2026-04-01T10:00:00+09:00	
includeInGlobalAddressList	boolean	ドメインで連絡先の共有機能が有効になっている場合に、ユーザーのプロフィールが Google Workspace のグローバル アドレス一覧に表示されるかどうかを示します。 ユーザー プロファイルの除外については、 管理者向けヘルプセンター をご覧ください。	TRUE	TRUE
deletionTime	string	出力専用。 ユーザーのアカウントが削除された日時。時刻は、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD の形式で完全な日付、時、分、秒です。たとえば、2010-04-05T17:30:04+01:00 のようにします。	2026-04-01T10:00:00+09:00	
isEnrolledIn2Sv	boolean	出力専用。 2 段階認証プロセスに登録されている(読み取り専用)	TRUE	
isEnforcedIn2Sv	boolean	出力専用。 2 段階認証プロセスが適用されている(読み取り専用)	TRUE	
orgUnitPath	string	ユーザーに関連付けられている親組織のフルパス。親組織が最上位の場合は、スラッシュ (/) で表されます。	/営業部	
recoveryEmail	string	ユーザーの再設定用メールアドレス。	sales@rakumo.com	
recoveryPhone	string	ユーザーの復元用スマートフォン。電話番号は、プラス記号 (+) で始まる E.164 形式で指定する必要があります。例：+16506661212。	+818011112222	

Google	値	説明	利用可否	デフォルト値		⇐確認事項です
UserID	string	ユーザーを識別する ID	可			
primaryEmail	string	ユーザーのメインのメールアドレス。 primaryEmail は一意である必要があります。 また、他のユーザーのエイリアスには使用できません。	可			
password	string	パスワードには任意の ASCII 文字を組み合わせることができます。 文字数は 8 ～ 100 文字にする必要があります。	可			
isAdmin	boolean	出力専用。 特権管理者権限を持つユーザーを示します。	可			
suspended	boolean	ユーザーが一時停止されているかどうかを示します。	可			
changePasswordAtNextLogin	boolean	ユーザーが次回ログイン時にパスワードを変更する必要があるかどうかを示します。 この設定は、ユーザーがサードパーティの ID プロバイダ経由でログイン する場合は適用されません。	可			
name	string	ユーザーの氏名と姓、読み取り専用の fullName 値を保持します。 givenName 値と familyName 値の最大文字数は 60 です。 また、名前の値は Unicode/UTF-8 文字に対応しており、スペース、文字 (a ～ z)、数字 (0 ～ 9)、ダッシュ(-)、スラッシュ(/)、ピリオド(.)を含めることができます。	可			
emails	string	ユーザーのメールアドレスのリスト。 許容されるデータサイズの上限は 10 KB です。	不可			
relations	string	ユーザーと他のユーザーの関係のリスト。 https://knowledge.workspace.google.com/admin/users/add-information-to-a-users-directory-profile?hl=ja&visit_id=639090782712530152-2071162234&rd=1 指定できる値は次のとおりです。 admin_assistant assistant brother child custom domestic_partner dotted_line_manager exec_assistant father friend manager mother parent partner referred_by relative sister spouse	不可			
aliases[]	string	出力専用。 ユーザーのエイリアス メールアドレスのリスト。	可			
isMailboxSetup	boolean	出力専用。 ユーザーの Google メールボックスが作成されているかどうかを示します。 このプロパティは、ユーザーに Gmail ライセンスが割り当てられている場合にのみ適用されます。	可			
addresses	string	ユーザーの住所のリスト。 addresses[].country:国 addresses[].countryCode:国コード addresses[].extendedAddress:小区域を含む住所など、その他の住所の場合 addresses[].formatted:完全で構造化されていない郵送先住所。次の属性が含まれます。住所、郵便私書箱、市区町村、都道府県、郵便番号、国 / 地域。 addresses[].locality:住所の市区町村 addresses[].poBox:私書箱(ある場合) addresses[].postalCode:郵便番号(該当する場合) addresses[].primary:メインの住所 addresses[].region:都道府県や州の省略名 addresses[].streetAddress:番地(1600 Amphitheatre Parkway など)	不可			
organizations	string	ユーザーが所属する組織のリスト。 organizations[].costCenter:ユーザーの組織のコストセンター organizations[].department:組織内の部門 (sales や engineering など)を指定します organizations[].description:組織の説明 organizations[].domain:組織が属するドメイン organizations[].fullTimeEquivalent:組織内のフルタイム換算のミリパーセント (100000 = 100%) organizations[].location:組織の物理的な場所。 organizations[].name:組織の名前 organizations[].primary:これがユーザーのメインの組織であるかどうかを示します。 organizations[].symbol:組織のテキスト文字列記号。たとえば、Google のテキスト記号は GOOG です。 organizations[].title:組織内でのユーザーの役職。	不可			
phones	string	ユーザーの電話番号のリスト。 phones[].primary:true の場合、これはユーザーのメインの電話番号です。ユーザーが設定できるメインの電話番号は 1 つだけです。 phones[].type:電話番号の種類。 使用可能な値 : assistant、callback、car、company_main、custom、grand_central、home、home_fax、isdn、main、mobile、other、other_fax、pager、radio、telex、tty_tdd、work、work_fax、work_mobile、work_pager。	不可			
suspensionReason	string	出力専用。 停止時に、管理者または Google によってユーザー アカウントが停止された理由が記録されます。このプロパティは、 suspended プロパティが true の場合にのみ返されます。	可			
creationTime	string	出力専用。 ユーザーのアカウントが作成された時刻。時刻は、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD の形式で完全な日付、時、分、秒です。例 : 2010-04-05T17:30:04+01:00	可			
locations	string	ユーザーの現在地のリスト。 locations[] area:テキスト形式の場所。これは、場所を簡潔に記述して表示するうえで最も役に立ちます。たとえば、 Mountain View, CA や、Near Seattle です。 locations[].buildingId:建物の ID。 locations[].floorSection:階のセクション。フロア内のより具体的な場所。たとえば、フロアが A、B、C のセクションに分割されている場合、このフィールドにはこれらの値のいずれかが指定されます。	不可			

includeInGlobalAddressList	boolean	ドメインで連絡先の共有機能が有効になっている場合に、ユーザーのプロフィールが Google Workspace のグローバル アドレス一覧に表示されるかどうかを示します。ユーザー プロファイルの除外について詳しくは、 管理者向けヘルプセンター をご覧ください。	可	TRUE			
deletionTime	string	出力専用。 ユーザーのアカウントが削除された日時。時刻は、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD の形式で完全な日付、時、分、秒です。たとえば、2010-04-05T17:30:04+01:00 のようにします。	可				
gender	string	ユーザーの性別を含むネストされたオブジェクト。 gender.type: 使用できる値: female male other unknown	不可				
isEnrolledIn2Sv	boolean	出力専用。 2 段階認証プロセスに登録されている(読み取り専用)	可				
isEnforcedIn2Sv	boolean	出力専用。 2 段階認証プロセスが適用されている(読み取り専用)	可				
archived	boolean	ユーザーがアーカイブされているかどうかを示します。	不可				
orgUnitPath	string	ユーザーに関連付けられている親組織のフルパス。親組織が最上位の場合は、スラッシュ (/) で表されます。	可				
recoveryEmail	string	ユーザーの再設定用メールアドレス。	可				
recoveryPhone	string	ユーザーの復元用スマートフォン。電話番号は、プラス記号 (+) で始まる E.164 形式で指定する必要があります。例 : +16506661212。	可				

プロパティ名	値	説明	値	利用可否	デフォルト値	☞確認事項です			
GroupID	string	グループを識別する ID		可					
email	string	グループのメールアドレス		可					
name	string	グループの名前 最大文字数は 75 文字です		可					
description	string	グループの説明 グループの説明は 4,096 文字以内にする必要があります		可					
whoCanJoin	string	グループに参加できるユーザーの権限	ANYONE_CAN_JOIN: ドメイン内外のインターネットユーザー全員が参加可 ALL_IN_DOMAIN_CAN_JOIN: アカウントドメイン内の全ユーザーが参加可 INVITED_CAN_JOIN: 招待されたユーザーのみ参加可 CAN_REQUEST_TO_JOIN: メンバー以外は参加リクエストのみ可	可	INVITED_CAN_JOIN: 招待されたユーザーのみ参加可				
whoCanViewMembership	string	グループのメンバーリストを表示できるユーザーの権限	ALL_IN_DOMAIN_CAN_VIEW: Google Workspaceアカウントの全ユーザーが閲覧可 ALL_MEMBERS_CAN_VIEW: グループのメンバーのみ閲覧可 ALL_MANAGERS_CAN_VIEW: グループマネージャーのみ閲覧可	可	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW: グループのメンバーのみ閲覧可				
whoCanViewGroup	string	グループのメッセージを閲覧できるユーザーの権限	ANYONE_CAN_VIEW: インターネット上の全ユーザーが閲覧可 ALL_IN_DOMAIN_CAN_VIEW: アカウント内の全ユーザーが閲覧可 ALL_MEMBERS_CAN_VIEW: グループの全メンバーが閲覧可 ALL_MANAGERS_CAN_VIEW: グループの全マネージャーが閲覧可	可	ALL_MEMBERS_CAN_VIEW: グループの全メンバーが閲覧可				
allowExternalMembers	string	組織外のユーザーをグループメンバーとして追加できるかどうか	true: 組織外の Google Workspace ユーザーもメンバーになれる false: 組織外のユーザーはメンバーにならない	不可	デフォルト				
whoCanPostMessage	string	グループにメッセージを送信できるユーザーの権限 ※archiveOnly が true の場合は NONE_CAN_POST が自動設定されます	NONE_CAN_POST: 誰も送信不可 (グループが無効・アーカイブ状態) ALL_MANAGERS_CAN_POST: グループオーナーを含むマネージャーのみ送信可 ALL_MEMBERS_CAN_POST: グループの全メンバーが送信可 ALL_OWNERS_CAN_POST: グループのオーナーのみ送信可 ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST: アカウント内の全ユーザーが送信可 ANYONE_CAN_POST: インターネット上の全ユーザーが送信可	可	・rakum用グループ NONE_CAN_POST: 誰も送信不可 (グループが無効・アーカイブ状態) ・ドライブ用グループ ALL_IN_DOMAIN_CAN_POST: アカウント内の全ユーザーが送信可				
allowWebPosting	string	Google グループのアプリからのメール送信を許可するかどうか	true: 全メンバーが Google グループアプリからも投稿可 false: メンバーは Gmail のみから投稿	可	false: メンバーは Gmail のみから投稿				
isArchived	string	グループに送信されたメッセージをアーカイブするかどうか false に設定しても以前にアーカイブされたメッセージはアーカイブに残ります	true: グループに投稿されたメッセージをアーカイブする false: メッセージのアーカイブを保持しない	可	true: グループに投稿されたメッセージをアーカイブする				
archiveOnly	string	グループをアーカイブのみ (新規メッセージ受信不可) にするかどうか true にすると whoCanPostMessage は自動的に NONE_CAN_POST になります false に戻した場合は whoCanPostMessage が ALL_MANAGERS_CAN_POST になります	true: グループがアーカイブされ、新規メッセージは拒否される false: グループはアクティブでメッセージを受信できる	不可	デフォルト				
messageModerationLevel	string	受信メールの配信管理 whoCanPostMessage が ANYONE_CAN_POST の場合は MODERATE_NON_MEMBERS 推奨	MODERATE_ALL_MESSAGES: 全メッセージをオーナーが承認後に配信 MODERATE_NON_MEMBERS: グループ外の投稿者のメッセージのみ承認が必要 MODERATE_NEW_MEMBERS: 新しいメンバーからのメッセージのみ承認が必要 MODERATE_NONE: 承認不要、メッセージはグループに直接配信	不可	デフォルト				
spamModerationLevel	string	迷惑メールとして検出されたメールの管理	ALLOW: グループにそのままメッセージを投稿 MODERATE: 管理キューに投稿 (デフォルト) SILENTLY_MODERATE: 管理キューに投稿するが管理者に通知しない REJECT: メールを即時拒否	不可	デフォルト				
replyTo	string	メッセージへのデフォルトの返信先	REPLY_TO_CUSTOM: customReplyTo に設定したカスタムアドレスに返信 (customReplyTo の設定が必須) REPLY_TO_SENDER: メッセージの作成者に返信 REPLY_TO_LIST: グループに返信 REPLY_TO_OWNER: グループのオーナーに返信 (管理者は含まない) REPLY_TO_IGNORE: ユーザーが個別に返信先を決定 REPLY_TO_MANAGERS: グループの全管理者 (マネージャー + オーナー) に返信	不可	デフォルト				
customReplyTo	string	replyTo が REPLY_TO_CUSTOM の場合に使用されるカスタム返信先メールアドレス replyTo が REPLY_TO_CUSTOM の場合、このプロパティへの入力は必須です	メールアドレス形式の文字列 例: custom-reply@example.com	不可	デフォルト				
includeCustomFooter	string	グループのメールにカスタムフッターを追加するかどうか	true: カスタムフッターを含める false: カスタムフッターを含めない	不可	デフォルト				
customFooterText	string	グループのメールに追加されるカスタムフッターのテキスト 最大文字数は 1,000 文字です	任意のテキスト (最大 1,000 文字)	不可	デフォルト				
sendMessageDenyNotification	string	グループへのメッセージがオーナーに拒否された場合に送信者へ通知するかどうか 通知テキストは defaultMessageDenyNotificationText で設定します	true: 拒否通知を投稿者に送る false: 通知を送らない	不可	デフォルト				
defaultMessageDenyNotificationText	string	メッセージが拒否された際に送信者へ送る拒否通知のテキスト sendMessageDenyNotification が true の場合にのみ有効です 最大文字数は 10,000 文字です	任意のテキスト (最大 10,000 文字)	不可	デフォルト				
membersCanPostAsTheGroup	string	グループメンバーが、自分のアドレスではなくグループのメールアドレスを差出人としてメッセージを送信できるかどうか	true: メンバーはグループのメールアドレスを差出人として投稿可 false: メンバーはグループアドレスに代わって投稿不可	可	true: メンバーはグループのメールアドレスを差出人として投稿可				
includeInGlobalAddressList	string	グループをドメインのグローバルアドレス一覧 (GAL) に含めるかどうか https://knowledge.workspace.google.com/adminsync/manage-your-global-address-list?hl=ja&visit_id=639094337974877862-12455550815&rd=1	true: グループをグローバルアドレス一覧に含める false: グループをグローバルアドレス一覧に含めない	可	false: グループをグローバルアドレス一覧に含めない				
whoCanLeaveGroup	string	グループを自分で退会できるユーザーの権限	ALL_MEMBERS_CAN_LEAVE: 全メンバーが自分で退会可 ALL_MANAGERS_CAN_LEAVE: マネージャーのみ退会可 NONE_CAN_LEAVE: 誰も自分では退会できない	可	NONE_CAN_LEAVE: 誰も自分では退会できない				
whoCanContactOwner	string	グループのオーナーに連絡できるユーザーの権限	ANYONE_CAN_CONTACT: 誰でも連絡可 ALL_IN_DOMAIN_CAN_CONTACT: アカウント内の全ユーザーが連絡可 ALL_MEMBERS_CAN_CONTACT: グループメンバーのみ連絡可 ALL_MANAGERS_CAN_CONTACT: グループマネージャーのみ連絡可	不可	デフォルト				
favoriteRepliesOnTop	string	高評価 (お気に入り) の返信を他の返信より上位に表示するかどうか	true: お気に入りの返信を上位表示する false: お気に入りの返信を上位表示しない	不可	デフォルト				
whoCanModerateMembers	string	グループのメンバーを Google グループアプリ上で管理 (追加・削除・権限変更) できるユーザー	ALL_MEMBERS: 全メンバーが管理可 OWNERS_AND_MANAGERS: オーナーとマネージャーが管理可 OWNERS_ONLY: オーナーのみ管理可 NONE: 誰も管理不可	可	NONE: 誰も管理不可				
whoCanModerateContent	string	グループのコンテンツ (メッセージの承認・拒否・削除) を管理できるユーザー	ALL_MEMBERS: 全メンバーが管理可 OWNERS_AND_MANAGERS: オーナーとマネージャーが管理可 OWNERS_ONLY: オーナーのみ管理可 NONE: 誰も管理不可	可	NONE: 誰も管理不可				
whoCanAssistContent	string	グループコンテンツのメタデータ (タグ付け・カテゴリ分類など) を管理できるユーザー	ALL_MEMBERS: 全メンバーが管理可 OWNERS_AND_MANAGERS: オーナーとマネージャーが管理可 MANAGERS_ONLY: マネージャーのみ管理可 OWNERS_ONLY: オーナーのみ管理可 NONE: 誰も管理不可	可	NONE: 誰も管理不可				
enableCollaborativeInbox	string	グループの共同トレイ (Collaborative Inbox) 機能を有効にするかどうか 共同トレイを使うと、メールを担当者に割り当てたりステータス管理したりできます	true: 共同トレイを有効にする false: 共同トレイを無効にする	可	false: 共同トレイを無効にする				

whoCanDiscoverGroup	string	グループを検索できるユーザーの種類	ANYONE_CAN_DISCOVER: 誰でもグループを発見可 ALL_IN_DOMAIN_CAN_DISCOVER: ドメイン内の全ユーザーが発見可 ALL_MEMBERS_CAN_DISCOVER: グループメンバーのみが発見可	可	ALL_MEMBERS_CAN_DISCOVER: グループメンバーのみが発見可				
defaultSender	string	グループとしてメッセージを送信できるメンバーのデフォルト送信者 membersCanPostAsTheGroup が true の場合に有効です	DEFAULT_SELF: メンバー自身のメールアドレスを差出人とする GROUP: グループのメールアドレスを差出人とする	可	デフォルト				