
Geocaching Map – Custom Tile Layers

Egne kart og nyttige verktøy rett i geocaching.com-kartene

Brukerskript · versjon 1.56.79 · norsk og engelsk



Alt du trenger på kartet, i én verktøylinje

Hvilket kart som helst

Kartverket, OpenStreetMap, flyfoto – eller dine egne XYZ-, WMTS-, WMS- og ArcGIS-tjenester

Stedssøk

Stedsnavn og adresser fra Kartverket, steder i utlandet og koordinater – i én liste

Koordinater og projisering

DMM, DD, DMS og UTM, projisering og måling av avstand og retning

161 m-sirkler

Rundt tradisjonelle og løste cacher og synlige fysiske steg – med klikkbare merker


Hjem, posisjon og Street View

Gå til hjemadressen eller din posisjon, og åpne Google Street View fra høyreklikkmenyen

Nyhet: ruter til GPS'en

Velg cacher og merkenåler i en liste eller på kartet, forhåndsvis og last ned som GPX-rute

Én verktøylinje i stedet for mange knapper



Kartlag
Velg bakgrunnskart og overlegg

Forrige utsnitt
Tilbake ett steg om gangen – opptil 10

Finn et sted
Snarvei: trykk / på kartet

Hjem
Høyreklikk for å endre adressen

Min posisjon
Med sirkel for nøyaktighet

Fullskjerm
Kartet fyller hele skjermen

Mål
Avstand og retning – festes til cacher

Rute
Sett sammen en rute og last den ned som GPX

Geocacher på kartet
En liste som følger kartet (/map)

Vis på kartet
Sirkler, merker, favoritter, D/T, FTF og typeikoner

Skjul geocacher
Rent kart – klikk igjen for å vise dem

Fjern tegninger
Merker, målinger og sirkler

Innstillinger
Utseende, språk og oppførsel

Hjelp
Oversikt på én side, med lenke til veiledningen

Vis på kartet – alt på ett sted


161 m-sirkler
Tradisjonelle og løste cacher og fysiske steg – fra zoom 15

Merker ved løste cacher
Smilefjes når funnet, blått ? når ikonet er et annet sted – fra zoom 10

Favorittpoeng og D/T
Antallet over cachene, vanskelighet/terreng under – fra zoom 15

FTF og typeikon
Ikke funnet ennå, og cachetypen på løste cacher – fra zoom 15

Hjelp og trykk og hold
Oversikt på én side; trykk og hold gir høyreklikkmenyen på iPad



Velg kart og overlegg


Tre faner
Geocaching.coms egne kart, bakgrunnskart og overlegg – hver for seg, så listen holder seg kort

Bakgrunn og overlegg
Kartverket, OpenTopoMap, OpenStreetMap og Esri – pluss dine egne. Så mange overlegg du vil


Demping mot hvitt
Bakgrunnen kan dempes med høyst 50 %, så cachene trer tydelig fram

Din rekkefølge
Dra kartene opp og ned. Overlegget øverst i listen tegnes øverst

Rydd i listen
Fjern kart du ikke bruker – også geocaching.coms egne – og hent dem tilbake når du vil



Legg til dine egne kart



Lim inn nesten hvilken som helst kartlenke og trykk Gjenkjenn:

XYZ / TMS
Flisadresser med {z} {x} {y}

WMTS
Lagoversikten hentes automatisk

WMS
Velg ett eller flere lag

ArcGIS
Adresser som slutter på /MapServer

- Forhåndsvisning på kartet før du lagrer
- Importer og eksporter lagene dine som fil
- Én enkelt kartflis fra utviklerverktøyet holder


Finn steder, adresser og koordinater

Én samlet liste
Treffene vises mens du skriver, best treff øverst – uansett kilde


Sted, adresse og utland
Kartverkets stedsnavn og adresser, og steder i utlandet via Photon (OpenStreetMap)

Koordinater
Skriv DMM, DD, DMS eller UTM – skriptet kjenner dem igjen

Hjemadresse
Den samme søkeboksen brukes til å lagre hjemadressen



Koordinater i alle formater



Format	Eksempel (Oslo)
DMM	`N 59° 54.834 E 010° 45.132`
DD	`59.913900, 10.752200`
DMS	`N 59° 54' 50.0" E 10° 45' 07.9"`
UTM	`32V 597980 6643119`

Høyreklikk på kartet: én koordinatlinje som åpnes i DMM. Klikk på linjen for å bytte format, og kopier med ett klikk. Knappen Google Street View åpner Street View ved punktet. Zoomnivået står nederst – skriv et tall for å zoome.

UTM i punktets egen sone, som sone, øst og nord. Nøyaktig til omtrent en millimeter (Krüger-rekkene).


Høyreklikk på en cache – rett til koordinatene

Festes til cachen
Høyreklikk på eller like ved en geocache, så bruker boblen cachens koordinater

GC-kode, navn og ❤️
Favorittpoeng vises; klikk på GC-koden for å åpne cachesiden

Alle verktøy følger med
Merkenål, projisering, måling og 161 m-sirkel tar utgangspunkt i cachen

Bruk klikkpunktet
Ett klikk bytter til det nøyaktige punktet du klikket på



Nøyaktige koordinater fra geocaching.coms cachesøk – også på /map. Bare før søket har svart, beregnes posisjonen fra ikonet (≈).


Projiser veipunkter og mål avstander

Projiser fra et punkt
Startpunktet fylles ut automatisk. Skriv retning og avstand i m, km eller ft

Se resultatet med en gang
Veipunktet vises mens du skriver, med en stiplet linje på kartet og kopiknapp

Mål avstand og retning
Klikk punkter på kartet – total lengde og siste strekning vises

Godt nok for geocaching
Feilen er godt under en meter på vanlige avstander




Nyhet: sett sammen en rute og ta den med på GPS'en

Søkbar liste
Geocacher og merkenåler i nærheten – og hvilken som helst GC-kode i verden

Velg på kartet
Klikk på cacher og nåler mens rutevinduet er åpent, eller bruk høyreklikkboblen

Rekkefølge og rundtur
Flytt stopp, sorter etter nærmeste, se hver etappe – og avslutt ved start

Forhåndsvis og last ned
GPX med Garmin-symboler – eventuelt med fulle cachedata (papirløse cacher)




Nyhet: høydeprofil for ruten

Høydene langs hele ruten
Med stoppene merket – også returen til start ved en rundtur

Stigning og fall
For hver etappe i tabellen, og totalt – laveste og høyeste punkt og lengden

Pek og se
Musa langs profilen viser avstand og høyde – og stedet på kartet

Kartverket og Open-Meteo
Nasjonal høydemodell i Norge, Copernicus 90 m ellers




Nyhet: ruteberegning

Bil, bil og sykkel, sykkel eller til fots
Kjør så langt vegen går, sykle videre – resten til fots på sti, siste stykke i luftlinje

Kortere rekkefølge
Skriptet foreslår en raskere rekkefølge – du velger

Se den i kartet
Med parkeringsplasser, og spill den av i valgfritt tempo

Godta – og ta den med
Etapper, total, høydeprofil og GPX-spor langs ruten




Nyhet: geocachene på kartet i en liste

Følger kartet
Geocachene i kartutsnittet, nærmest midten først – med Løst, Funnet, Eiet, D/T og ❤️

Pek og finn
Pek på en cache i kartet, så markeres den i listen. Filtrer på kode eller navn

Zoom med glød
Klikk for å zoome helt inn – cachen gløder i kartet. Klikk igjen for å gå tilbake

Cachesiden
Knappen på linjen åpner cachesiden i en ny fane




161 m-sirkler der noe er utplassert

Tradisjonelle cacher
På de nøyaktige publiserte koordinatene

Løste cacher
På dine korrigerte koordinater – også når ikonet er flyttet tilbake etter funn; et lite typeikon kan vise cachetypen

Fysiske steg og final
Synlige steg i multier, mysterier, Wherigoer og letterboxer, lest fra cachesiden

Enkeltsirkel
Høyreklikk hvor som helst og velg 161 m-sirkel



Der ikke noe cacheikon viser stedet, står et klikkbart merke midt i sirkelen. Musepekeren over en løst cache viser «Endelig plassering»; høyreklikk gir nøyaktige koordinater.

161 m-sirkler, cachesider og hjem



161 m-sirkler

- Der noe er utplassert – se forrige lysbilde
- Vises fra zoomnivå 15
- Følger kartet og hindrer aldri klikk
- Enkeltsirkel: høyreklikk



Cachesider

- Det lille kartet viser ditt valgte kart
- Samme demping og overlegg
- Beholder nettstedets utsnitt
- Endrer aldri valget ditt



Hjem

- Ett klikk tar deg hjem, merket «Hjemme»
- Første gang søker du opp adressen
- Lagres bare i nettleseren din

Slik ligger kartlagene

OVER KARTFLISENE

Kontroller	`kontroller · 1000`	verktøylinjen, kartlagpanelet, koordinatvisningen og kreditteringen
Bobler	`popupPane · 700`	høyreklikkboblen og andre kartbobler
Markører	`markerPane · 600`	cacheikonene på /play/map, merkenåler, etiketter og posisjonen din
Tegninger	`overlayPane · 400`	161 m-sirkler, målelinjer, projiseringslinjer og nøyaktighetssirkelen

KARTFLISENE (TILEPANE · 200) – SORTERT ETTER Z-INDEKS

Nettstedets øvrige fliser	`z = bz + 10`	cacheikonene på /map – løftes alltid over dine lag
Forhåndsvisning	`z = bz + 3`	laget du prøver i redigeringsdialogen
Dine overlegg	`z = bz + 2`	turruter, eiendomsgrenser, terrengskygge – egen glidebryter for synlighet
Ditt bakgrunnskart	`z = bz + 1`	helt dekkende – dempes mot hvitt med fargefilter, høyst 50 %
geocaching.com-kartet	`z = bz`	nettstedets bakgrunn – dekkes av ditt kart, dempes når det selv er valgt

bz = z-indeksen til nettstedets bakgrunn. På /play/map er nettstedets bakgrunn et vektorkart (WebGL). På /map lastes i tillegg et usynlig cacherutenett (UTFGrid) som brukes til 161 m-sirklene og til å feste høyreklikkboblen til cacher.

Under panseret

Fjerner aldri nettstedets lag
Skriptet legger sine egne lag inn mellom, sortert etter z-indeks

Finner kartet selv
Fanger opp Leaflet når siden laster, også på /play/map og cachesidene

Ingen skjøter mellom flisene
Flisene tegnes 1 piksel større, også ved 110 og 125 % skjermskalering

Rører ikke skjemaet
Ingen knapp kan sende inn sidens ASP.NET-skjema, så siden lastes aldri på nytt

Demping uten gjennomskinn
Et fargefilter bleker kartet mot hvitt – nettstedets kart skinner aldri gjennom

Feilsøking innebygd
gcctReport(), gcctCacheDebug(), gcctStageTest() og gcctSnapTest() i konsollen gir korte rapporter uten personopplysninger

Kom i gang på tre minutter

1

Installer en skriptbehandler

Tampermonkey eller Violentmonkey i Chrome, Edge, Firefox eller Safari

2

Legg til skriptet

Åpne geocaching-custom-tiles.user.js og lagre det i behandleren

3

Åpne et kart

geocaching.com/map eller /play/map – verktøylinjen dukker opp til høyre

Personvern

Skriptet samler ikke inn eller sender personopplysninger og har ingen egen server. Det kontakter bare kartserverne du slår på, Kartverket og Photon når du søker, og geocaching.coms eget cachesøk og cachesider når 161 m-sirklene er på. Posisjonen din hentes bare når du ber om den. Alle innstillinger lagres i nettleseren.

Bedre kart for bedre turer

Brukerveiledning på norsk og engelsk følger med. Bruk gcctReport() i nettleserkonsollen hvis noe ikke virker.

