
วิธีการ Dowload Driver

- 1. Dowload ผ่านเว็บไซต์ https://business.toshiba.com/product/e-studio3015ac
 - 1.1 คลิก Dowload เลือก e-BRIDGE Full Installer และกด download ตามหมายเลข 3



1.2 จะได้ไฟล์ ติดตั้ง Driver เพื่อทำการติดตั้งในขั้นตอนต่อไป




วิธีติดตั้ง Driver

1. คลิกเข้าไปที่ไฟล์ติดตั้ง ที่ได้ Dowload มา




2. เลือก "I agree to the terms of the License Agreement." และกด "Next"



3. เลือก "Custom Install" และเลือก "TOSHIBA Universal PS3"





4. เลือก "USB Port" และกด "Install"



5. คลิก **o**ĸ




6. คลิก "NO" รอจนติดตั้ง Driver เสร็จ และเลือก "Finish"






ข้นตอนการ Add Printer


2.1 ค้นหาคำว่า "Printer & scanners" ที่แถบค้นหา




2.2 คลิกที่ "Add Device" แล้วรอ 5 วินาที



2.3 เลือก "Add manually"




2.4 เลือก "Add a printer using an IP address or hostname"




2.5 เลือก Device type เป็น TCP/IP Device และใส่ IP เครื่อง Printer ที่ต้องการจะใช้

ชื่อ PRINTER	ที่ตั้ง	IP
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องพัสดุ	172.17.130.201
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-02	เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องพัสดุ	172.17.130.202
NSM-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-07	เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องพัสดุ	172.17.130.207
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-00	เครื่องถ่ายเอกสารในห้องพัสดุ	172.17.130.210
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-08	ใต้บันได	172.17.130.208
NSM-FL2-OIA-TOSHIBA e-STUDIO3015AC	หน้าห้อง สตน.	172.17.130.213
ACB-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	ตึกกิจกรรม	172.17.130.206
ACB-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-02	ตึกกิจกรรม (Color)	172.17.130.212
RMM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	พระรามเก้า สพธ.	172.20.130.201
RMM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-02	ห้องสมุดพระรามเก้า สบช.	172.20.130.202
RMM-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-03	พระรามเก้า สบช. (Color)	172.20.130.203
ITM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	ตึก IT	172.21.130.208
ITM-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-02	ตึก IT	172.21.130.209
Taxidermy-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-01	ตึก Taxidermy	172.22.130.207
WORKSHOP-FL2-TOSHIBA e-STUDIO5528A-	อาคารซ่อมสร้าง FL.2	172.17.130.211
BW		
WORKSHOP-FL2-TOSHIBA e-	อาคารซ่อมสร้าง FL.2	172.17.130.214
STUDIO3015AC-Color		
CARAVAN-TOSHIBA e-STUDIO5528A-BW	CARAVAN	172.23.130.201




2.6 เลือก Driver ตามภาพ




2.7 เลือก "Use the driver that is currently installed (recommended)"

และกด"Next"



2.8 ตั้งชื่อ Printer



2.9 กด "Finisih" และลองใช้งาน

