
在路上

永久域名 http://dobug.iteye.com



jhj823900

浏览: 2942 次

性别: 💣

来自: 重庆

多我现在离线

🏠 详细资料 📳 留言簿

搜索本博客

最近访客

>>更多访



博客分类

全部博客(4)

我的留言簿 >>更多留言

- 你好博主现在还在长沙吗?
 - -- by zhangyou1010

其他分类

- 我的收藏 (0)
- 我的代码 (0)
- 我的论坛主题帖 (6)
- 我的所有论坛帖 (118)
- <u>我的精华良好帖</u> (0)
- 我解决的问题 (2)

最近加入群组

存档

- **2010-05** (2)
- **2010-04** (1)
- **2008-06** (1)

2010-05-09

◀ jvm垃圾收集相关的一些链接 | java动态代理和cglib动态代理 ▶

用Synergy把Ubuntu Linux和windows XP共享桌面

XP Linux Windows Ubuntu 配置管理

最近用上了Ubuntu Linux作为私人笔记本开发机,在公司也是用此系统主要开发,不过公司电脑也主要用于办公和 开发。是正版windowsXP,各种办公软件都在公司电脑上。日常文档和日常流程都是走那台电脑,主要代码开发或 者做一些实验则是用我的这台linux笔记本,所以还是需要把两台电脑给共享起来比较靠谱。

选用Synergy作为屏幕共享软件,此软件的官方详细地址: http://synergy2.sourceforge.net/

我在家里也是两台笔记本,另一台是windows作为客户机,我的Linux是作为主机,这台Windows作为从机。

Ubuntu Linux安装Synergy也很简单,直接打开Ubuntu的软件包管理器,查找Synergy,直接安装就可以了。它会 安装在/usr/bin下。

在Linux下配置主机还是很容易,直接新建一个配置文件,如synergy_private.conf,这个文件自己存放在自己方便 的目录下就可以了,运行Synergy命令时需要指定这个配置文件。

文件内容如下:

section:screens

computer1:

computer2:

end

section:links

computer1:

right=computer2

computer2:

left=computer1

end

其中这里的section:links是指定两台电脑的相对位置,我左边是computer1,右边就是我的主机linux,computer2.其 中computer1和computer2都是计算机的主机名称,在windows可以看电脑-系统属性-计算机名,可以看 到, linux直接命令hostname即可看到。

最后只需在Linux这台主机上输入命令:


synergys -f --config synergy_private.conf

然后在Windows上运行Synergy,以客户机的模式运行,输入主机的ip地址即可。

然后就可以在一台电脑上使用多台电脑了,比较方便。在公司我是需要公司PC机作为主机,自己的笔记本作为从 机,因为在那上面工作的时间较多。也比较方便,只需要把公司电脑的windowsXP上配置主机服务,从机Linux输入 命令:

synergyc 主机ip,即可

synergy的网址:



声明: ITeye文章版权属于作者,受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载,必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。 © 2003-2011 ITeye.com. All rights reserved. [京ICP证110151号]