Aurora Concept Designer

사용자 흐름 모음

원본 프레임 31쪽 · 표지 1쪽 추가

검토용 설계 시안 · 현재 웹의 실행 검증 캡처가 아닙니다.

정적 PDF에서는 시제품 연결과 테마 토글이 작동하지 않습니다.

Figma 원본 SVG를 벡터 PDF로 변환했습니다. 화면을 새로 그리지 않았습니다.

한 프레임 한 쪽 · 화면 ID 순서 · GUI는 각 상태의 라이트 다음 다크

수집: 2026-11-09T07:59:46+09:00 ~ 2026-11-09T08:06:05+09:00 KST

https://www.figma.com/design/q5gKgslqjwByXykymfZkUh

최신 라이트·다크 기준 / 미저장 작업 공간 전환 차단 안내 교정 포함

실제 입력·저장·계산과 플레이어 클릭 검증은 이 내보내기의 범위가 아닙니다.

UX-S00 · 작업 시작

목적: 작업 시작의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 앱 시작
정상: Workspace와 최근 프로젝트 선택
빈 상태: 첫 작업 만들기
오류: 최근 항목 읽기 실패 시 다시 읽기
이탈: S10

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S01 · Workspace 관리

목적: Workspace 관리의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 관리 버튼
정상: 만들기 · 이름 변경 · 빈 항목 삭제
빈 상태: 새 Workspace 만들기
오류: 중복 이름 · 현재/마지막/프로젝트 포함 항목 삭제 거부
이탈: 작업 화면

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S02 · 프로젝트 관리

목적: 프로젝트 관리의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 프로젝트 목록
정상: 열기 · 이름 변경 · 닫힌 저장본 삭제
빈 상태: 빈 프로젝트 또는 예제 만들기
오류: 열린 프로젝트 삭제 차단 · 백업 경로 제공
이탈: 프로젝트 탭

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S03 · 프로젝트 파일

목적: 프로젝트 파일의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: JSON 가져오기 또는 내보내기
정상: 버전 검사 후 새 탭·같은 ID는 사본 선택
빈 상태: 파일 선택 안내
오류: 손상·지원 밖 버전 거부·원본 격리
이탈: 프로젝트 탭

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

원본 Figma 보기

UX-S04 · Workspace 파일 묶음

목적: Workspace 파일 묶음의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 미구현 설계 메뉴
정상: 포함 파일·충돌 비교 후 명시 적용
빈 상태: 가져올 묶음 선택
오류: 누락 AML·중복 ID·권한 불명 자료 보류
이탈: 작업 시작

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S10 · 에셋 카드

목적: 에셋 카드의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 1단계
정상: 검색·분류·카드 선택
빈 상태: 검색 초기화 안내
오류: AML 없음·이미지 없음은 도식 대체
이탈: S11

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S11 · 카드 상세

목적: 카드 상세의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 에셋 카드 선택
정상: 정의 확인 · 넣을 Unit 선택 · 프로젝트에 추가
빈 상태: 카드를 먼저 선택
오류: Unit 없음 · 실행 중 추가 차단
이탈: S20

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S12 · AML 결과

목적: AML 결과의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: AML 가져오기
정상: 검사별 결과 확인 · 오류 없는 정의 추가
빈 상태: 파일 선택 안내
오류: XML · CAEX · 부분집합 오류 · XSD 미검증 구별
이탈: S10

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S13 · 입력 후보표

목적: 입력 후보표의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 1단계 후보표 탭
정상: 출처 대조 · 확인/거절 · 반영 미리보기
빈 상태: 직접 후보 추가
오류: 미확인 · 낮은 신뢰 · 소속 미배정은 반영 보류
이탈: S20

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S14 · 자료 입력

목적: 자료 입력의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 미구현 자료 입력 경로
정상: 형식 점검 · 출처 위치 · 후보 확인
빈 상태: 직접 입력으로 진행
오류: 손상/암호화 · 형식 미지원 · USD 분리 불충분
이탈: S13

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S20 · 장비 구성

목적: 장비 구성의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 2단계
정상: Unit 안에 장치 배치·연결·이동·정렬
빈 상태: 빈 유닛부터 만들기
오류: Unit 밖 장치·잘못된 방향 포트 거부
이탈: S30

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S21 · 삭제와 소속 영향

목적: 삭제와 소속 영향의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 이동 또는 삭제 요청
정상: 영향 확인 후 소속/좌표·참조 해제 선택
빈 상태: 영향 참조 없음 표시
오류: 참조 조건을 미정으로 남기고 실행 차단
이탈: S20

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S30 · 속성

목적: 속성의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 3단계 또는 장치 선택
정상: 이름 · 값 · 단위 · 가정 편집
빈 상태: 선택할 대상 안내
오류: 값/단위 오류는 필드와 대상에 표시
이탈: S32

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S31 · 신호·포지션

목적: 신호·포지션의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 속성 하위 탭
정상: 역할·방향·위치 지정
빈 상태: 신호 또는 위치 추가
오류: 없는 참조·단위 불일치·주소 미정 유지
이탈: S32

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S32 · Action

목적: Action의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: Action 하위 탭
정상: 명령/완료 · 시간 · 조건 편집 · 능력표 확인
빈 상태: Action 추가
오류: 완료 신호 · 시간 · 조건 미정은 실행 차단
이탈: S41

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S40 · 자재·Flow

목적: 자재·Flow의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 4단계 자재 탭
정상: 초기 상태·경로·간격 지정
빈 상태: 자재 정의 추가
오류: 현재 실행은 정확히 한 자재·없는 Unit 거부
이탈: S41

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S41 · Station Draft

목적: Station Draft의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 4단계 Station 탭
정상: Action 추가·순서·시간·문장 변환 미리보기
빈 상태: 제공 Action 선택
오류: 모호한 문장은 사람 선택 전 반영 금지
이탈: S43

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S42 · Substation 시퀀스

목적: Substation 시퀀스의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 4단계 Substation 탭
정상: 대상 선택·여러 시퀀스·단계 추가
빈 상태: 시퀀스 추가
오류: Device/공유 자재 충돌은 실행 차단
이탈: S61

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S43 · SFC 미리보기

목적: SFC 미리보기의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 4단계 미리보기 탭
정상: 동일 Draft를 읽기 전용 표시
빈 상태: Draft 작성 안내
오류: 미지원 분기/루프를 실행 가능처럼 표시하지 않음
이탈: S50

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S44 · 누락 편집 확장

목적: 누락 편집 확장의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 미구현 편집 경로
정상: 단계 조건 · 덮어쓰기 · 자재 삭제 영향 확인
빈 상태: 조건 미정 상태 명시
오류: Action 값 수정으로 단계 미정을 해소한 것으로 표시 금지
이탈: S42

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S50 · Gap 분석

목적: Gap 분석의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 5단계
정상: 근거 · 이동 · 수정 · 재분석 · 사람 확인
빈 상태: 문제 없음과 비교 불가 구별
오류: 오래된 리비전 · 간섭은 자동 안전 승인 금지
이탈: S62

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S51 · 진단과 격리

목적: 진단과 격리의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 점검 하위 탭
정상: 원인 ID 확인 · 거부 원본 내려받기
빈 상태: 격리 파일 없음
오류: 원본 삭제/변형 없이 진단
이탈: S50

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S52 · Export와 역매핑

목적: Export와 역매핑의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 5단계 미리보기
정상: 현재 읽기 전용 / 후속 계약·매핑·사람 확인
빈 상태: 대상 계약 필요
오류: 실제 Core 스키마 미확인·주소 중복·단위 충돌 보류
이탈: S50

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S53 · Evolution Lab

목적: Evolution Lab의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 5단계 미구현 안내
정상: 후속 설계: 범위 · 평가 · Pareto · 차이 · 선택 적용
빈 상태: 후보 없음 · 기준 모델 선택
오류: 취소 · 서비스 실패 · 전 후보 탈락 구별 · 비용 상한 필요
이탈: S50

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S60 · Station 실행

목적: Station 실행의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 6단계 Station 선택
정상: 검사 · 실행 · 일시정지 · 재개 · 초기화 · 로그
빈 상태: 단계 없음이면 편집 안내
오류: TIMEOUT/PRE_UNMET/POST_UNMET 원인 표시
이탈: S62

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S61 · 그룹 실행

목적: 그룹 실행의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 6단계 그룹 선택
정상: 한 Substation의 시퀀스 묶음 실행·상태 관찰
빈 상태: 시퀀스 없음
오류: 한 시퀀스 오류 시 묶음 정지·동시 대상 혼용 차단
이탈: S62

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S62 · 실행 차단

목적: 실행 차단의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 실행 검사 실패
정상: 수정 위치 · 원인 확인 · 직접 편집 불가 구별
빈 상태: 차단 없음과 실행 가능 분리
오류: 이동만으로 모델 변경 금지 · 그룹 대상 유지
이탈: S30/S42/S50

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S70 · 탭과 트리

목적: 탭과 트리의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 모든 단계 좌측
정상: 탭 전환 · 트리 접기 · 선택 포함 · 키보드
빈 상태: Station만 표시
오류: 선택이 숨겨져도 선택 · 실행 대상 유지
이탈: 현재 단계

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S71 · 보기 설정

목적: 보기 설정의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 상단 테마·도식 전환
정상: 라이트/다크·도식/AI 실사풍 전환
빈 상태: AI 미준비면 도식
오류: 실촬영과 생성 구별·모델 좌표/포트 불변
이탈: 현재 단계

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델·선택·입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지·원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S72 · 대화상자

목적: 대화상자의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 이름/삭제/닫기 요청
정상: 명시 확인 또는 취소
빈 상태: 이름 필수 안내
오류: 중복 · 60자 초과 · 공백 이름 거부
이탈: 호출 버튼

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.

UX-S73 · 저장 실패

목적: 저장 실패의 상태와 다음 행동을 명확히 합니다.
진입: 저장 · 읽기 · 복구 실패
정상: 현재 메모리 유지 · JSON 보관 안내
빈 상태: 저장본 없음과 읽기 실패 구별
오류: 손상 복구 기록을 자동 덮어쓰지 않고 저장 차단
이탈: 현재 작업

취소: Esc 또는 취소 시 기존 모델 · 선택 · 입력 보존. 파일/삭제는 명시 확인 전 적용하지 않음.
저장 보호: 저장 실패는 미저장 유지 · 원본 불변. 보기 전환은 모델과 rev 불변. 실행/일시정지 중 모델 편집 금지.
범위: 미구현 경로는 설계 시나리오이며 현재 앱 동작 증거가 아님.