

Adobe Premiere Pro

De la prise en main du montage à l'export optimisé pour le web et les réseaux sociaux.

● Montage & timeline

● Découpe, transitions, texte

● Export web & réseaux

PROGRAMME

Ce que vous allez maîtriser

Une progression en 3 étapes, de la prise en main du logiciel jusqu'à la publication de vos vidéos.

01 • Montage & timeline

Interface, organisation des médias, prise en main de la timeline et des pistes.

02 • Découpe, transitions, texte

Outils de découpe, montage en 3 points, transitions et habillage texte.

03 • Export web & réseaux

Réglages d'export, formats par plateforme et Adobe Media Encoder.

MODULE 1

Prise en main du montage et de la timeline

Se repérer dans l'espace de travail et comprendre comment un projet Premiere Pro s'organise.

Panneau Projet

La bibliothèque de tous vos médias importés : vidéos, sons, images, séquences.

Moniteur source

Prévisualise un clip brut avant de l'insérer dans la timeline.

Moniteur programme

Affiche le résultat final de la séquence en cours de montage.

Timeline

L'établi du montage : on y assemble clips, sons et effets dans le temps.

Panneau Effets

Toutes les transitions et effets vidéo/audio, à glisser sur un clip.

Panneau Historique

Revenir en arrière à n'importe quelle étape du montage.

La timeline en détail

Chaque élément sonore ou visuel occupe une piste ; l'ordre et la superposition des pistes définissent le rendu final.

Pistes vidéo (V1, V2...)

Empilées : la piste du dessus masque celle du dessous.

Pistes audio (A1, A2...)

Voix, musique, bruitages — chacune sur sa propre piste.

Échelle temporelle

Zoom avant/arrière sur la timeline pour un montage précis à l'image.

Marqueurs

Repères visuels pour retrouver un moment clé (beat musical, réplique...).

ASTUCE NAVIGATION

La barre d'espace lance et arrête la lecture ; les touches **J** **K** **L** permettent de lire en arrière, de mettre en pause et de lire en avant — en appuyant plusieurs fois pour accélérer.

La molette + **Alt** zoome la timeline sans changer d'outil.

Importer et organiser ses médias

Bins (dossiers)

Organiser ses rushes par scène, caméra ou type (vidéo, son, musique) dès l'import.

Séquences

Chaque séquence est un montage indépendant — on peut en créer plusieurs par projet.

Proxies

Versions allégées des fichiers lourds (4K, 8K) pour un montage plus fluide.

Réglages audio de base

Un son propre compte souvent plus que l'image dans la perception de qualité d'une vidéo.

Niveau sonore (gain)

Ajuster le volume de chaque clip pour éviter la saturation.

Fondus audio

Adoucir les débuts et fins de clip pour éviter les coupures brutales.

Keyframes de volume

Faire varier le son dans le temps (ex. baisser la musique quand la voix parle).

BONNES PRATIQUES

Garder la musique environ 10 à 15 dB en dessous de la voix pour une lisibilité confortable.

Toujours écouter son montage au casque avant l'export final.

Découpe, transitions et habillage texte

Assembler les images avec précision et donner du rythme et de la lisibilité au montage.

Outil Lame de rasoir



Coupe un clip en deux à l'endroit du curseur.

Outil Sélection



Déplace, redimensionne et réorganise les clips sur la timeline.

Montage ondulé (Ripple)

Raccourcit un clip en refermant automatiquement le vide laissé.

Montage roulant (Rolling)

Déplace le point de coupe entre deux clips sans changer la durée totale.

Le montage en 3 points

La technique de base pour insérer un clip précisément dans une séquence.

1 Définir Entrée / Sortie

Sur le clip source, marquer le début (**I**) et la fin (**O**) du passage voulu.

2 Positionner sur la timeline

Placer le curseur à l'endroit d'insertion dans la séquence.

3 Insertion

Insère le clip et repousse tout ce qui suit, sans rien écraser.

Incrustation

Remplace uniquement la portion couverte, sans décaler le reste.

J-CUT & L-CUT

Le J-cut fait entendre le son du plan suivant avant de voir l'image ; le L-cut garde le son du plan précédent après le changement d'image.

Ces décalages son/image rendent les transitions de dialogue beaucoup plus naturelles.

Utiliser les transitions à bon escient

Coupe franche

La transition par défaut, invisible — la plus utilisée dans 90 % des montages.

Fondu au noir

Marque une vraie pause narrative — fin de chapitre, changement de lieu ou de temps.

Fondu enchaîné

Superpose deux plans en douceur — utile pour un effet de passage du temps.

Durée maîtrisée

Une transition trop longue ralentit le rythme : rester généralement sous 1 seconde.

Habillage texte & titres

Le texte guide l'attention et apporte du contexte — il doit rester lisible et cohérent tout au long de la vidéo.

Texte essentiel

Panneau dédié pour créer et styliser un titre directement sur le moniteur.

Habillages (lower thirds)

Bandeaux d'information en bas d'écran — nom, titre, sous-titres.

Animation de texte

Keyframes de position/opacité pour faire entrer et sortir un texte en douceur.

Styles réutilisables

Enregistrer un style de texte pour garder une identité visuelle cohérente.

LISIBILITÉ

Toujours vérifier le contraste du texte sur l'image (ombre portée ou fond semi-transparent si besoin).

Rester dans la zone de sécurité du cadre pour ne pas risquer un texte coupé sur certains écrans.

MODULE 3

Export optimisé pour le web et les réseaux sociaux

Livrer un fichier léger, net et au bon format pour chaque plateforme de diffusion.

RÉGLAGE	RECOMMANDATION
Codec	H.264 — le standard universel pour le web
Résolution	1080p suffit pour la plupart des usages web
Débit (bitrate)	VBR, 2 passes — meilleure qualité à poids égal
Audio	AAC, 48 kHz — compatible avec toutes les plateformes

Le bon format pour chaque plateforme

USAGE	FORMAT & DIMENSIONS
Story / Reel / TikTok	Vertical 9:16 — 1080 × 1920 px, idéalement sous 60 s
Publication carrée	1:1 — 1080 × 1080 px
YouTube / site web	16:9 — 1920 × 1080 px

Exporter avec Adobe Media Encoder

Media Encoder traite les exports en arrière-plan, sans bloquer le travail dans Premiere Pro.

File d'attente

Empiler plusieurs séquences ou formats à exporter d'affilée.

Préréglages

Choisir un préréglage tout prêt (« Instagram Story », « YouTube 1080p »...).

Export multi-formats

Générer plusieurs versions (web, réseaux, archive) à partir de la même séquence.

GAIN DE TEMPS

Le raccourci `Ctrl/Cmd+M` ouvre directement la fenêtre d'export depuis Premiere Pro.

Envoyer vers Media Encoder (au lieu d'exporter directement) permet de continuer à monter pendant que l'export se termine.

POUR FINIR

Votre plan d'action

Vous savez désormais organiser un projet, monter sur la timeline, découper et enchaîner vos plans, habiller vos vidéos de texte, et exporter au bon format pour chaque plateforme. Trois exercices pour ancrer ces acquis :

- ☐ **Monter une courte vidéo (30-60 s)**
à partir de rushs existants, en appliquant le montage en 3 points.

- ☐ **Ajouter un habillage texte et une transition**
entre deux séquences de votre montage.

- ☐ **Exporter la même vidéo**
en format YouTube (16:9) et en format Story (9:16).

Formation Adobe Premiere Pro

Montage & timeline · Découpe, transitions, texte · Export web & réseaux