Registers

Main register set

A	FA	F	32
B	C6	C	05
D	1F	E	26
H	59	L	FA

S	Z	F5	H	F3	PV	N	C
0	0	1	1	0	0	1	0

Alternate register set

A'	00	F'	44
B'	10	C'	00
D'	36	E'	9B
H'	27	L'	58

S	Z	F5	H	F3	PV	N	C
0	1	0	0	0	1	0	0

Special purpose registers

I	3F	IX	0000
R	5C	IY	84A1
		SP	9CFC
		PC	9302

Memory

Spare space

9300	EE	18	1D	20	05	FD	5E	02	EE	18	10	EC	0D	20	E9	CD
9310	37	93	C0	FD	7E	01	CD	2B	93	36	38	FD	7E	02	CD	2B
9320	93	36	38	FD	23	FD	23	FD	23	18	B1	D6	08	0F	0F	0F
9330	2F	F6	E0	6F	26	59	C9	3A	59	84	B7	28	05	DB	1F	CB
9340	67	C0	01	FE	BF	ED	78	E6	01	FE	01	C9	09	44	45	43
9350	09	45	78	0F	0D	09	4A	52	09	4E	5A	2C	4E	4F	46	4C
9360	50	36	82	0F	0A	09	4C	44	09	45	2C	28	48	4C	29	8C
9370	0F	07	09	58	4F	52	09	32	34	96	0F	10	4E	4F	46	4C
9380	50	36	09	44	4A	4E	5A	09	54	4D	35	31	A0	0F	06	09
9390	44	45	43	09	43	AA	0F	0B	09	4A	52	09	4E	5A	2C	54
93A0	4D	35	31	B4	0F	13	4E	4F	4E	4F	54	45	34	09	4C	44

Disassembly

Spare space

○ 9302	1D		DEC E
○ 9303	20	05	JR NZ, +05h
○ 9305	FD	5E 02	LD E, (IY+02h)
○ 9308	EE	18	XOR 18h
○ 930A	10	EC	DJNZ −14h
○ 930C	0D		DEC C
○ 930D	20	F9	JR NZ, −17h
○ 9330	2F		CPL
○ 9331	F6	F0	OR F0h

subspectrum screen

