

Szerverünkhöz adjuk hozzá a szükséges szerepköröket:


Távelérés:




Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások:




A Távelérés szerepkörből a VPN (RAS) szerepkör-szolgáltatásra lesz szükségünk:




A *Hálózati házirend-kiszolgáló* már meg van jelölve telepítésre:




A Távelérés szerepkör működéséhez telepíti a Webkiszolgálói szerepkört automatikusan megjelölve amire szüksége van, pl. az *IP-cím és tartomány korlátozása* szerepkör-szolgáltatást:




Amennyiben a webkiszolgálóhoz további szerepkör-szolgáltatásokat szeretnénk adni, azt most is megtehetjük, de ez nem kötelező:





A telepítés befejezésekor megjelenik az *Első lépések varázsló megnyitása* link. Kattinsunk rá és várjuk meg amíg elindul a varázsló:



Üdvözli a Távelérés szolgáltatás

Első lépések varázsló

A lap beállításaival konfigurálhatja a DirectAccess szolgáltatást és a virtuális magánhálózatot.

- DirectAccess és VPN telepítése (ajánlott)
 A DirectAccess és a VPN konfigurálása a kiszolgálón és a DirectAccess-ügyfélszámítógépek engedélyezése. A DirectAccess szolgáltatáshoz nem támogatott távoli számítógépek virtuális magánhálózaton keresztüli csatlakozásának engedélyezése.
- Csak a <u>DirectAccess</u> telepítése
 DirectAccess konfigurálása a kiszolgálón és a DirectAccess-ügyfélszámítógépek engedélyezése.
- Csak a VPN telepítése Virtuális magánhálózat konfigurálása az Útválasztás és távelérés konzolról. A távoli ügyfélszámítógépek csatlakozhatnak virtuális magánhálózaton keresztül, és több hely köthető össze a virtuális magánhálózati pont-pont kapcsolatokkal. A VPN-t használhatják a DirectAccess szolgáltatáshoz nem támogatott távoli számítógépek.


×

Az **Első lépések varázsló** elindítja az Útválasztás és távelérés kezelőt (A Kiszolgáló kezelő / Eszközökben is elérhető)


A szerverünkre jobb egérrel kattintva előtűnik a helyi menü, válasszuk az **Útválasztás és távelérés konfigurálása és engedélyezése** menüpontot:




Tovább:




Válasszuk az Egyéni konfiguráció-t:




Virtuális magánhálózat, azaz VPN:



Miután a Befejezésre kattintunk, a rendszer létrehoz egy alapértelmezett kapcsolatkérelem-házirendet:







Indítsuk el a szolgáltatást:








A távelérés kiszolgáló tulajdonságait a szerveren jobb egér kattintással elérhető helyi menüben találhatjuk:





Az **Általános lapon** nincs teendő. Az **IPv4 lapon** csak akkor, ha nem az alapértelmezett DHCP kiszolgálót szeretnénk használni. Ez esetben a Távelérés kiszolgáló (RAS) képes DHCP-ként címeket osztani a VPN kapcsolatoknak:






Ha statikus címkészletet használunk, a tartományunk címtartományának megfelelően adjuk meg a címkészletet:





A címtartományunk elkészült, a Távelérés kiszolgáló működésre kész:



Bizonyos esetekben szükségünk lehet a *Távelérés kiszolgáló újraindítására, felfüggesztésére* vagy *leállítására*:

